


INFORMAȚII ȘI SFATURI DESPRE CUSUT

LUAREA MĂSURILOR

Măsurătorile exacte sunt esențiale pentru o potrivire perfectă. Vă rugăm să măsurați direct pe corp, purtând lenjerie intimă, și, de preferință, să vă ajute cineva. Cum se măsoară:



1 ÎNĂLȚIME

În picioare, de la creștet până la talpă

2 BUST

Așezați banda de măsurat peste partea cea mai proeminentă a bustului, treceți-o sub brațe și ridicați-o ușor în spate.

3 TALIE

Măsurați partea cea mai îngustă a taliei.

4 ȘOLDURI

În jurul părții celei mai pline

5 LUNGIMEA BRAȚULUI

Cu brațul ușor îndoit, de la punctul umărului, peste cot, până la încheietura mâinii

6 UMĂR

De la baza gâtului până la vârful umărului

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurătorile dvs.

SFAT:

Alegeți tiparele pentru bluze, rochii, jachete și paltoane în funcție de măsurătoarea bustului, iar pentru fuste și pantaloni în funcție de măsurătoarea șoldurilor.


Alegeți întotdeauna aceeași mărime de model, indiferent dacă este vorba de o rochie tunică largă sau o rochie dreaptă. Nu măsurați piesele modelului, deoarece toate modelele Burda includ o marjă de confort în plus față de măsurătorile din tabelul de mărimi.

Dacă este necesar, puteți modifica un model cu cantitatea necesară.


FIȘĂ DE MODEL

Necesarul de material se calculează în funcție de lățimea materialului indicată în tabelul cu necesarul de material. Dacă materialul dvs. are o lățime diferită, necesarul se va modifica. Imprimatul materialului determină dacă piesele modelului sunt tăiate într-o singură direcție sau în direcții opuse.

Prezentarea generală a tiparului din instrucțiunile de cusut indică pe ce foaie (A-D) se găsesc piesele tiparului, culoarea liniei tiparului (roșu, albastru, verde sau negru), numerele pieselor tiparului și liniile de dimensiune (contururile tiparului).



Numerele pieselor tiparului se găsesc pe marginea foi tiparului, în culoarea indicată pentru tipar.



Trasați piesele tiparului pe hârtie de calc (de exemplu, cu setul de trasare Burda), fără a uita cuvintele și numerele cusăturilor. Nu există piese tipar pentru **piesele tăiate la măsură**. Aceste piese pot fi desenate direct pe țesătură, conform măsurătorilor specificate în instrucțiuni.

TABEL DE MĂRIMI BURDA

Toate măsurătorile sunt în cm.

MĂRIMI PENTRU FEMEI (înălțime 168 cm / 5 ft. 6 ins)

Mărime Burda	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime UK	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Mărime US	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Înălțime	cm 168	ins 5'6"	cm 168	ins 5'6"	cm 168	ins 5'6"	cm 168	ins 5'6"	cm 168	ins 5'6"	cm 168	ins 5'6"	cm 168	ins 5'6"
Bust	cm 80	31%	cm 84	33%	cm 88	34%	cm 92	35%	cm 96	36%	cm 100	37%	cm 104	38%
Talie	cm 62	24%	cm 66	26%	cm 70	27%	cm 74	29%	cm 78	30%	cm 82	32%	cm 86	33%
Șold	cm 86	33%	cm 90	35%	cm 94	37%	cm 98	39%	cm 102	41%	cm 106	43%	cm 110	45%
Lungimea a	cm 59	23%	cm 59	23%	cm 60	23%	cm 60	24%	cm 61	24%	cm 61	24%	cm 62	24%
brațului	cm 12	4%	cm 12,5	4%	cm 12,5	4%	cm 13	5%	cm 13	5%	cm 13,5	5%	cm 13,5	5%
Lățimea umerilor	cm 4%	4%	cm 4%	4%	cm 5%	5%	cm 5%	5%	cm 5%	5%	cm 5%	5%	cm 5%	6%

MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI

Mărime Burda		44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime SUA		34	36	38	40	42	44	46	48	50
Înălțime	cm	168	171	174	177	180	182	184	186	188
	ins	5'6"	5'7"	173	1,75	1,78	1,80	183	1,85	6'2"
Bust	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
		34%	36%	33%	39%	40%	42%	44%	45%	47%
Talie	cm	78	82	86	90	94	98	104	110	116
	ins	30%	32%	33%	35%	37	38%	40%	43%	45%
Șold	cm	90	94	98	102	106	110	115	120	125
		35%	37	38%	40%	41%	43%	45%	47%	49%
Lungimea brațului	cm	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	ins	24	24%	24%	25%	25%	26	26%	26%	27%
Gât	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	ins	14%	15	15%	15%	16%	16%	16%	17%	17%

MĂRIMI PENTRU FETE în funcție de înălțimea în cm

Mărime Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piept	cm 62	ins 24%	cm 64	ins 25%	cm 66	ins 26%	cm 68	ins 28%	cm 72	ins 30%
Talie	cm 57	ins 22%	cm 58	ins 22%	cm 59	ins 23%	cm 61	ins 24%	cm 63	ins 25%
Șold	cm 67	ins 26%	cm 69	ins 27%	cm 72	ins 28%	cm 74	ins 29%	cm 78	ins 31%
Lungimea brațului	cm 43	ins 17%	cm 46	ins 18%	cm 48	ins 19%	cm 51	ins 20%	cm 53	ins 21%

MĂRIMI PENTRU BĂIEȚI în funcție de înălțimea în cm

Mărime Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piept	cm 63	ins 24%	cm 66	ins 26%	cm 69	ins 28%	cm 72	ins 30%	cm 75	ins 31%
Talie	cm 57	ins 22%	cm 60	ins 23%	cm 62	ins 24%	cm 65	ins 25%	cm 68	ins 27%
Șold	cm 67	ins 26%	cm 70	ins 27%	cm 73	ins 28%	cm 76	ins 29%	cm 80	ins 31%
Lungimea brațului	cm 43	ins 16%	cm 46	ins 18%	cm 48	ins 19%	cm 51	ins 20%	cm 53	ins 21%

MĂRIMI PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MICI în funcție de înălțimea în cm

Mărimea Burda	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Mărime SUA	nou-născut	3 luni	6 luni	9 luni	12 luni	18 luni	2	3	4	5	
Piept	cm 45 ins 17%	47 18%	49 19%	51 20%	53 21%	55 22%	56 22	57 22	58 23	59 23	60 23
Talie	cm 42 ins 16%	44 17%	46 18%	48 19	50 19	51 20	52 20	53 20	54 21	55 21	56 21
Șold	cm 46 ins 18%	48 19	50 19	52 20	54 21	56 22	58 22	59 23	61 24	63 24	65 25
Lungimea brațului	cm 16 ins 6%	19 7%	21 8%	23 9	26 10	28 11	31 12	33 13	36 14	38 15	41 16

MĂRIMI PENTRU FEMEI HALF/PETITE/SHORT (înălțime 160 cm / 5 ft. 3 ins) 3 benzi


Mărime Burda	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Mărime UK	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Mărime SUA	4P	6/8P	8	10P	12P	14P	16P	18P	20P	24P
Înălțime	cm 160	ins 5'3"	cm 160	ins 5'3"	cm 160	ins 5'3"	cm 160	ins 5'3"	cm 160	ins 5'3"
Bust	cm 80	31%	cm 84	33%	cm 88	34%	cm 92	35%	cm 96	36%
Talie	cm 62	24%	cm 66	26%	cm 70	27%	cm 74	29%	cm 78	30%
Șold	cm 86	33%	cm 90	35%	cm 94	37%	cm 98	39%	cm 102	41%
Lungimea brațului	cm 57	22%	cm 57	22%	cm 58	22%	cm 58	23%	cm 59	23%
Lățimea umerilor	cm 12	4%	cm 12,5	4%	cm 12,5	4%	cm 13	5%	cm 13,5	5%

TOATE STILURILE PE SCURT

GHIDUL NOSTRU PENTRU EVALUĂRILE BURDA

- Rapid și ușor - ideal pentru începători!
- Necesită o anumită experiență în cusut și/sau timp


- Necesită abilități avansate de cusut
- Manoperă sofisticată, cu detalii dificile



BLUZELE



●●●●
101
Mărimi 34-44
p. 38




●●●●
102
Mărimi 34-44
p. 20



●●●●
106
Mărimi 36-48
p. 40



●●●●
113A, B
Mărimi 36-48
pp. 17, 35



●●●●
109
Mărimi 36-46
p. 42



●●●●
108
Mărimi 34-44
p. 31 MODEL
EXTRA
ÎN ROZ




●●●●
107
Mărimi 34-44
p. 9

PANTALONI




●●●●
114
Mărimi 36-46
p. 11




●●●●
115
Mărimi 36-46
p. 34

ROCHII




●●●●
104
Mărimi 36-46
p. 18



●●●●
105
Mărimi 36-48
p. 30



●●●●
111
Mărimi 36-48
p. 33



●●●●
112
Mărimi 36-46
p. 14

FUSTA




●●●●
103
Mărimi 36-46
p. 29

STILURI CURVATE



•••••
124
Mărimi 46-56
p. 51




•••••
121
Mărimi 46-60
p. 57




•••••
120
Mărimi 46-56
p. 53



•••••
125
Mărimi 46-56
p. 55




•••••
122
Mărimi 46-60
p. 56




•••••
123
Mărimi 46-56
p. 54


JACHETE VESTE/VESTELE PALTOASE



•••••
110
Mărimi 36-48
p. 12



•••••
117
Mărimi 34-46
p. 19




•••••
118
Mărimi 34-46
p. 39




•••••
116
Mărimi 36-46
p. 37



•••••
119
Mărimi 36-46
p. 10



••••• *best of*
126
Mărimi 38-46
p. 63



••••• *best of*
127
Mărimi 36-44
p. 61




••••• *best of*
128
mărime unică
p. 62

STILUL CITITORULUI



•••••
129
Mărimi 36-46
p. 26

STIL DE ANIVERSARE



•••••
130
Mărimi 34-46
p. 49


INFORMAȚII ȘI SFATURI

LEGENDA SIMBOLURILOR

Pieseile mari ale tiparului sunt adesea amplasate pe foaie în două sau mai multe bucăți care, după trăsare, trebuie lipite între ele pe **linia de îmbinare** (indicată printr-o linie dublă).


Marcajele (triunghiuri mici) trebuie să se întâlnească.

Marcajele de cusătură sunt mici marcaje care trebuie să se întâlnească la cusăturile lungi pentru a asigura o potrivire precisă.







Numerele cusăturilor indică modul în care piesele sunt cusute între ele. Aceleași numere se potrivesc întotdeauna perfect.

Marcajele de tăietură indică începutul sau sfârșitul unei tăieturi, de exemplu la tăieturile laterale, deschiderile buzunarelor sau fermoarele.



Marcajele pentru gaura brațului sunt mici creștături pe mânecă și pe marginea din față a gării brațului. Acestea trebuie să se întâlnească la fixarea mânecii.

Simbolul pliului indică direcția în care este pliat pliul.




Aceste linii se găsesc numai pe schița generală a modelului. Următorii termeni sunt imprimați pe foaia cu modelul



Schema modelului arată cum se pot așeza cel mai bine piesele modelului pe materialul nostru original. Materialul se pliază cel mai bine în două straturi, cu partea dreaptă a materialului orientată spre interior. Când se taie dintr-un singur strat de material, partea dreaptă a materialului trebuie să fie orientată în sus. Marginile sunt reprezentate de dungi gri, iar pliul materialului de o linie lungă punctată.

Pieseile de tipar din hârtie prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate cu fața în jos (partea imprimată) pe țesătură. Înainte de a tăia, desenați mai întâi toate piesele modelului și orice piese tăiate la măsură pe țesătură.



Înainte **de a tăia**, întotdeauna fixați cu ace sau trasați toate piesele pe material.

Când fixați piesele cu ace, aveți grijă ca **linia de fir** marcată cu săgeata pe piesele tiparului să fie paralelă cu marginile țesăturii.

Modelele Burda nu includ surplusul pentru cusături și tivuri. Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 1/4 in).

Pentru țesăturile cu **model direcțional**, fixați piesele modelului pe țesătură astfel încât marginile inferioare să fie orientate în aceeași direcție. Pentru țesăturile în carouri, cu dungi transversale sau cu model transversal, este important ca imprimeul să se potrivească la cusăturile longitudinale.

Transferați toate **marcajele** de pe piesele tiparului, de exemplu linii și creștături, pe partea greșită a țesăturii cu hârtie de copiat Burda. Linile marcate, de exemplu pentru buzunare sau centrul din față, pot fi transferate pe partea dreaptă a țesăturii cu cusături lungi de basting.

Interfața (fuzibilă) poate fi realizată din fibre sintetice și naturale.

Există interfață potrivită pentru fiecare tip de țesătură. Designul produsului se bazează pe ideea de a crea un produs cu un nivel ridicat de calitate și durabilitate. Consultați instrucțiunile de cusut pentru fiecare model pentru a găsi interfața necesară.

Interfața se calcă întotdeauna pe partea greșită a țesăturii.

Pașii importanți de cusut sunt explicați în detaliu în „**SFATURI UTILE**” de la sfârșitul suplimentului de cusut. În instrucțiunile pentru fiecare model, se face referire la explicația corespunzătoare din pasul respectiv de confecționare.

TERMENI DE CUSUT

Linia de fir este direcția longitudinală a țesăturii. Cuvintele „linie de fir” sunt imprimate de-a lungul unei linii drepte sau a unei margini sau marcate cu o săgeată pe modelul de hârtie. Atunci când așezați modelele pe țesătură, firul drept trebuie să fie întotdeauna paralel cu marginile longitudinale (= margini) ale țesăturii.

Pliul materialului este marginea pliată a unui strat dublu de material. Fiecare bucată de tipar din hârtie are o margine dreaptă marcată cu „pli” (linie punctată pe tiparul de croi). La decupare, nu este necesară o margine de cusătură la această margine, deoarece nu există cusătură în acest loc pe articolul de îmbrăcăminte.

Partea dreaptă a țesăturii este partea „mai frumoasă”. Culoarea de pe partea dreaptă este mai strălucitoare și mai intensă. Aceasta se află întotdeauna pe partea exterioară a articolului de îmbrăcăminte finit. Partea stângă a țesăturii este partea mai mată, mai palidă și se află pe partea interioară.

Așadar, „părțile drepte împreună” înseamnă: o bucată de țesătură se află cu partea dreaptă a țesăturii pe partea dreaptă a unei alte bucăți de țesătură. Părțile stângi se află la exterior.

A întoarce înseamnă a coase două bucăți de țesătură cu părțile drepte una față de cealaltă și apoi a le întoarce cu partea dreaptă spre exterior, astfel încât surplusul de cusătură să fie închis. Cusătura se află de-a lungul marginii și poate fi cusută.

Fața este o bucată de țesătură utilizată pentru finisarea marginilor și deschiderilor. Se taie în aceeași formă ca marginea care urmează să fie finisată. De aceea, de obicei, nu există o bucată de tipar pentru față. În schimb, se marchează, de exemplu, pe partea din față și se trasează de acolo.

Basting înseamnă cusutul manual cu cusături lungi (foarte aproape de linia de cusătură). Cusutul înseamnă cusutul cu mașina de cusut. Cusutul deasupra înseamnă cusutul de-a lungul unei cusături sau margini pe partea dreaptă a țesăturii. Cusutul deasupra poate fi doar decorativ sau poate servi la fixarea surplusului de cusătură.

A ajusta înseamnă a potrivi o linie de cusătură mai lungă cu una mai scurtă (servește la modelare). **A strânge** înseamnă a scurta o bucată de țesătură de-a lungul unei linii de cusătură.

Pentru a face acest lucru, coaseți la mașină de-a lungul marginii mai lungi, apoi țineți firele bobinei și strângeți țesătura de-a lungul firelor, până la lungimea dorită.

A netezi înseamnă a coase de-a lungul marginii surplusului de cusătură cu o setare în zigzag, astfel încât surplusul de cusătură să nu se destrame. Testați mai întâi!

lungimea și lățimea cusăturii: O mașină de surfilat (serger) face, de asemenea, o treabă excelentă în acest caz.

Tăiați marginile celor două surplusuri de cusătură suprapuse, tăindu-le aproape de cusătură. Acest lucru va reduce volumul surplusurilor (de exemplu, pe buzunare sau guler) și va împiedica surplusurile să apară ca o umflătură pe partea dreaptă a țesăturii.

PREGĂTIREA ȚESĂTURII

Spălare prealabilă: Dacă este posibil, materialul trebuie spălat și uscat - într-un uscător de rufe - înainte de a fi tăiat. Acest lucru va împiedica îmbrăcămintea finită să se micșoreze ulterior și va fi

fără aditivi chimici. Țesăturile care nu pot fi spălate trebuie bine aburite și apoi călcate la uscat. **Presarea:** O țesătură bine presată este mai ușor de tăiat. Prin urmare, călcați întreaga țesătură, dacă este posibil, întotdeauna pe partea greșită. Când călcați pe partea dreaptă, acoperiți

țesătura cu o cârpă de călcat. Cel mai bine este să testați mai întâi călcatul pe un colț al țesăturii. Temperatura de călcat depinde de țesătură. Dacă sunteți

Când călcați un material mixt, reglați

temperatura la cea mai sensibilă fibră.

Important: Când călcați cu abur, materialul

trebuie călcat până când toată umezeala s-a

evaporat.

Simboluri de călcare:

Vă rugăm să respectați simbolurile de călcare indicate pe țesătură.



1 punct: Nu călcați la temperatură ridicată, de exemplu viscoză și fibre sintetice (nilon, poliester etc.). Călcați numai cu fierul uscat.

2 puncte: Călcați la temperatură moderată, de exemplu mătase, lână, amestecuri de țesături. Mătasea trebuie călcată numai la cald.

3 puncte: Setare fierbinte, de exemplu țesături din in și bumbac. Călcați aceste țesături cu abur.

Tăiat cu o cruce: Atenție! Țesăturile cu acest simbol nu pot fi călcate.

SFAT: Presați după fiecare etapă de confecționare, de exemplu, pense într-o singură direcție, surplusurile unei cusături deschise sau într-o parte. Când totul a fost cusut și toate bășturile și firele de marcare au fost îndepărtate, călcați din nou totul!

Pentru a găsi toate informațiile despre revista dvs., scanează codul QR de mai sus!

INSTRUCȚIUNI DE CUSUT

Când coaseți și cusut cusături - dacă nu se specifică altfel - părțile drepte ale țesăturii sunt orientate una către cealaltă.
Coaseți înapoi pentru a fixa începutul și sfârșitul cusăturilor. Neteziți surplusul de material cu cusătură în zigzag sau cusătură overlock.



partea greșită
a țesăturii



partea dreaptă a
țesăturii



piese de tipar din
hârtie



interfață



căptușe
ală



Detaliile din desenele standard pot diferi de
modelul original

BLUZELE ●●●● STILURI 101, 102

Stilul 101 la p. 38


Stilul 102 la p. 20

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

101 Lungimea spatelui aproximativ 61 cm (24 inci)




102 Lungimea spatelui aproximativ 61 cm (24 ins)



Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foia D Piese
modelului 1-5



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături jersey cu sau
fără elastan Țesătură originală: 101 jersey cu
elastan (405 g/m²), 102 jersey
(181 g/m²)

Cerințe privind materialul

Mărime	34 - 44
Lățimea materialu lui	cm in
Țesătură 101	140 55
Țesătură 102	140 55
	Necesități de material (metri / yarzi)
	1,65 1 3/4
	1,50 1 1/2

Accesorii: Ac dublu pentru mașină de cusut.
Ață elastică pentru cusut

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar.
Urmați liniile și detaliile pentru stilurile 101 și
102. Fixați piesele tiparului pe material cu ace,
așa cum se arată în schema tiparului.


Marje pentru cusături și tivuri Cusături și
marginii 1.5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 in).

102: mânecă
tivuri 3 cm (1 1/4 in)

Schema modelului 101


Țesătură

101



Disponerea modelului

102



Decupare

Veți avea nevoie de piesele 1-5 pentru modelul
101. Veți avea nevoie de piesele 1-3 pentru
stilul 102.

Piese de tipar 101, 102

Țesătură

101, 102 1 față

pe o pliu

1x

101, 102 2 spate pe

o pliere

1x

101, 102 3 mânecă

guler

2x

101 4 guler pe o

pliu

2x

101 5 buzunar cu

față

1x

101, 102 Începere rapidă pentru profesioniști

1 101 Buzunar

2 101, 102 Cusături umăr

3 101 Guler

4 102 Decolteu

5 101, 102 Cusături laterale

6 101 Cusături mâneci și

tivuri mâneci

7 102 Cusături mâneci și

tivurile manecilor

8 101, 102 Set în mâneci

9 101, 102 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusături pe țesături elastice


cu o cusătură specială elastică sau cu
o setare îngustă în zigzag.

Coaseți tivurile cu un ac dublu

ac de mașină de cusut pentru a menține
marginii elastice.


1 101 Buzunar

Tăiați surplusul de material de la marginea
laterală și inferioară la 7 mm (1/4 in). Neteziți
surplusul de material al buzunarului pe toate
marginile. Așezați fața pe linia de pliuri și
coaseți marginile laterale ale feței (1). Întoarceți
fața spre interior și călcați marginea, călcați
surplusul de material lateral și inferior spre
interior (1a). Fixați buzunarul cu ace pe partea
stângă față, la linia de îmbinare. Coaseți
buzunarul aproape de marginea laterală și
inferioară (1b).



1

1a



1b

2 101, 102 Cusături umăr


Așezați partea din față cu fața spre interior
împreună cu partea din spate. Fixați cu ace
cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul
1). Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in),
neteziți și călcați într-o parte.

3 101 Guler


Îndoii fiecare bucată de guler pe centrul spatelui cu partea dreaptă orientată spre interior și coaseți (3). Presați marginea de cusătură pentru a le deschide. Așezați bucățile de guler cu părțile drepte una lângă alta și coaseți-le de-a lungul marginii superioare, potrivit centrul spatelui cu celălalt (3a). Taiati marginile de cusătură. Întoarceți gulerul, călcați marginea. Marcați centrul din spate și din față pe marginea decolteului pieselor din față și din spate. Îmbrăcați marginile deschise ale gulerului și fixați-le cu ace pe marginea decolteului, potrivit cusătura gulerului cu centrul din spate și marcasele de pe guler cu cusăturile umerilor. Coaseți gulerul de-a lungul liniei de cusătură (3b). Taiati surplusul de material, neteziți și călcați surplusul (3c).

3


3a



3b





3c



4 102 Decolteu

Neteziți surplusul de material de la marginea decolteului și călcați spre interior. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte și utilizați acul dublu al mașinii de cusut pentru a coase marginea decolteului, prindând marginea interioară.

4




5 101, 102 Cusături laterale

Așezați partea din față dreaptă împreună cu partea din spate. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 2). Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați într-o parte.



6 101 Cusăturile mânecilor și tivurile mânecilor

Îndoii mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 3). Întrerupând cusătura între marcasele de tăietură și cusând înapoi pentru a fixa capetele cusăturii (6). Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in), neteziți împreună la aproximativ 1 cm (3/8 in) deasupra fantei și presați în lateral. Presați surplusurile de cusătură deschise între fante și continuați să presați deschis la marginile fantelor, toate într-o singură mișcare. Curățați surplusurile de material de la tivul mânecii și călcați spre interior pe linia de pliure (6a). Coaseți surplusurile de cusătură la marginile tăieturilor. Lucrați din exteriorul hainei și utilizați acul dublu al mașinii de cusut pentru a coase tivul (6b).



6



6a





6b




7 102 Cusături și tivuri mâneci

Îndoii mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 3). (7). Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in), neteziți și presați spre lateral. Neteziți surplusul de material de la tivul mânecii, presați spre interior și coaseți din exterior cu acul dublu al mașinii de cusut (7a).

7




7a



8 101, 102 Așezați mânecile

Fixați mâneca în cusătura mânecii cu față dreaptă și coaseți. Potriviti marcasele 4 de pe mânecă și față. Potriviti cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Taiati surplusul la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați spre mânecă până la începutul curbei sub braț.



8



9 101, 102 Tiv

Taiati surplusul de material, călcați spre interior și folosiți acul dublu pentru mașina de cusut pentru a coase din exteriorul hainei.

9



INSTRUCȚIUNI DE OVERLOCK 102

Mașină de surfilat „Gloria” de la Babylock. Cusătură de surfilat cu 4 fire, cusătură de acoperire și tiv rotund



TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Decupați piesele în dimensiunea dorită. Urmați liniile și detaliile pentru variațiile de stil. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Consultați și secțiunea „Decuparea” din instrucțiunile de cusut.


Marje pentru cusături și tivuri

Vă recomandăm să adăugați 1 cm (3/8 in) pentru cusături. O cusătură overlock cu 4 și 5 fire are de obicei o lățime de 0,75 cm (aproximativ 1/4 in), iar cuțitul poate tăia puțin mai mult. Adăugați 4 cm (1 5/8 in) pentru tiv,

CONSTRUCȚIE


2 102 Cusături umăr

Așezați partea din față cu partea dreaptă împreună cu partea din spate. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 1), tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), coaseți cu cusătură de siguranță cu 5 fire, călcați pe o parte.




4 102 Decolteu

Presăți surplusul de cusătură de la marginea decolteului spre interior. Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase cu mașina de cusut coverlock, prindând marginea interioară. Dacă preferați, puteți realiza decolteul așa cum este ilustrat la pagina 19 din revista color. Pentru acest decolteu, tăiați surplusul de cusătură de la margine și coaseți cu mașina de cusut overlock. Folosiți cretă pentru a marca cusătura decorativă cu mașina de surfilat de mai jos, după cum doriți, apoi coaseți peste marcatul cu cretă cu mașina de surfilat. Când utilizați cretă, asigurați-vă că poate fi îndepărtată fără a lăsa reziduuri reziduu. Vă recomandăm să testați creta mai întâi pe o bucată de material.




102 Cusături laterale

5 Așezați partea din față dreaptă împreună cu partea din spate. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți cu cusătura de siguranță cu 5 fire (cusătura numărul 2). Presăți surplusurile într-o parte.



7 102 Cusături mânecă

Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cusăturile mâncilor cu ace și coaseți cu cusătura de siguranță cu 5 fire (cusătura numărul 3) (7). Presăți surplusurile de cusătură spre lateral.



8 102 Așezați mânecile

Fixați mâneca în gaura pentru mânecă cu partea dreaptă orientată în sus și coaseți cu cusătură de siguranță cu 5 fire. Potrivți marcasele 4 de pe mânecă și față. Potrivți cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Potrivți marcatul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Presăți surplusurile de material spre mânecă până la începutul curbei sub braț.

CÂTEVA TERMENI IMPORTANȚI

Pliurile sunt ...

pliuri cusute în formă de pană sau de romb. Acestea sunt utilizate pentru a ajusta îmbrăcămintea la forma corpului. Ele sunt adesea amplasate în locuri curbate, cum ar fi bustul, talia sau șoldurile. Coaseți întotdeauna pînții conic spre vârf și legați capetele firului la vârf.

O bandă este ...


spre deosebire de garnitură, o piesă care este cusută sau atașată în alt mod la o piesă vestimentară. Benzile sunt adesea atașate la decolteu, la margini ca element de fixare sau pentru a finisa un tiv sau tivul mânecii.

O pliu este ...

o pliu cusută îngust. Este atât de îngustă încât nu trebuie presată într-o parte. Puteți coase o cută ca un pliu cu ac sau le puteți folosi pentru a decora o piesă de model.


O bordură este ...

o bandă decorativă prinsă într-o cusătură între două straturi de țesătură. Este formată dintr-o fașe de țesătură pliată pe lungime, în pliu careia se introduce un cord. Pipingul este adesea folosit pentru a decora marginile și cusăturile.



9 102 Tiv și tivuri de mâneci

Presăți tivul și tivurile mâncilor spre interior. Lucrați din exteriorul articolului vestimentar pentru a coase tivurile cu mașina de cusut, prindând marginea interioară cu fiecare cusătură.



Volanele sunt ...

fașe de țesătură care sunt strânse de-a lungul unei margini. Ele decorează adesea marginile tivurilor sau decolteurilor, dar pot fi folosite pentru decore în multe alte moduri.

Un volan este ... o bucată de material tăiată în formă circulară. Se atașează la fel ca un volan, dar datorită forme sale, cade într-o formă frumoasă și moale.

Un tiv este ...

marginea inferioară a unei haine. De obicei, surplusul de material de la tiv sau de la mânecă este presat spre interiorul hainei și apoi cusut pentru a crea un finisaj îngrijit.

Un ac dublu pentru mașină de cusut este ...

un ac de mașină de cusut care va realiza două linii paralele de cusături într-un singur pas. Pentru a face acest lucru, utilizați două bobine de ață pentru firele superioare. Ața bobinei va forma cusături în zigzag pe partea inferioară. O cusătură realizată cu un ac dublu va fi elastică.

Un picior special pentru fermoar este ...


un picior presor pentru cusut fermoare invizibile. Dinții unui fermoar invizibil se rostogolesc spre interior și sunt ținuți plat de piciorul presor special pentru a permite cusutul fermoarului direct lângă spirala spirală.

FUSTĂ ●●●● STIL 103

la p. 29

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea fuste 61 cm (24 ins) Fusta se așează sub talie.



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru fuste cu o anumită consistență **Țesătură originală:** Jacquard (320 g/m²), căptușeală




Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 46	
Lățimea materialului	cm in	Necesități de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	1,50 1¼
Căptușeală	140 55	1,45 1½

Accesorii: Interfață termofuzibilă. Bandă de cusătură Vilene. 2 nasturi cu tijă. 2 nasturi interiori plat

Prezentare generală a modelului

Linia modelului albastru, foaia D Piese de model 21-25



DECUPARE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixările marcate pe piesele 21 și 22 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcasele în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele de tipar pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Taiati piesele de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Disponerea tiparului


Țesătură
103

140 cm 55 „ 36 - 46



Căptușeală

103
140 cm 55 „



Tăiați dintr-un singur strat de material, cu partea dreaptă orientată în sus. Când tăiați piesele asimetrice 21, 22 și 24 din materialul superior, așezați aceste piese cu partea imprimată orientată în sus pe partea dreaptă a materialului. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Taiati piesele 23 ca opuse.

Decuparea

Țesătură

21 panou față dreapta fustă 1x
22 panou față stânga fustă 1
23 panou spate fustă pe plu 1
24 Față 1

Căptușeală

25 panou dreapta față fustă 1x
și, de asemenea, piesele 22 și 23.

Interfață Călcați piesa 24 (pe partea greșită a țesăturii). Călcați, de asemenea, o bandă de interfață pe piesa 22 peste marcasele butonierelor (pe partea greșită). **Bandă de cusătură Vilene** Călcați pe marginea superioară a fustei (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Darts
- 2 Cusături laterale
- 3 Construiți căptușeala
- 4 Cusătură căptușeală
- 5 Tiv
- 6 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 103 Pliuri
Coaseți pensele pe panourile fustei și apăsați spre centru.

2 103 Cusături laterale

Așezați panourile din față dreapta și stânga ale fustei cu fața spre interior, împreună cu panoul din spate al fustei. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți. Neteziți surplusul de material și călcați-le pentru a le deschide. Curățați surplusul de material de la tiv.

3 103 Confectionați căptușeala
Coaseți pense pe bucățile de căptușeală și apăsați spre centru. Așezați panoul din față dreapta și stânga al fustei cu partea dreaptă împreună cu spatele. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți. Neteziți marginile cusăturii și apăsați într-o parte. Presați marginea inferioară a căptușelii cu o lățime de 3 cm (1 1/4 in) (de fapt 1,5 cm / 5/8 in) spre interior, pliați-o la jumătate din lățimea sa și coaseți. Astfel, căptușeala tivului va fi cu aproximativ 1,5 cm (5/8 in) mai scurtă decât fusta și nu se va vedea când purtați fusta. Coaseți partea dreaptă cu partea dreaptă a panoului din față al căptușelii fustei (piesa 25) (cusătura numărul 2). Partea dreaptă depășește tivul. Neteziți marginile de cusătură și apăsați pe căptușeală.

4 103 Coaseți căptușeala
Fixați căptușeala și fața cu fața cu fusta. Îndoitiți surplusul de tiv de pe panoul din față stâng al fustei și fixați-l cu ace pe lungime.

Marginea peste căptușeală. Coaseți de-a lungul liniilor de cusătură marcate, începând de la curba tivului de pe panoul din față dreapta al fustei, peste marginea din față și superioară, până la tivul de pe panoul din față stânga al fustei. Taiati surplusul de material, tăiați curbile. Întoarceți căptușeala și gamiturile spre interior, apăsați marginile.

5 103 Tiv
Presati surplusul de tiv spre interior și coaseți manual fără a strânge. Coaseți fața pe surplusul de tiv.


6 103 Butoniere / Nasturi
Realizați butoniere transversale pe panoul din față dreapta al fustei, la marcase. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoane. Realizați butoniere transversale pentru butoanele interioare pe panoul din față stâng al fustei, la marcasele indicate. Coaseți nasturii pentru a se potrivi cu butonierele, prindând căptușeala și materialul superior cu câteva cusături manual, cât mai invizibile posibil.

ROCHIE •••• STIL 104

la p. 18

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 103 cm (41 ins)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături jersey de greutate medie cu elastan. Utilizați numai țesături elastice cu elastan

Țesătură originală: tricot Romanit (350 g/m²)

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 46
Lățimea materialului	cm in
Țesătură	140 55
	2,10 2¼

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar invizibil, lung de 60 cm (24 inci) și un picior presor special




ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a modelului, foaia A Piese ale modelului 21-26



Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in).

Decuparea

Țesătură

21 față pe o plu 1x
22 spate 2x
23 mănecă superioară 2x
24 mănecă inferioară 2x
25 față pe o plu 1
26 față spate 2
Interfață Fierărați piesele 25 și 26 (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături la bust / Cusături transversale
- 2 Cusături în talie
- 3 Cusături umăr
- 4 Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate
- 5 Decolteu
- 6 Cusături laterale
- 7 Cusături mâneci
- 8 Mâneci încastrate, lejere
- 9 Tiv / Tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosiți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu osetare îngustă în zigzag.

1 104 Pliuri la bust / Pliuri transversale
Îndoitiți partea din față de-a lungul mijlocului fiecărei pense, cu partea dreaptă a țesăturii orientată spre interior. Fixați cu ace liniile penselor și coaseți, lăsând capetele lungi ale firului atârând. Legați capetele firului. Presați pense în jos.


Disponerea modelului

Țesătură

104

140 cm 55 „

36 - 46



Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

2 104 Pliuri la talie

Îndoii piesele din față și din spate de-a lungul mijlocului penselor, cu partea dreaptă a țesăturii orientată spre interior. Fixați cu ace și coaseți liniile penselor, lăsând capetele lungi ale firului atârând. Legați capetele firului. Presați penselile spre centru.

3 104 Cusături umăr

Așezați piesele din spate cu partea dreaptă împreună cu partea din față. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 1), netezind marginile umerilor din spate pe măsură ce coaseți. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide. Așezați garniturile din spate cu partea dreaptă împreună cu garnitura din față. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 2). Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide. Neteziți marginea inferioară a garniturii.

4 104 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate

Curățați marginile din spate ale rochiei. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - Cusături invizibile

Fermoare - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea marcată a decolteului. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

5 104 Decolteu

Fixați cu ace partea dreaptă împreună cu marginea decolteului. Întoarceți capetele fetei cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și fixați cu ace la marginea decolteului. Pliati surplusurile la marginile deschiderii din spate cu benzile fermoarului în afară și coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate, consultați „Sfat util” - Față, bandă de talie, căptușeală la un fermoar invizibil - la sfârșitul suplimentului de cusut. Tăiați surplusurile de cusătură, tăiați curbile. Întoarceți surplusurile de cusătură pe față și coaseți fața la surplusurile de cusătură ca cât mai aproape posibil de cusătură, consultați „Sfat util” - Cusătura inferioară a unei borduri - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți bordura și benzile fermoarului spre interior, apăsați marginea. Coaseți manual marginea inferioară a bordurii la marginea cusăturii umărului. Întoarceți capetele din spate ale garniturii și coaseți manual pe benzile fermoarului.

6 104 Cusături laterale

Așezați partea din față cu partea din spate, cu fața la față. Fixați cusăturile laterale cu ace și coaseți (cusătura numărul 3). Îndreptați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

7 104 Cusături mâneci

Fixați cu ace mânecile inferioare cu partea dreaptă împreună cu mânecile superioare și coaseți cusăturile mânelor (cusăturile 4 și 5). Curățați surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide.

8 104 Așezați mânecile, ușor

Fixați măneca în gaura pentru mănecă cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Potrivii marcajele 6. Potrivii, de asemenea, cusătura laterală cu marcajul de pe măneca inferioară. Potrivii marcajul de la capul mănecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), neteziți și presați pe mănecă la capul mănecii.

9 104 Tiv / Tivuri măneci

Curățați surplusul de material de la tiv și tivul mănecii, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

ROCHIE / BLUZĂ ●●●●

STILURI 105, 106

Rochia 105 la p. 30


Bluză 106 la pag. 40

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

105 Lungimea spatelui aproximativ 96 cm (38 ins)




106 Lungimea spatelui aproximativ 55 cm (22 inci)



Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a modelului, foaia B

Piese modelului 1-12



medie pentru rochii, cu elastan Țesătură originală: 105 Techno-stretch (350 g/m), căptușeală. 106 Romanit jersey (441 g/m²).

Necesarul de material

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățimea materialului	cm in	Centime privind materialul (Metri / yarzi)
Țesătură 105	140 55	2,30 2 2/5
Căptușeală la 105	140 55	0,35 3/8 0,65 3/4
Țesătură 106	140 55	1,45 1 1/2 1,60 1 3/4

Accesorii: 105, 106: Interfață termofuzibilă
- 105: 1 fermoar invizibil, lung de 60 cm (24 inci) și un picior presor special 106: 1 fermoar invizibil, lungime 40 cm (16 inci) și un picior presor special, 8 inele D cu lățimea barei de 2,5 cm (1 inch).

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru stilurile 105 și 106. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri măneci 4 cm (1 5/8 in). 106: tiv 4 cm (1 5/8 in). Decupați piesele căptușelii cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri. Marjele pentru cusături sunt deja incluse în piesa 11.


Schema modelului 105

Țesătură


105

140 cm 55 „

36 - 48



Căptușeală




Disponerea modelului

106

Țesătură

106
140 cm 55 „ 36 - 48



Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piese marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos.

Decuparea

Pentru modelul 105, veți avea nevoie de piesele 1-6 și 12. Pentru modelul 106, veți avea nevoie de piesele 1-5 și 7-11.

Piese model 105, 106 Țesătură

105, 106 1 față	pe o pliu	1x
105, 106 2 spate		2x
105, 106 3 mânecă		2x
105, 106 4 față	pe o pliu	1x
105, 106 5 spate		2x
105 6 fusta față și spate	panou pe o pliu	2x
106 7 față inferioară	pe o pliu 1x	

106 8 spate inferior pe o pliu 1x	
106 9 față superioară față	pe o pliu 1x
106 10 cu față spre partea superioară a spatelui	pe o pliu 1x
106 11 filet	8x

Căptușeală

105 12 panou fustă	
	pe o pliu 2

Interfață Călcați piesele 4 și 5 (pe partea greșită a țesăturii).

105, 106 Ghid rapid pentru profesioniști

- 105, 106 Pense
- 105, 106 Cusături la umeri
- 105, 106 Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate
- 105, 106 Decolteu
- 105, 106 Cusături laterale
- 105 Fustă / Panou fustă strâns
- 105 Atașează fusta
- 106 Partea inferioară față și spate / Inele D
- 105, 106 Cusături mâneci
- 105, 106 Așezarea mâncilor
- 105, 106 Tivuri mâneci
- 106 Tv


CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusături pe țesături elastice
cu o cusătură specială elastică sau cu o setare îngustă în zigzag.


1 105, 106 Peste
Coaseți pensele de bust pe părțile din față și apăsați în jos. **105:** Coaseți pensele pe mâneci și apăsați în sus.

2 105, 106 Cusături umăr Așezați piesele din spate cu față spre față. Fixați cu ace umărul și coaseți (cusătura numărul 1), netezind marginile umerilor din spate. Neteziți surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide. Așezați garniturile din spate cu față spre față, cu față spre față. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 2). Neteziți surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide. Neteziți marginea inferioară a căptușelii.




3 105, 106 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate

Curățați marginile deschiderii din spate. Deschideți fermoarul. Fixați cu ace de siguranță o jumătate a fermoarului cu față în jos pe o margine a deschiderii. Dinții fermoarului trebuie să înceapă pe marginea superioară marcată a articolului vestimentar. Coaseți fermoarul de la marginea superioară până la capătul marcat al fantei, capătul inferior al fermoarului rămânând în afară. Închideți fermoarul. Așezați cealaltă jumătate a fermoarului cu față în jos pe cealaltă margine a deschiderii și fixați-o în partea de sus cu un singur ac de siguranță. Deschideți Coaseți fermoarul de la partea superioară până la capătul fantei (3). Închideți fermoarul. Coaseți cusătura de la marginile inferioare până la fermoar, așezând capătul inferior liber al fermoarului deoparte, spre surplusul de cusătură, pentru a coase. Coaseți cât mai aproape posibil de ultima cusătură a fermoarului (3a). Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide.



4 105, 106 Decolteu
Fixați cu ace partea dreaptă a gulerului de marginea decolteului, privind cusăturile umerilor. Întoarceți capetele gulerului cu 5 mm (3/16 in) înainte de a deschide marginea și fixați cu ace. Așezați

Adăugați surplusul la marginile deschise ale articolului vestimentar și fixați cu ace la marginea peste față (4). Coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate. Tăiați surplusul de cusătură, tăiați curbele (4a). Întoarceți căptușeala și benzile fermoarului spre interior, presați marginea. Așezați surplusurile de cusătură pe față și coaseți cât mai aproape posibil de cusătură (4b). Întoarceți față spre interior, presați marginea. Coaseți manual marginea interioară a feței la surplusurile de cusătură ale cusăturilor umerilor. Întoarceți capetele din spate ale feței și coaseți-le la benzile fermoarului (4c).




5 105, 106 Cusături laterale

Așezați partea din față cu fața la fața cu spatele. Fixați cusăturile laterale cu ace și coaseți (cusătura numărul 3). Neteziți surplusul de material și călcați pentru a deschide.


6 105 Fustă / Fustă cu pliuri

Așezați panourile fustei din materialul superior și căptușeala cu fața spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (6).


Presăți marginea cusăturii. Adunați panoul fustei din materialul superior în partea de sus și de jos prin cusături de mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii) la 1,2 cm (1/2 in) și încă 5 mm (3/16 in) lângă aceste margini. Întrerupeți cusătura la cusăturile laterale și lăsați capetele lungi ale firelor atârând (6a). Adunați panourile fustei pentru a se potrivi cu marginile de sus și de jos ale căptușelii fustei. Legați capetele firelor. Distribuți adunările în mod uniform. Fixați cu ace și coaseți marginile tivului materialului și căptușelii cu fața la față, potrivit cusăturile laterale (6b). Presăți surplusurile de cusătură pe căptușeală și coaseți aproape de cusătură (6c). Așezați căptușeala în interior, cu fața la față. Bastați surplusurile de cusătură ale căptușelii și materialului împreună și tratați-le ca pe un singur strat de material de acum înainte (6d).




6




6a




superioară.



6b





6d



105 Atașați fusta

Fixați cu ace marginea superioară a fustei de marginea inferioară a piesei superioare, potrivit cusăturile laterale. Coaseți între liniile de strângere. Neteziți surplusurile de material și călcați. Îndepărtați firele vizibile de strângere.




8 106 Partea inferioară față și spate / Inele D

Așezați partea inferioară față dreaptă împreună cu partea inferioară spate. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 6).


Tăiați surplusul de material și apăsați pentru a deschide. Îndreptați marginea

Așezați fațetele părții superioare din față și din spate piesele cu partea dreaptă una lângă alta. Fixați cu ace și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 7) (8). Presăți marginile cusăturii pentru a le deschide, neteziți marginea superioară a fetei (8a). Îndoiti bucățile de tab pe linia de pli, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți aproximativ 1 cm (3/8 in) lângă marginea deschisă. Întoarceți clapele și călcați. Trageți câte o clapă prin fiecare inel D și coaseți marginile deschise împreună (8b). Coaseți câte un inel D pe marginea inferioară a părții din față și din spate, la o distanță de 6 cm (2 3/8 in) de cusătura laterală, cu marginile deschise lipite una de alta. Distribuți inelele rămase în mod uniform și coaseți-le

în poziție (8c). Fixați cu ace fața cu fața împreună cu marginea inferioară a articolului de îmbrăcăminte și coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate, potrivit cusăturile laterale și prindând în file (8d). Întoarceți fața spre interior, apăsați marginea. Așezați surplusurile de cusătură pe față și coaseți fața la surplusuri aproape de cusătură (8e). Bateți fața pe față și spate (8f). Glisați piesa inferioară sub piesa superioară și bateți la linia de îmbinare. Coaseți piesa superioară la piesa inferioară așa cum este marcat (8g).




8




8a




8b




8c




8e



8f




8g




9 105, 106 Cusăturile mânecilor

Îndoiti mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 4). Neteziți surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide.



9


10 105, 106 Mănușă / Mănușă cu pliuri
de pe mânecile
Potriviti cusăturile
Potriviti mărimea
cusătura umărului. Tăiați surplusul de material, neteziți și presăți spre mânecă până la curba axilei.



10


11 105, 106 Tivuri mâneci

Neteziți marginile mânecilor, apăsați spre interior și coaseți manual fără a strânge.



11


12 106 Tiv
Tivul îngrijit.
Presăți spre interior și coaseți manual, fără a strânge.




PULOVER ●●●● STILURI 107, 108

Stilul 107 la p. 9
Stilul 108 la pagina 31
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

107 Lungimea spatelui aproximativ 51 cm (20 inci)




108 Lungimea spatelui aproximativ 51 cm (20 inci)



Prezentare generală a modelului

Model suplimentar în roz, foaia A
Piese de model 1-3
Foaie B Piese de model 4-9

34	
36	
38	
40	
42	
44	



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături tricotate, jersey cu sau fără elastan, **108:** combinat cu țesătură țesută **Țesătură originală:** **107** țesătură tricotată (360 g/m²), **108** tricot Romanit (705 g/m²) (I), poplin de bumbac (170 g/m²) (II)

Cerințe privind materialul

Mărime	34
Lățimea materialului	Necesar de material (metri / yarzi)
Țesătură 140	1,95
107 55	2 1/4
Țesătură I 140	1,35
108 55	1 1/2
Țesătură II 140	0,50
108 55	1/2

Accesorii: 107, 108: Interfață termofuzibilă

. 107: 1 fermoar metalic
20 cm (8 inci) lungime. 108: 4 butoane

TĂIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmăriți liniile și detaliile pentru modelele 107 și 108. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).
107: mânecă
tivuri 4 cm (1 5/8 in).

Disponerea tiparului 107


Țesătură
107



Disponerea tiparelor 108

Țesătură I

108
140 cm 55 ..




Țesătură II

108

140 cm 55 ..

34 - 44



Tăiați dintr-un singur strat de material, cu partea dreaptă orientată în sus. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele 3 și 7 ca opuse. Completați piesele 1, 2, 4, 5, 6, 8 și 9 în oglindă.

Decuparea

Veți avea nevoie de piesele 1-5 pentru modelul 107. Veți avea nevoie de piesele 1 până la 3 și 6 până la 9 pentru stilul 108.

Piese de tipar 107, 108

Țesătură

107, 108 1 față pe o pliu	1x
107, 108 2 spate pe o pliu	1
107, 108 3 mânecă	2x
107 4 inserție față pe o pliu 2x	
107 5 guler pe o pliu	2x
108 6 inserție frontală pe o pliu 2x	
108 7 manșetă	2x
108 8 guler pe o pliu	2x
108 9 bandă guler pe o pliu 2x	

Interfață: Călcați piesele 4, 5, 6, 8 și 9 (pe partea exterioară a gulerului pentru piesele 5 și 8, pe jumătatea interioară a inserției până la pliul țesăturii pentru piesele 4 și 6 (partea greșită a țesăturii). De asemenea, călcați cu fierul de călcat bandă de întăritură de 3 cm (1 1/4 ins) lățime pentru întărirea marginii de îmbinare din partea de jos a inserției din față.

Modelul 108: Tăiați piesele 1-3 și 7 din materialul I, piesele 6, 8 și 9 din materialul II.

107, 108 Începere rapidă pentru profesioniști

1 107	Inserție față / Fermoar
2 108	Inserție față Închidere cu nasturi ascunși
3 107, 108	Cusătură inserție
4 107, 108	Cusături umăr
5 107	Guler
6 108	Guler
7 107, 108	Coaseți mânecile
8 107, 108	Cusături mâneci / Cusături laterale
9 108	Manșete
10 107	Tiv / Tivuri mâneci
11 108	Tiv


CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosiți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu osetare îngustă în zigzag.

1 107 Bandă frontală / Fermoar
Îndoiiți inserțiile frontale pe marginea frontală ȚESĂTURĂ Îndoiiți în jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior și apăsați, coaseți marginile deschise împreună. Așezați fermoarul sub marginea din față a unei piese inserate.
Lăsați dinții fermoarului expuși și începeți de la linia marcată de îmbinare a gulerului.




Fixați fermoarul și coaseți aproape de marginea din față (picior pentru fermoar) (1). Coaseți cealaltă jumătate a fermoarului pe cealaltă inserție în același mod. Închideți fermoarul (1a).






2 108 Inserție față / Închidere cu nasturi ascunși

Realizați butoniere pe lungime pe jumătatea dreaptă interioară a inserției, conform marcajelor (2). Dimensiunea butonierelor trebuie să se potrivească cu butoanele. Pliati inserția frontală

Piese pe marginea din față ÎMPĂRȚIȚI MATERIALUL în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți de-a lungul marginii superioare a inserției, de la marginea pliului până la marcaj (cusătura numărul 7). Tăiați surplusul la marcaj la 2 mm (1/8 in) înainte de linia de cusătură (2a). Tăiați surplusul. Întoarceți banda de fixare. Presați marginile. Coaseți marginea dreaptă din față pe inserția din față, conform marcajului (2b). Fixați cu ace inserția dreaptă pe inserția stângă, potrivit centrele (2c). Coaseți nasturii pe inserția stângă, astfel încât să se potrivească cu butonierele (2d). Închideți inserția cu nasturi și coaseți împreună surplusurile rămase (2e).





3 107, 108 Coaseți inserția
 Fixați inserția cu ace cu partea dreaptă împreună cu partea din față și coaseți (cusătura numărul 1). Începeți să coaseți de sus până la primul colț de jos. Tăiați în unghi în surplusul din față în colț (3). Întoarceți inserția și coaseți până la următorul colț (3a). Tăiați în același mod în al doilea colț. Apoi coaseți cealaltă margine lungă. Neteziți surplusurile și apăsați pe față (3b). **108:** Coaseți fața la 5 mm (3/16 in) lângă cusătura inserției.




4 107, 108 Cusături umăr
 Așezați partea din față cu partea din spate, cu fața la față. Fixați cu ace cusăturile umerilor și coaseți (cusătura numărul 2). Neteziți surplusurile de cusătură și călcați pentru a le deschide.


5 107 Guler
 Fixați cu ace piesele gulerului cu fața spre interior și coaseți de-a lungul marginilor exterioare, începând și terminând exact la linia de îmbinare. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (5). Întoarceți gulerul și călcați marginile. Fixați cu ace cu marginea decolteului și coaseți (cusătura numărul 3) (5a), potrivit marcasele de pe guler cu cusăturile umerilor. Tăiați surplusul de material și călcați pe guler. Întoarceți marginea gulerului superior și coaseți la cusătura de îmbinare, apoi lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare (5b).




6 108 Guler
 Fixați cu ace fiecare bandă a gulerului cu partea dreaptă împreună cu o bucată a gulerului și coaseți (cusătura numărul 6) (6). Tăiați surplusul de cusătură la 5 mm (3/16 in), călcați și coaseți aproape de fiecare parte a cusăturii. Fixați cu ace piesele gulerului cu fața spre interior și coaseți-le de-a lungul marginilor exterioare, începând și terminând exact pe linia de îmbinare. Tăiați surplusul de cusătură (6a). Întoarceți gulerul și călcați marginile. Fixați cu ace partea inferioară a gulerului fără căptușeală cu fața spre interior, cu marginea a decolteului și cusăturii (cusătura numărul 7) (6b), potrivit marcasele de pe guler cu cusăturile umerilor. Tăiați surplusul de material și presați pe guler. Întoarceți marginea gulerului superior și coaseți la cusătura de îmbinare, apoi lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare (6c).



7 107, 108 Cusătură pe mâneci
Coaseți mânecile cu partea dreaptă împreună cu marginile armhole (cusătura numărul 4), începând și terminând exact la marcaje. Neteziți surplusurile de cusătură și presăți pe față și spate.




8 107, 108 Cusături mâneci / Cusături laterale
Coaseți cusăturile laterale de la marginea inferioară până la marcaj (cusătura numărul 5). Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Îndoți mânecile pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior.
Coaseți cusăturile mânecilor, fără a prinde surplusul de material. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a-l deschide. **108:** Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase o cusătură de 7 mm (1/4 in) lățime.




9 108 Manșetă
Coaseți marginile înguste ale fiecărei bucăți de manșetă cu partea dreaptă orientată spre exterior pentru a forma cercuri (9). Presăți marginile cusăturii pentru a le deschide. Fixați cu ace o margine a manșetei cu partea dreaptă orientată spre exterior împreună cu marginea inferioară a mânecii și coaseți, potrivit cusăturile (9a).
Curățați cealaltă margine a manșetei. Îndoți manșeta spre interior pe linia de pliuri și coaseți peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exterior. a Îmbrăcămintea pentru a coase în linia cusăturii


(9b). Coaseți mânecile cu o cusătură de 5 mm (3/16 in) lângă cusătura de îmbinare a manșetei.



9a




9b




10 107 Tiv / Tivuri mâneci
Neteziți surplusurile de material ale tivului și mânecilor, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

10



11 108 Hem
Tăiați surplusul de material și călcați spre interior. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase tivul cu o lățime de 3 cm (1 1/4 inch).

11




BLUZĂ ••••
STIL 109

la p. 42




Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui: aproximativ 67 cm (26 1/2 ins)



Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foia B
Piese modelului 21-23



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide pentru bluze

Țesătură originală: șifon (86 g/m²)

Necesarul de material

Dimensiune	36 - 46
Lățimea țesăturii	cm
in	Necesități de material (metri / yarzi)
Țesătură 140	2,40
55	2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. Elastic pentru plisat. 1 nasture mic rotund

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele modelului din foia de model.

Fixați piesele modelului pe material cu ace, așa cum se arată în schema modelului.

Marcați piesa a direct pe material.


Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Tăiați tivul mânecii fără marje. Măsurătorile pentru piesa a includ marjele.

Piese tăiate la măsură

Mărim e	36	38	40	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	54 21 1/4	55 21 1/2	56 22	5,5 2 1/4
Dimen siune	42	44	46	Lățime pentru toate măsurile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	57 22 1/2	58 22 3/4	59 23 1/4	5,5 2 1/4

Disponerea modelului

Țesătură



Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Piese marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați ultima piesă dintr-un singur strat de țesătură rămas.

Decupare

Țesătură

21 față pe o pliu	1x
22 spate	2x
23 mânecă	2x
un guler	1x

Interfață Fier de călcat pe bucata a (partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusătură centrală în spate / Fanta
- 2 Cusături laterale
- 3 Smocuri la mâneci
- 4 Cusături mâneci / Tivuri mâneci
- 5 Mâneci încastrate
- 6 Decolteu strâns
- 7 Guler
- 8 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Când smocuiți, setați tensiunea firului

la cel mai mic nivel.

Faceți noduri la începutul și sfârșitul cusăturii smocate.

1 109 Cusătură centrală spate / Fanta
Așezați piesele din spate cu fața la fața. Coaseți cusătura din spate de la marginea inferioară până la marcajul fantei. Cusătură înopoi pentru a fixa capetele cusăturii. Neteziți marginile cusăturii și apăsați pentru a le deschide. Apăsați marginea cusăturii la marginile fantei spre interior și coaseți manual sau cu mașina de cusut cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

2 109 Cusături laterale
Așezați partea din spate cu fața în jos, cu partea din față. Fixați cusăturile laterale cu ace și coaseți (cusătura numărul 1). Taițiți surplusul de material, neteziți și călcați pe partea din față.

3 109 Smocuri la mâneci
Folosiți o bobină de elastic pentru smocuri. Desenați liniile de cusătură pentru smocuri pe partea dreaptă a materialului mânecii, așa cum este marcat. Folosiți elasticul pentru smocuri pentru a coase

de-a lungul liniilor, legați capetele.

4 109 Cusături mâneci / Tiv mâneci
Îndoiiți mânecile pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Fixați cusăturile mânecilor cu ace și coaseți (cusătura numărul 2). Taițiți surplusul de material, neteziți și călcați într-o parte. Îndoiiți marginea tivului mânecii de două ori și coaseți manual în mod invizibil (tiv rulat) sau neteziți cu o cusătură zigzag strânsă.

5 109 Introduceți mânecile
Fixați mânecile în cavitatea brațelor cu partea dreaptă orientată spre interior (cusătura numărul 3). Potriviiți marcajele 4 de pe mânecă și fața. Potriviiți cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Coaseți mânecile. Taițiți surplusul de material, neteziți și călcați pe față și spate până la curbă.

6 109 Aduanați decolteul
Pentru a strânge decolteul, coaseți două linii de bățatură la mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii) la 1,2 cm (1/2 in) și încă 5 mm (3/16 in) lângă margine. Întrerupeți cusătura la marcajul umărului și lăsați capetele lungi ale firului atârând. Aduanați marginea din față a decolteului după cum urmează pentru **mărimea 36**: 29 cm (11 1/2 in), **mărimea 38**: 29,5 cm (11 3/4 in), **mărimea 40**: 30 cm (12 in), **mărimea 42**: 30,5 cm (12 1/8 in), **mărimea 44**: 31 cm (12 1/4 in), **mărimea 46**: 31,5 cm (12 1/2 in). Aduanați marginea din spate a decolteului după cum urmează pentru **mărimea 36**: 22 cm (8 3/4 in), **mărimea 38**: 22,5 cm (9 in), **mărimea 40**: 23 cm (9 1/8 in), **mărimea 42**: 23,5 cm (9 1/4 in), **mărimea 44**: 24 cm (9 1/2 in), **mărimea 46**: 24,5 cm (9 3/4 in). Legați capetele firului. Distribuți strângerile uniforme.

7 109 Guler
Îndoiiți banda gulerului pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginea îngustă la o lățime de 1,5 cm (5/8 in). Întoarceți gulerul, presați marginea. Fixați cu ace și coaseți o margine deschisă a benzii gulerului pe marginea decolteului, începând și terminând la fanta din centrul spatelui. Taițiți surplusul de material și presați pe guler. Întoarceți cealaltă margine deschisă a marginii gulerului și coaseți peste

cusătură de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului vestimentar pentru a coase în linia cusăturii.

Realizați o buclă de fir pe marginea stângă a gulerului, acoperind 3-4 fire și acoperind-o bine cu cusătură de butonieră manuală. Coaseți un nasture pe cealaltă margine a fantei, pentru a se potrive.


8 109 Tiv
Neteziți marginea tivului, apăsați spre interior și lucrați din exteriorul hainei pentru a coase tivul cu o lățime de 1,2 cm (1/2 in) lățime.

VESTĂ STIL 110

la p. 12


Măriri Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungimea spatelui: aproximativ 52 cm (20 1/2 in)



Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foia A Pieseale modelului 1-10



TESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături cu o anumită consistență.

Țesătură originală: Amestec de polyester cu elastan (230 g/m²). Căptușeală

Cerințe privind materialul

Măriri	36 - 40	42 - 48
Lățimea materialului	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	1,45 1% 1,60 1%
Căptușeală	140 55	0,70 ¾ 0,75 ¾

Accesorii: Interfață termofuzibilă. Cordon Ø 8 mm (aproximativ 1/4 in), mărimea 36: 2,50 m (2 3/4 yarzi), dimensiuni 38: 2,60 m (2 7/8 yds), mărimea 40: 2,65 m (3 yds), mărimea 42: 2,75 m (3 1/8 yarzi), mărimea 44: 2,80 m (3

1/8 yarzi), mărimea 46: 2,90 m (3 1/4 yarzi) mărimea 48: 3,00 m (3 3/8 yarzi). 4 nasturi

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru piesa a includ surplusurile. Taițiți piesele de căptușeală cu surplusuri de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.


Schema tiparului

Țesătură
110



Căptușeală

110
140 cm 55 ..



Taițiți dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior.

Piese tăiate la dimensiune

Dime nsiun e	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	127 50	131 51½	135 53%	139 54%	6,5 2½
Dimen siune	44	46	48	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)	
	Lungime (cm / ins)				
a	143 56½	147 57½	153 60%	6,5 2½	

Decupare

Țesătură

1 față	2x
2 față laterală	2x
3 spate	2x
4 față	2x
5 spate orientat pe o pliu	1x
6 față / gaură pentru mânecă față	2
7 față / gaură pentru mânecă spate	2
o centură	2x

Căptușeală

8 față	2x
9 față laterală	2x
10 spate	2

Interfață Fier de călcat pe piesele 4-7 (partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături longitudinale pe panoul din față
- 3 Cusătura centrală din spate
- 4 Cusături laterale
- 5 Cusături umăr
- 6 Față
- 7 Construiți căptușeala
- 8 Cusătură căptușeală
- 9 Butoniere / Nasturi
- 10 Curea

CONSTRUCȚIE

1 110 Pliuri
Cusături pe piesele din față și din spate. Presați cusăturile de la bust în sus, presați cusăturile de la umeri spre centru.

2 110 Cusături longitudinale pe panoul din față
Coaseți părțile laterale din față cu părțile din față, cu fața la fața, potrivit marcajele de la talie. Presați marginile deschise.

3 110 Cusătură centrală spate
Coaseți cusătura din spate cu fața spre față. Presați marginile deschise.

4 110 Cusături laterale
Coaseți cusăturile laterale cu fața materialului orientată spre dreapta și potrivit marcajele de la talie. Coaseți cusăturile laterale pe fatete pentru guri de mânecă în același mod (cusătura numărul 7). Presați marginile deschise.

5 110 Cusături umăr
Coaseți cusăturile umerilor cu partea dreaptă a materialului orientată spre exterior. Coaseți umerii.

Cusăturile din față și din spate sunt orientate în același mod. Presați marginile pentru a le deschide.

6 110 Față
 Fixați cu ace fața cu fața împreună cu marginea decolteului și continuați să fixați cu ace pe marginea din față și cea de jos. a piese din față, privind cusăturile umerilor. Coaseți de-a lungul decolteului marcat, marginilor din față și marginilor de jos (până la capătul faței). Taiati surplusul de cusătură la 2 cm (3/4 in) înainte de capătul garniturii, tăiați curbele la intervale regulate și tăiați colțurile în unghi. Presați surplusul pe garnitură și coaseți cât mai aproape de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei garnituri** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura spre interior. Presați marginile. Presați surplusul tivului spre interior și coaseți-l manual, fără a strânge.

7 110 Confectionați căptușeala
 Coaseți cusătura din spate pe piesele căptușelii din spate, cusând conform marcajelor pentru

pliu de relaxare. Coaseți între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți și presați cusăturile, cusăturile frontale longitudinale și cusăturile laterale, ca în cazul pieselor de țesătură superioară. Coaseți căptușelile pentru gâturi cu partea dreaptă împreună cu marginile gâturilor căptușelii, privind cusăturile laterale. Taiati surplusul căptușelii pe curbe. Presați surplusul pe căptușeală. Coaseți cusăturile umerilor. Presați surplusul deschis. Presați marginea inferioară a căptușelii cu 1 cm (3/8 in) lățime pe partea greșită a țesăturii.

8 110 Coaseți căptușeala
 Coaseți căptușeala la marginea interioară a feței, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra marginii tivului. Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei, cu părțile greșite orientate una spre cealaltă. La gâturi, pliați surplusurile hainei exterioare și ale căptușelii la cusătura laterală spre interior, cu părțile drepte orientate una fixați cu ace. Trageți surplusurile fixate cu ace din partea de jos și coaseți marginile împreună, începând de la cusătura laterală și privind cusăturile umerilor. Taiati surplusurile, tăiați curbele. Presați surplusurile pe față și coaseți cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - **Cusătura inferioară a unei căptușeli** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Presați marginile gâtului. Fixați cu ace căptușeala la surplusul de material al tivului, astfel încât marginile surplusului de material al tivului și căptușeala să fie al împreună. Coaseți manual tivul căptușelii. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii ca o mică pliu și apăsați ușor. Coaseți căptușeala pe față față.

9 110 Butoniere / Nasturi
 Pe marginea din față dreapta, lucrați butonierele în cruce, așa cum este marcat. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoane. Coaseți butoanele pe partea din față stânga, astfel încât să se potrivească.

10 110 Centura
 Coaseți ambele benzi pentru curea cu partea dreaptă una lângă alta la un capăt, pentru a forma o bandă lungă. Presați marginile pentru a le deschide. Presați capetele

Tăiați o fâșie de 1,5 cm (5/8 in) lățime spre interior. Îndoiți fâșia în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți marginile pe lungime la 1,2 cm (1/2 in) de pliu.

marginile. Întoarceți centura. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce cordonul în centură. Fixați cordonul pe surplusurile de cusătură la capetele centurii și coaseți capetele manual.

ROCHIE ●●●● STIL 111

la p. 33



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungimea spatelui aproximativ 100 cm (40 in)



Prezentare generală a modelului

Linia albastră a modelului, foia D
 Piesele modelului 1-6



ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru rochii
 Țesătură originală: Poliéster cu elastan (460 g/m)

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	36 - 40	42 - 48
Lățimea materialului	cm	in
Țesătură	140	55
	2,20	2,55
	2%	2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar invizibil de 60 cm (24 inci) lungime și un picior presor special.

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru piesa a includ marjele.

Schema tiparului

Țesătură

111



Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie întreruptă pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Piese tăiate la măsură

Mărim	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile
	Lungime (cm / ins)				
a	12,5 5				3 1%
Dimensi	44	46	48	Lățime pentru toate mărimi (cm / ins)	
	Lungime (cm / ins)				
a	12,5 5			3 1%	

Decupare

Țesătură

- 1 crotol din față 2x
- 2 partea laterală față 2x
- 3 centru față pe pliu 1x
- 4 spate 2
- 5 mănecă 2x
- 6 guler pe pliu (inclusiv 1x în interior) 2x
- un suport pentru cusătura mânecii 2x
- Interfață Fier de călcat pe bucata 6 (partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături frontale
- 2 Față
- 3 Cusături umăr
- 4 Guler exterior
- 5 Fermoar / Cusătură centrală în spate
- 6 În interiorul gulerului
- 7 Cusături laterale
- 8 Mănece
- 9 Mănece încastrate, lejere
- 10 Tiv / Tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru cusăturile decorative, puteți folosi un fir mai gros, dacă preferați. Testați mai întâi firul pe o bucată de material.

1 111 Pieptare față
 Așezați piesele de la piept, cu fața dreaptă una lângă alta, cu marginea superioară a pieselor laterale din față. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale pieptului și coaseți cusăturile (cusătura numărul 1). Neteziți marginile împreună, călcați și coaseți o cusătură de 7 mm (1/4 in) lățime.

2 111 Față
 Fixați cu ace părțile frontale drepte împreună cu partea frontală centrală și coaseți (cusătura numărul 2). Neteziți marginile împreună, apăsați spre centru și coaseți cu o cusătură de 7 mm (1/4 in) lățime.

3 111 Cusături umăr
 Așezați părțile din spate cu fața spre față. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 3), netezind marginile umerilor din spate. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

4 111 Guler exterior
 Fixați cu ace gulerul exterior cu partea dreaptă împreună cu marginea decolteului, privind centrele. Coaseți (cusătură

numărul 4), privind marcele de pe guler cu cusăturile umerilor. Taiati surplusul, taiati curbele și presați pe guler.

111 Fermoar / Cusatură centrală spate
Neteziți marginile din spate ale rochiei. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep pe linia de cusătură marcată la marginea superioară a gulerului. Coaseți cusătura din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

111 Interiorul gulerului
Așezați gulerul interior cu fața spre gulerul exterior, privind centrele. Fixați cu ace marginile superioare ale gulerului. Îndoiti marginile inferioare ale gulerului cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginile deschiderii fermoarului și fixați-le cu ace. Așezați surplusurile la marginile deschiderii fantei cu benzile fermoarului spre exterior și fixați-le cu ace peste gulerul interior, consultați „Sfat util” - **Față, bandă de talie, căptușeală la un fermoar invizibil** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul linia marcată a gulerului superior. Taiati cusătura

aderențe, curbe de prindere. Apasați aderentele pe interiorul gulerului și coaseți cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - **Cusatură subțire a unei borduri** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți gulerul spre interior. Presați marginea. Coaseți centrul spatelui în interiorul capetelor gulerului la benzile fermoarului. Întoarceți surplusul de material de la marginea inferioară a gulerului interior și coaseți manual peste cusătura de îmbinare a gulerului exterior.

111 Cusături laterale
Așezați partea din față cu partea din spate, cu fața la față. Fixați cusăturile laterale cu ace și coaseți (cusătura numărul 5), privind marcele de la talie. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

111 Mănece
Coaseți fiecare dintre cusăturile de pe mâneci. Așezați o bandă de susținere centrată în spatele fiecărei linii superioare de cusătură, cu partea dreaptă orientată spre partea stângă, și fixați cu ace, astfel încât o margine îngustă a benzii de susținere să se întâlnească cu partea laterală a mânecii. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură a penei (linia inferioară a penei), prindând banda de întărire. Apasați daturile în jos, apăsați banda de susținere (ambele jumătăți) în sus. Coaseți daturile mânecii deasupra cusăturii cu o lățime de 7 mm (1/4 in), cusând peste punctul daturii și prindând banda de susținere. Taiati capătul în exces al benzii de susținere. Îndoiti mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 6). Neteziți surplusul și apăsați pentru a deschide. **Sfat:** Dacă preferați să nu coaseți cusăturile cu o lățime de 7 mm (1/4 in), banda de susținere poate fi omisă.

111 Așezați mânecile, ușor
Fixați mânecile în gaurile pentru brațe cu cu partea dreaptă orientată în sus. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potrivii marcele 7 de pe mânecă și față. Potrivii marcul 7 de pe mânecă cu

cusătura umărului. Neteziți capul mânecii între •. Coaseți mânecile. Taiati surplusurile de cusătură la 1 cm (3/8 in), neteziți-le și presați-le spre mânecă până la începutul curbei sub braț.


10 111 Tiv / Tivuri mâneci
Neteziți marginile tivului și mânecilor, apăsați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

ROCHIE •••• STIL 112

la p. 14



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui: aproximativ 122 cm (48 in)



Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foaia B Pieseale modelului 21-29



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru rochii
Țesătură originală: Crep de poliester cu elastan (118 g/m²)

Necesarul de material

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățimea materialului	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarde)
Țesătură	140 55	2,20 2 1/4 2,25 2 1/2

Necesare: Interfață termofuzibilă, 4 fermoare invizibile de 60 cm (24 in) lungime și un picior presor special. 1 set de umerase

ȚĂIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).

Disponerea tiparului

Țesătură
112



Taiati dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie întreruptă pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Țesătură

21	față pe o pli	1x
22	panou față fustă pe o pli	1
23	spate	2x
24	panou spate fustă	2x
25	măneacă față	2x
26	măneacă spate	2
27	față pe o pli	1x
28	spate de curse	2x
29	tiv mânecă	2x

Interfațarea fierului pe piesele 27-29 (partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Mănece
- 3 Cusături umăr / Cusături mânecă superioară
- 4 Adunați piesele din față / spate
- 5 Atașarea panourilor fustei
- 6 Fermoar / Cusatură centrală spate
- 7 Guler / Decolteu
- 8 Cusături sub mâneci / Cusături laterale
- 9 Gulerul mânecilor
- 10 Tiv / Fanta

CONSTRUCȚIE

1 112 Peste
Coaseți pene pe panourile din față și din spate ale fustei și apăsați spre centrul fiecăruia.

2 112 Mănece
Așezați pliul pe fiecare bucată de mânecă în direcția săgeții și coaseți la margini. Fixați cu ace mânecile din față cu partea dreaptă împreună cu partea din față și coaseți (cusătura numărul 1), privind marcele 2 și netezind marginile mânecilor de la margine (cusătura superioară a mânecii) până la •. Fixați cu ace mânecile din spate de piesele din spate în același mod și coaseți (cusătura numărul 3). Neteziți surplusurile și călcați spre mânecă la capul mânecii.

3 112 Cusături umăr / Cusături mânecă superioară
Așezați piesele din spate cu fața spre față cu partea din față. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor și cusăturile de sus ale mânecilor într-o singură mișcare (cusătura numărul 4), privind cusăturile de îmbinare ale mânecilor și pliurile. Neteziți marginile umerilor din spate. Neteziți surplusurile și apăsați pentru a deschide. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor pe partea dreaptă a feței (cusătura numărul 5). Apasați pentru a deschide surplusurile. Îndreptați marginea inferioară a feței.

4 112 Adunați piesele din față / spate
Adunați marginea inferioară a pieselor din față și din spate între * prin cusătură cu mașina (cusătură lungă) paralel cu marginea, la intervale

de 17 mm (aproximativ 3/4 in) și 12 mm (1/2 in). Lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Nu trageți încă de firele bobinei.

5 112 Atașați panourile fustei
 Fixați cu ace marginea superioară a panoului din față al fustei, cu fața spre interior, de marginea inferioară a piesei din față, potrivit centrul (cusătura numărul 6). Trageți firele bobinei din partea superioară a îmbrăcămintei din față pentru a se potrivi cu lățimea piesei din față a fustei. Legați capetele firului. Distribuți pliurile uniform. Coaseți. Fixați cu ace panourile din spate ale fustei la piesele din spate în același mod și coaseți (cusătura numărul 7). Neteziți surplusurile și călcați piesele fustei. Îndepărtați orice fire de strângere vizibile.

6 112 Fermoar / Cusătură centrală spate
 Neteziți marginile din spate ale rochiei. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dintii fermoarului încep pe linia marcată a decolteului. Coaseți cusătura din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

7 112 Față / Decolteu
 Fixați cu ace fața cu fața cu marginea decolteului, potrivit cusăturile umerilor. Întoarceți marginile fațetei cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginile deschise și fixați cu ace. Așezați surplusurile de cusătură la marginile deschise cu benzile fermoarului în afară și fixați cu ace peste față, consultați „Sfat util”

- **Guler, bandă pentru talie, căptușeală la fermoar invizibil** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul decolteului marcat. Taiati surplusul de material, tăiați curbele la intervale regulate și tăiați în punctul decolteului aproape de cusătură. Presați surplusul de material pe guler și coaseți cât mai aproape de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - **Cusătură sub căptușeală** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți căptușeala spre interior. Presați marginea. Coaseți capetele din spate ale căptușelii la benzile fermoarului și coaseți căptușeala la surplusurile cusăturilor umerilor cu mâna.

8 112 Sub cusăturile mânecilor / Cusături laterale
 Așezați părțile drepte împreună cu spatele. Fixați cu ace și coaseți sub cusăturile mânecilor și cusăturile laterale, toate într-o singură mișcare, până la marginea inferioară din dreapta și până la marcajul fantei din stânga (cusătura numărul 8). Potrivii cusăturile de îmbinare ale mânecilor, cusăturile de îmbinare ale fustei și marcasele la nivelul taliei. Neteziți surplusurile și surplusurile de material de la marginile fantei fustei, toate într-o singură mișcare. Presați surplusurile de material pentru a le deschide - călcați surplusurile de material de la marginile fantei spre interior.


9 112 Margini mâneci
 Neteziți marginea superioară a tivului mânecii. Fixați tivurile cu ace, cu partea dreaptă una lângă alta, pentru a forma cercuri, și coaseți (cusătura numărul 9). Presați marginile pentru a le deschide. Fixați cu ace și coaseți tivurile cu partea dreaptă una lângă alta cu marginile inferioare ale mânecilor, potrivit cusăturile. Taiati marginile, tăiați curbele și presați pe tivuri.

cu fața spre interior. Presați marginile. Coaseți manual marginile fațetei interioare fără a strânge.

10 112 Tiv / Fanta
 Așezați din nou surplusurile la marginile fantei. Neteziți surplusul tivului, călcați spre interior și coaseți. Așezați din nou surplusurile la marginile fantei spre interior și coaseți. Coaseți de-a lungul părții superioare a fantei.


BLUZĂ •••• STIL 113 A,B

Bluza A la p. 17 Bluza B la p. 35
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
 Lungimea spatelui: aproximativ 67 cm (26 1/2 ins)



Prezentare generală a modelului

Linia albastră, foaia A Piese de tipar 1-8



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată:

Țesături pentru bluze

Țesătură originală:

Țesătură din polyester (95 g/m²).

Satin de viscoză B (110 g/m²)

Cerințe privind materialul

Mărimi	36 - 40	42 - 48
Lățimea materialului	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
AB	140	2,15 2%
Țesătură	55	2%

Accesorii: A, B: Interfață termofuzibilă. 5 nasturi

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie



Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Marcasele X pentru elementele de fixare de pe piesa 1 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul superior din centrul față în sus, în conformitate cu liniile de mărime. Marcajul inferior este același pentru toate mărimile. Distanțați uniform celelalte marcase între ele. Mutați marcajul de la marginea din față în conformitate cu liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in).

Disponerea modelului

Țesătură A, B
113



Îndoiti materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un singur strat de material.

Decupare

Țesătură A, B

- 1 dreapta față 1x
- 2 față stânga 1
- 3 spate pe o pliu 1x
- 4 mânecă 2x
- 5 guler pe o pliu 2x
- 6 guler pe o pliu 2
- 7 față dreaptă 1x
- 8 clapă / suport pentru nasture (față stânga) 1x

Interfață Călcați piesele 5-7 (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Curea / Suport pentru nasturi / Partea din față stângă
- 3 Cusături laterale
- 4 Partea dreaptă față / Bandă de fixare
- 5 Partea stângă față / Bandă de fixare
- 6 Cusături umăr
- 7 Guler cu bandă de guler
- 8 Mâneci
- 9 Mâneci încastrate
- 10 Tivuri mâneci
- 11 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

Bluza A,B

1 113 Săgeți
 Coaseți pensele pe piesele din față și din spate. Presați pensele de la bust în jos, presați pensele longitudinale spre centru.

2 113 Clapă / Spate nasture / Partea din față stângă
 Coaseți clapeta pentru suportul nasturelui pe partea din față stângă la linia FOLD cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile drepte împreună, lăsând capătul în unghi deschis. Taiati surplusul, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți clapeta și apăsați. Așezați clapeta pe partea inferioară a părții din față stângă cu partea dreaptă orientată spre partea greșită. Fixați cu ace capătul deschis între marcasele de pe partea din față stângă, cu surplusul așezat împreună și clapeta aliniată cu liniile adiacente de pe partea din față stângă. Fixați clapeta pe surplusul de cusătură.

3 113 Cusături laterale
 Coaseți cusăturile laterale cu partea dreaptă a țesăturii orientată în sus și marcasele potrivite la talie. Prindeți clapeta la cusătura laterală stângă. Taiati surplusul și călcați pentru a deschide.

4 113 Partea din față dreaptă / Banda de fixare
 Curățați marginea interioară a părții din față drepte (piesa 7), curățați marginea din față a piesei din față drepte de mai jos

Colțul (cusătura numărul 1) în jos până la marginea de jos. Îndreptați tivul marginea de cusătură pe piesele din față și din spate și apăsați spre interior. Fixați cu ace

părțile drepte împreună cu partea dreaptă din față, potrivit centrele. Coaseți de-a lungul marginii de îmbinare a benzii și continuați să coaseți de-a lungul marginii din față (până la capătul fetei) în linie cu cusătura. Taiati surplusurile, tăiați curbile la intervale regulate și tăiați colțul în unghi. Așezați fața în față și coaseți surplusurile cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare, vezi „Sfat util” – **Cusătura interioară a bordurii** – la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți bordura spre interior. Presați marginea. Presați surplusul de material de la marginea din față a părții drepte spre interior. Așezați din nou tivul plat, pliați surplusul de material de la marginea din față la marginea pliului și coaseți în linie cu tivul. Întoarceți surplusul de material spre interior. Coaseți gamitura conform marcajelor și continuați să coaseți surplusul de material de la marginea din față.

113 Partea din față stângă / Bandă de fixare

Așezați din nou tivul plat pe partea din față stângă. Presați marginea din față spre interior pe ambele linii de pli. Așezați fața la tiv pe PLIUL FAȚEI și coaseți în linie cu tivul. Întoarceți fața spre interior și coaseți aproape de margine. Coaseți tivul.

113 Cusături umăr

Coaseți cusăturile umerilor cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă și netezind marginile umerilor din spate. Neteziți surplusurile și apăsați pentru a le deschide.

113 Guler cu bandă de guler

Fixați cu ace piesele gulerului cu fața spre față și coaseți de-a lungul marginilor exterioare. Taiati surplusurile de cusătură.

Tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, călcați. Coaseți marginile deschise împreună. Așezați piesele de bandă pentru guler cu fața spre interior, prindând gulerul între ele. Coaseți de-a lungul marginii frontale și deasupra gulerului, începând și terminând în față exact pe linia de cusătură a marginii de îmbinare. Taiati surplusul de material. Întoarceți gulerul, călcați. Coaseți partea exterioară a gulerului pe marginea decolteului, potrivit marcajele de pe guler cu cusăturile umerilor. Taiati surplusul de material și călcați pe guler. Întoarceți marginea interioară a gulerului și coaseți la cusătura de îmbinare.

113 Mânci

Îndoii mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți cusăturile mâncilor. Taiati surplusul și călcați pentru a deschide.

113 Așezați mânecile

Fixați mânecile în cavitațiile brațelor cu partea dreaptă orientată spre interior. Potrivii marcajele 7 de pe mânecă și față. Potrivii cusăturile mâncilor și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), curățați și călcați spre mânecă până la începutul curbei sub braț.

113 Tivuri mâneci

Curățați surplusurile de material de la tivul mânecii, călcați spre interior și coaseți.

113 Butoniere / Nasturi

Realizați butonierele pe lungime pe banda de închidere din dreapta, conform marcajelor. Realizați o butonieră transversală pe capătul drept al benzii gulerului. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoane. Coaseți 3 butoane pe banda de închidere din stânga și un buton pe capătul stâng al benzii gulerului, pentru a se potrivi cu butonierele. Așezați bluza închisă, potrivit centrele. Așezați marginea din față a părții din față drepte pe partea din față stângă, astfel încât marginea din față a părții din față drepte să se întâlnească cu linia de îmbinare de pe partea din față stângă. Coaseți un nasture pe partea din față stângă pentru a se potrivi cu butoniera de pe marginea din față dreaptă, prindând clapeta.

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru pantaloni cu sau fără elastan **Țesătură originală:** Amestec de lână cu elastan (290 g/m)

Cerințe privind materialul

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățimea materialului	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarde)
Țesătură	140 55	2,30 2 1/2

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar pentru pantaloni, mărimi 36, 38:

16 cm (6 1/2 ins), mărimi 40 - 46:

18 cm (7 inci) lungime. 1 buton plat

TAIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar.

Lipiți piesele 21A și 21B, precum și 24A și 24B împreună pe liniile de îmbinare. Linia de cusătură pentru fermoarul de pe piesa 21 este pentru mărimile 36 și 38.


Marcați linia de cusătură pentru celelalte mărimi în funcție de liniile de mărire.

Rețineți lungimile diferite ale fantei. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele de la a la d direct pe material.

Cusături și margini de tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesele a până la d includ margini.

Disponerea modelului

Țesătură



Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Taiati bucățile b până la d la sfârșitul dintr-un singur strat de țesătură rămasă, cu partea dreaptă orientată spre exterior.

Piese tăiate la măsură

Dimen siune	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	41 16%	43 17	45 17 1/2	11 4 1/4
b	44,5 17 1/2	46,5 18 1/4	48,5 19	11 4 1/4
c	61 24			5,5 2 1/4
d	20,5 8	20,5 8	22,5 8 3/4	9 3 1/2
Dimen siune	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	47 18 1/2	49 19 1/4	51 20	11 4 1/4
b	50,5 19 1/2	52,5 20 1/4	54,5 21 1/2	11 4 1/4
c	61 24			5,5 2 1/4
d	22,5 8 3/4			9 3 1/2

Decupare

Țesătură

- 21 bucată față pantalon 2
- 22 bucată de buzunar 2
- 23 cusătură șold 2
- 24 bucată spate pantalon 2
- o bandă dreaptă pentru talie 1
- b bandă stângă pentru talie 1
- Bandă pentru suporturi de cureauă 1x

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Piese frontale ale pantalonilor / Cărlige presate
- 2 Buzunare în zona șoldurilor
- 3 Pliuri în spate
- 4 Cusături laterale / Cusături interioare la picioare
- 5 Cusătură centrală
- 6 Fermoar
- 7 Curele pentru cureauă
- 8 Banda taliei
- 9 Nasture
- 10 Tiv
- 11 Cusătură spate

CONSTRUCȚIE

114 Piese frontale pantalon / Cărlige presate

Presătați cusăturile pe piesele din față ale pantalonilor.

114 Buzunare în zona șoldurilor

Coaseți piesele buzunarului cu fața spre interior, cu marginile deschiderii buzunarului pe piesele din față ale pantalonilor. Taiati surplusul de material. Așezați piesele buzunarului și coaseți-le aproape de cusătură, consultați „Sfat util” – **Cusătura interioară a unei borduri** – la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți piesele buzunarului spre interior, călcați marginile deschiderii buzunarului. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la liniile adiacente de pe șoldul lateral. Coaseți piesele buzunarului împreună pe interior. Îndreptați marginile cusăturilor și continuați să îndreptați marginea interioară a cusăturii laterale a șoldului până la marginea din față, totul într-o singură mișcare.

Bateți marginile buzunarelor pe partea inferioară a țesăturii.

114 Pliiuri spate

Coaseți pensele pe piesele din spate ale pantalonilor și călcați pensele spre centru.

114 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului

Coaseți cusăturile laterale și cusăturile interioare ale piciorului cu fața materialului orientată spre dreapta. Potrivii marcajele de la genunchi și întindeți marginile interioare ale piciorului deasupra marcajului în timp ce coaseți. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

114 Cusătură centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Introduceți un picior al pantalonului în celălalt, cu partea dreaptă orientată spre interior, privind cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală din față sub marcajul fantei și continuați să coaseți cusătura centrală din spate, totul într-o singură mișcare. Neteziți surplusul de material. Presați surplusul de material al cusăturii centrale din spate până la începutul curbei. Nu călcați surplusurile de cusătură pe curbă.

114 Fermoar

Îndreptați marginile deschise ale față-verso și apăsați spre interior. Coaseți pe partea dreaptă de-a lungul centrului din față, coaseți pe partea stângă la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față. Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii deschise din stânga (suprapunere), coaseți aproape de dintii fermoarului. Fixați cu ace deschiderea, privind centrele. Coaseți banda fermoarului liberă pe față-verso dreaptă, fără a prinde piesa pantalonului. Fixați cu ace fața. Coaseți deschiderea de la marginile superioare până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, așa cum este marcat. Îndoiti piesa de suprapunere în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior, și coaseți capătul inferior. Întoarceți și apăsați. Neteziți marginile pe lungime. Așezați suprapunerea sub marginea stângă a deschiderii și fixați-o cu ace la față. Coaseți fața cu fanta la suprapunere, aproape de cusătura de îmbinare a fermoarului. Așezați din nou deschiderea închisă și coaseți până la capăt, prindând suprapunerea.

114 Suporturi pentru cureaua

Îndoiti banda pentru suporturile curelei în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți. 1,2 cm (1/2 in) lângă marginea pliului. Taiati surplusul de material. Folositi un ac de siguranta ca ac de cusut pentru a întoarce banda cu fața spre exterior. Presați. Taiati banda în 6 bucăți egale. Coaseți suporturile pentru cureaua pe marginea superioară a pantalonilor, în față, lângă pliul presat, și în spate, la 5 cm (2 in) lângă cusătura laterală și centrat între pense și cusătura din spate. De asemenea, coaseți suporturile pentru cureaua 2,5 cm (1 inch) sub marginea.

114 Centura

Așezați piesele centurii cu partea dreaptă una lângă alta și coaseți cusătura din spate. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Îndoiti centura în jumătate pe lungime, cu partea greșită orientată spre interior, și presați marginea pliată (= marginea superioară a centurii). Realizați o butonieră transversală centrată pe interiorul capătului drept al centurii (atenție la surplusul de cusătură de 1,5 cm) la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) de marginea din față. Echipament

dimensiunea butonierii pentru a se potrivi cu butonul. Coaseți marginea exterioară a centurii cu partea dreaptă împreună cu marginea superioară a pantalonilor, privind cusăturile din spate și prindând curelele centurii. Presați surplusul de cusătură pe centură. Curățați cealaltă margine lungă a centurii. Îndoiti centura pe pliul presat cu cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capetele centurii. Taiati surplusul de material. Întoarceți centura și călcați-o. Întoarceți marginea interioară a centurii cu aproximativ 2 cm (3/4 in), apoi coaseți plat peste cusătura de îmbinare, fără a întoarce. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii, prindând marginea interioară a centurii. Așezați suporturile centurii spre marginea superioară a centurii, întoarceți capetele și coaseți.

114 Nasture

Coaseți un nasture la capătul stâng al centurii, pentru a se potrivi cu butoniera.

114 Tiv

Neteziți marginile tivului, apăsați spre interior și coaseți manual fără a strânge.


114 Pliati spatele

Fixați cu ace cusăturile laterale și cusăturile interioare ale picioarelor, cu partea greșită orientată spre exterior. Presați pliurile din spate de la marginile inferioare până la aproximativ înălțimea soldurilor. Presați din nou pliurile din față.

PANTALONI ●●●● STIL 115

la p. 34

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46 Lungime exterior picior 98 cm (38 3/4 ins) Lățime tiv aproximativ 43 cm (17 ins) Pantaloni se așează sub talie.



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII


Țesătură recomandată: țesături pentru pantaloni cu elastan
Țesătură originală: țesătură techno-stretch (370 g/m)

Necesarul de material

Mărime	36 - 46
Lățimea țesăturii	cm in
Țesătură	140 55
	2,05 2 1/4

Prezentare generală a modelului

Linia verde a modelului, foaia A Piese de model 21-24
3 6
38
40
42
44
46



Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar pentru pantaloni, mărimi 36, 38: 16 cm (6 1/2 ins), mărimi 40 - 46: 18 cm (7 inci) lungime. 2 nasturi

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Linia de cusătură pentru fermoarul de pe piesa 21 este pentru mărimea 36. Marcați linia de cusătură pentru celelalte mărimi în funcție de liniile de mărime. Rețineți lungimile diferite de fante. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele a până la c direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesele a până la c includ surplusul.

Piese tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	48 18%	50 19%	52 20%	12 4%
b	53 20%			5,5 2%
c	20,5 8	20,5 8	22,5 8%	9 3%
Dimensiune	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	54 21%	56 22%	58 22%	12 4%
b	53 20%			5,5 2%
c	22,5 8%	22,5 8%	22,5 8%	9 3%

Decupare

Țesătură


21	bucată față pantalon	2
22	bucăți de buzunar	2
23	cusătură sold	2
24	bucată spate pantalon	2
a	bandă pentru talie	2
b	suporturi pentru cureaua	1x
c	suprapunere	1x

Interfațarea fierului pe piesele a și c (partea greșită a țesăturii).

Disponerea modelului

Țesătură

115 36 - 46
140 cm 55 „



Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Taiati ultimele piese b și c dintr-un singur strat de material, cu partea dreaptă orientată spre exterior.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliiuri / Pliseuri
- 2 Buzunare în talie
- 3 Cusături laterale / Cusături interioare ale picioare
- 4 Cusătură centrală
- 5 Fermoar
- 6 Curele pentru cureaua
- 7 Banda elastică
- 8 Butoniere / Nasturi
- 9 Tiv
- 10 Cusătură spate

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Coșiți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică. Folosiți ață de cusut elastică sau coaseți cu o setare îngustă în zigzag.

115 Pliiuri / Pliseuri

Coaseți pensele pe piesele din față ale pantalonilor. Fixați piesele din față ale pantalonilor pe cusătura penselor și continuați să pliați partea greșită spre interior pe linia PLIULUI. Coaseți aproape de marginea pliului. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele

cusăturii. Coaseți pense pe pieșele de șold și pe pieșele din spate ale pantalonilor. Presați pense spre centru.

115 Buzunare șold

Coaseți pieșele buzunarului cu fața spre fața cu marginile deschizăturii buzunarului de pe pieșele din față ale pantalonilor. Taiati surplusul de material. Așezați piesa buzunarului cu fața în sus și coaseți la buzunarul de material aproape de cusătură, consultați „Sfat util” - **Cusătura de sub față** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți pieșele buzunarului spre interior, călcați marginile deschizăturii buzunarului. Fixați cu ace marginile deschizăturii buzunarului pe pieșele de șold la liniile de îmbinare. Coaseți pieșele de buzunar împreună pe interior. Îndreptați surplusurile de cusătură și continuați să îndreptați marginea inferioară a șoldului până la marginea din față. Bateți marginile buzunarelor pe partea inferioară a țesăturii.

115 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului

Coaseți cusăturile laterale și cusăturile interioare ale picioarelor cu partea dreaptă a materialului orientată spre exterior. Potrivii marcatele de la genunchi și întindeți margini interioare ale piciorului din spate deasupra. Marcați pe măsură ce coaseți. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

115 Cusătură centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celui alt, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, potrivit. Coaseți cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală din față sub marcatul fantei și continuați să coaseți cusătura centrală din spate, totul într-o singură mișcare. Îndreptați surplusurile de material. Presați surplusurile de material ale cusăturii centrale din spate până la începutul curbei. Nu presați surplusurile de material plat de-a lungul curbei.

115 Fermoar

Îndreptați marginile deschise ale bordurii și apăsați spre interior. Coaseți pe partea dreaptă de-a lungul centrului din față, coaseți pe partea stângă la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față. Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii deschise din stânga (suprapunere), coaseți aproape de dinții fermoarului. Fixați cu ace deschiderea, potrivit centrelor. Coaseți banda fermoarului liberă pe bordura din dreapta, fără a prinde piesa pantalonului. Fixați bordura. Coaseți deschiderea de la marginile superioare până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, așa cum este marcat. Îndoii piesa de suprapunere în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capătul inferior. Întoarceți și neteziți marginile pe lungime. Așezați suprapunerea sub marginea stângă a deschiderii și fixați-o cu ace la față. Coaseți fața fantei la suprapunere aproape de cusătura de îmbinare a fermoarului. Așezați din nou deschiderea închisă și coaseți până la capăt, prindând suprapunerea.

115 Suporturi pentru cureaua

Îndoii banda pentru suporturile centurii în jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți 1,2 cm (1/2 in) lângă marginea pliului. Taiati surplusul de material. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a întoarce banda cu partea dreaptă spre exterior. Presați. Taiati banda în 5 bucăți egale. Fixați suporturile pentru cureaua pe marginea superioară a pantalonilor, în față, centrate între pliul cu ac și deschiderea buzunarului, în spate, lângă

lângă pensă și centrată peste cusătura din spate. Coaseți, de asemenea, peste suporturile centurii la o distanță de 2,5 cm (1 inch) de margine.

115 Centura

Așezați capetele pieselor centurii cu fața spre interior și coaseți cusătura din spate. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Îndoii centura în jumătate pe lungime, cu fața spre interior, și presați marginea pliului (= marginea superioară a centurii). Neteziți marginea interioară a centurii. Coaseți marginea exterioară a centurii cu fața spre interior, cu marginea superioară pantalonului, potrivit cusăturile din spate, cu capetele centurii depășind cu 9,5 cm (3 3/4 inci) (inclusiv surplusul de cusătură) în dreapta față de centrul din față și cu 6 cm (2 3/8 inci) (inclusiv surplusul de cusătură) în stânga față de suprapunere. Presați surplusul de cusătură pe centură. Îndoii centura pe marginea pliată, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți capetele centurii și continuați să coaseți de-a lungul marginii inferioare a centurii pe dreapta până la

centrul din față. Coaseți pe partea stângă a suprapunere. Taiati surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți cureaua și călcați. Întoarceți marginea interioară a curelei cu aproximativ 2 cm (3/4 in), apoi coaseți plat peste cusătura de îmbinare, fără a o întoarce. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii, prindând marginea interioară a centurii. Așezați suporturile pentru cureaua spre marginea superioară a centurii, întoarceți capetele și coaseți.

115 Butoniere / Nasturi

Marcați centrul din față pe capătul drept al centurii. Marcați poziția închizătorului pe fiecare parte a părții din față: centrat și la o distanță de 6,5 cm (2 5/8 inci) de centrul din față. Realizați butonierele în cruce. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoane. Coaseți butoanele pe marginea stângă a beteliei, astfel încât să se potrivească cu butonierele.

115 Tiv

Neteziți marginile tivului, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

115 Cută spate



Fixați cu ace cusăturile laterale și cusăturile interioare ale picioarelor, cu partea greșită a țesăturii orientată spre exterior. Presați pliurile din spate de la marginile inferioare până la aproximativ înălțimea șoldurilor.

PARDESIU SCURT •••• STIL 116


la p. 37

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 86 cm (34 ins)



Prezentare generală a modelului



Țesătura recomandată: Țesături pentru paltoane, cu o anumită consistență
Țesătură originală: Amestec de lână (515 g/m)
(I). Satin de viscoză (110 g/m²)
(II). Căptușeală **Notă:** Am folosit satin de viscoză imprimat pentru eșarfă (materialul II) și pentru căptușeală în fotografia noastră de stil. Cerințele de material au fost calculate pentru o căptușeală „normală” și utilizând materialul superior pentru eșarfă. Adunați cele două cerințe (materialul II și căptușeala) dacă doriți să utilizați același material atât pentru căptușeală, cât și pentru eșarfă.

Necesarul de material

Mărimi		36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	
Țesătură I	140 55	2,35 2%	2,40 2%
Țesătură II	140 55	2,05 2%	
Căptușeală	140 55	2,10 2%	2,20 2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 6 capse de cusut

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați pieșele modelului din foaia de model. Marcatele X pentru elementele de fixare de pe piesa 26 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcatul superior în sus, în funcție de liniile de mărime. Marcatul inferior este același pentru toate mărimile. Distanțați uniform celelalte marcate între ele. Fixați pieșele modelului pe țesătură, așa cum se arată în schema modelului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesa a includ marjele. Taiati pieșele căptușelii cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.


Schema modelului

Țesătură I

116

140 cm 55 „


36 - 46



Țesătură II

116
140 cm 55 „


36 - 46



Căptușeală

116
140 cm 55 „

36 - 46



Îndoiti materialul așa cum se arată în schema Modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un singur strat de material. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată spre exterior.

Piese tăiate la comandă

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile
	Lungime (cm / ins)			
a	20 78			137 54
Dimensi	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	200 78%			137 54

Decupare

Țesătură I

- 21 față 2x
- 22 piesă laterală 2x
- 23 spate 2x
- 24 mânecă superioară 2x
- 25 mânecă inferioară 2x
- 26 față 2x
- 27 față spate pe o pliu 1x
- 28 bucată de buzunar 2

Țesătură II

- o eșarfă 1

Căptușeală

- 29 față 2x
 - 30 spate 2x
- și, de asemenea, piesele 22, 24, 25 și 28

Interfață Fier de călcat pe piesele 26 și 27 (partea greșită a țesăturii).

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături longitudinale pe panoul din față / Buzunare în cusături
- 3 Cusături longitudinale pe panoul din spate
- 4 Cusătură centrală spate
- 5 Cusături umăr
- 6 Față
- 7 Mănece
- 8 Mănece încastrate, ușor decupate
- 9 Construiți căptușeala
- 10 Cusătură căptușeală
- 11 Capse
- 12 Eșarfă

CONSTRUCȚIE

- 1 **116 Pliuri**
Coaseți cusăturile pe piesele din față și din spate. Presați cusăturile de la bust în sus, presați cusăturile de la umeri spre centru.

2 **116 Cusături longitudinale pe panoul din față / Buzunare în cusături**

Fixați cu ace și coaseți părțile laterale cu fața spre interior, părțile din față (cusătura numărul 1), potrivit marcasele de la talie și întrerupând cusătura la deschiderile buzunarelor. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Presați marginile deschise. Fixați marginile pieselor buzunarului cu fața spre interior, cu cusătură. Lăsați margini la deschiderile buzunarelor și coaseți de-a lungul liniilor marcate: bucățile de buzunar din țesătură la bucățile laterale și bucățile de căptușeală a buzunarelor la părțile din față. Presați bucățile de buzunar în față, coaseți-le și n

3 **116 Cusături longitudinale pe panoul din spate**

Fixați cu ace și coaseți părțile din spate cu părțile laterale (cusătura numărul 2), potrivit marcasele de la talie. Presați marginile pentru a le deschide.

4 **116 Cusătura centrală din spate**

Fixați cu ace cusătura centrală din spate pe piesele din spate, cu fața dreaptă a materialului orientată spre exterior, și coaseți. Presați marginile pentru a le deschide.

5 **116 Cusături umăr**

Fixați cu ace cusăturile umerilor cu fața materialului orientată spre interior și coaseți (cusătura numărul 3). Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor în același mod (cusătura numărul 4). Presați marginile pentru a le deschide.

6 **116 Fațetă**

Fixați cu ace fața cu fața cu marginea decolteului și marginile din față și de jos ale pieselor din față, potrivit cusăturile umărului. Coaseți de-a lungul decolteului marcat, cusând marginile din față și de jos (până la capătul feței). Tăiați surplusurile de cusătură, tăiați curbele la intervale regulate și tăiați colțurile în unghi. Presați surplusurile pe față și coaseți cât mai aproape de cusătura de îmbinare, consultați „Sfat util” - Cusătura de sub față - la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți fața spre interior. Presați marginile. Presați tivul spre interior și coaseți-l cu mâna, fără a strânge prea tare.

7 **116 Mănece**

Așezați mănecele inferioare cu partea dreaptă împreună cu mănecele superioare. Fixați cu ace cusăturile din față și din spate ale măneceilor și coaseți (cusăturile numerele 5 și 6). Presați surplusurile pentru a le deschide.

8 **116 Așezați mănecele, ușor**

Fixați mănecele în cavitățile brațelor cu partea dreaptă orientată în sus. Potrivii marcajul de pe mâneca inferioară cu marcajul de pe partea laterală. Potrivii marcasele 7 de pe mânecă și față. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Relaxați capul mânecii între *. Coaseți mănecele. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), călcați spre mânecă la capul mânecii.

9 **116 Confectionați căptușeala**

Coaseți cusătura centrală pe căptușeala din spate, cusând conform marcajelor pentru pliul de relaxare. Fixați cu ac și ață. Presați pliul într-o parte. Coaseți și presați pense și cusăturile rămase ca pe piesele de țesătură superioară. Așezați căptușelile măneceilor. Presați căptușeala spre interior de-a lungul marginilor tivului și tivurilor măneceilor cu 1 cm (3/8 in).

10 **116 Coaseți căptușeala**

Coaseți căptușeala la marginea interioară a feței (cusătura numărul 9), începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului. Presați cusătura.

Adăugați surplusul la căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei cu partea greșită orientată în sus, așezați căptușelile măneceilor în interiorul măneceilor țesut la surplusul de tiv, astfel încât marginile surplusului de tiv și căptușeala să se suprapună. Coaseți tivul

Căptușește manual. Așează lungimea suplimentară a căptușelii ca o mică pliu și presează ușor. Coase căptușeala pe fațetele din față. Coaseți marginile inferioare ale căptușelilor măneceilor la tivurile măneceilor în același mod. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii și apăsați ușor.

11 **116 Capsă**

Coaseți jumătatea superioară a capselor pe partea dreaptă, conform marcajelor, cu cusături uniforme și scoțând acul prin exteriorul hainei. Coaseți jumătatea inferioară a capselor pe partea stângă față, pentru a se potrivi.

12 **116 Eșarfă**

Îndoiti eșarfa pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați marginile exterioare cu ace și coaseți, lăsând o deschidere de aproximativ 20 cm (8 inci) centrată pe marginea lungă pentru a o întoarce. Tăiați surplusul, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți eșarfa. Presați marginile. Coaseți manual deschiderea din cusătură.


JACHETE ●●●● STILURI 117, 118

Stilul 117 la p. 19


Modelul 118 la pagina 39

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

117 Lungimea spatelui: aproximativ 50 cm (20 inci)



118 Lungimea spatelui: aproximativ 50 cm (20 inci)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: tricotaje, țesături jersey. Utilizați numai tricotaje elastice.



Țesătură originală: 117: Tricot (440 g/m²). 118: Țesătură funcțională matlasată (494 g/m²) (I). Bandă din tricot cu nervuri (II)

Cerințe privind materialul

Mărimē		34 - 38	40 - 46
Lățimea țesăturii		Cerințe privind materialul	
cm	in	(metri / yarzi)	
117	140	1,80	2,15
Țesătură	55	2	2%
118	140	1,65	1,75
Țesătură I	55	1%	1%
118	80	0,20	
Țesătură II	32	¼	

Prezentare generală a

Linia verde a modelului, foaia C Pieseale modelului 1-8



- 117: 5 capse de cusut
- 118: 7 capse de fixare cu ciocanul

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 117 și 118. Vă rugăm să rețineți lungimile diferite ale mânecilor. Marcăjele X pentru capse pe piesa 5 sunt pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul superior în sus, conform liniilor de mărime. Marcajul inferior este același pentru toate mărimea. Distanțați uniform celelalte marcaje între ele. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv (piesele 1, 2, 3 și 5) și tivurile mânecilor (117 piese 1, 2 și 4) 4 cm (1 5/8 in).

Decuparea

Veți avea nevoie de piesele 1-6 pentru modelul de jachetă 117. Veți avea nevoie de piesele 1-8 pentru modelul de jachetă 118.

Piese de tipar 117, 118

117, 118 1 față	2x
117, 118 2 spate	2
117, 118 3 piesă laterală	2
117, 118 4 submăneacă	2
117, 118 5 față	2
117, 118 6 spate orientat spre o pliere	1x
118 7 buzunar	2x
118 8 bandă măneacă	2



Interfață

Fierărați piesele 5 și 6. Întăriți piesele 1 și 2 cu interfață la colțurile gurilor de măneacă folosind bucăți de 4 x 4 cm (1 5/8 x 1 5/8 in) (ilustrația 2).
118: Întăriți fața piesei 7 cu o bandă de întăritură și întăriți, de asemenea, punctul de fixare pentru capsă de la buzunarul piesei 1


cu o bucată de material de întărire de 4 x 4 cm (1 5/8 x 1 5/8 in) (pe partea greșită a țesăturii).

Schema modelului 117


Țesătură



Modele de dispunere 118



Țesătură II



Îndoți materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un strat simplu de material. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată spre exterior. Taiati piesele 1 și 2 în mod opus.

Țesătura I și țesătura II

Pentru modelul 118, tăiați piesele 1-7 din materialul I, tăiați piesa 8 din materialul II.

117, 118 Începere rapidă pentru profesioniști

- 117, 118 Pliuri
- 117, 118 Cusătură centrală spate
- 117, 118 Piese laterale / Măneci inferioare
- 117, 118 Cusături măneci / Cusături laterale cusături
- 118 Buzunare aplicate
- 117, 118 Cusături umăr / Cusături măneacă sus
- 117, 118 Fațete
- 117 Tivuri măneci
- 118 Benzi măneci
- 117, 118 Cusături frontale
- 117, 118 Capse


CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusături pe țesături elastice
cu o cusătură specială elastică sau cu osetare în zigzag.


1 117, 118 Peste
Coaseți pensele de bust pe părțile din față și apăsați în jos.

2 117, 118 Cusătură centrală spate
Coaseți cusătura centrală spate cu părțile drepte ale materialului orientate una spre cealaltă. Neteziți



3 117, 118 Piese laterale / Măneci inferioare


Așezați mănecele inferioare cu partea dreaptă împreună cu piesele laterale. Coaseți marginile gâtului (cusătura numărul 1), potrivit marcajele și începând și terminând exact pe linia cusăturii (săgeți). Neteziți surplusurile.




4 117, 118 Cusături măneci / Cusături laterale



Coaseți piesele de sub măneacă cu fața spre față cu piesele din față de la marginea de jos a mănecii până la colț (117: cusătura numărul 2, 118: cusătura numărul 4), potrivit fiecare cusătură de îmbinare a mănecii cu colțul din față (4). Taiati în surplusul de material din colț, aproape de ultima cusătură (4a).

Continuați pe toate într-unul singur pentru a coase piesele laterale la piesele din față. Coaseți în același mod mănecele inferioare și piesele laterale la spate (4b) (117: cusătura numărul 3, 118: cusătura numărul 5). Curățați surplusurile și călcați deschideți.






5 118 Buzunare aplicate
 Taiati surplusul de material de pe toate marginile buzunarelor la 7 mm (1/4 in) și neteziți. Presați fața spre interior pe linia FACING FOLD, apoi pliați spre exterior pe marginea pliului. Coaseți marginile laterale de-a lungul liniilor de cusătură (5). Întoarceți fața spre interior, călcați marginile. Continuați să călcați surplusurile de material de la marginile laterale și inferioare spre interior. Coaseți fața cu o lățime de 3 cm (1 1/4 in) (5a). Atașați câte o jumătate superioară a unui capsă pe fiecare buzunar, conform marcajelor. Fixați buzunarele pe față cu ace la liniile de îmbinare și coaseți aproape de marginile laterale și inferioare. Atașați jumătățile inferioare ale capselor pe față (5b).




6 117, 118 Cusături umăr / Cusături mânecă superioară
 Coaseți cusăturile umenilor și continuați cu cusăturile de sus ale mânecilor, toate într-o singură operațiune, cu fața materialului orientată spre dreapta (cusătura numărul 6), relaxând umărul din spate.


marginii dintre marginea decolteului și *. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide. Coaseți cusăturile umenilor pe față cu părțile drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura numărul 7). Călcați surplusurile pentru a le deschide. Neteziți marginea interioară a feței.





7 117, 118 Fațadă
 Fixați cu ace partea dreaptă cu partea dreaptă, împreună cu marginea decolteului și cu marginile din față și din spate, potrivit cusăturile umenilor. Coaseți de-a lungul decolteului marcat și a marginilor din față. Taiati surplusul de material, tăiați colțurile în unghi și tăiați curbele la intervale regulate (7) (important: aveți grijă cu tricotajul țesăturii și clemă numai dacă este necesar!). Presați surplusurile pe față și coaseți cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare (7a). Întoarceți fața spre interior. Presați marginile. Așezați din nou fața la tiv plat. Curățați surplusul de tiv, presați spre interior și coaseți ușor cu mâna. Așezați din nou fața spre interior și coaseți ușor cu mâna (7b).



7a




7b




8

117 Cusături mâneci
 Neteziți marginile mânecilor, călcați spre interior și coaseți manual cu cusături largi.




9


118 Benzi mâneci
 Îndoiti benzile mânecilor pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Coaseți marginile înguste împreună (9). Presați marginile deschise. Îndoiti benzile mânecii în jumătate pe linia FOLD, cu partea greșită orientată spre interior. Fixați marginile deschise cu ace (9a). Coaseți banda tricotată și fixați-o cu ace pe marginea inferioară a mânecii, întinsă pentru a se potrivi și cu cusătura benzii mânecii centrată pe mâneca inferioară. Coaseți banda mânecii, întinsă pentru a se potrivi cu marginea și folosind o cusătură elastică (9b). Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați pe mânecă (9c).




9a



9b




9c



10

117, 118 Coaseți marginile din față
 Cusătură pe margini de la marginea decolteului până la marginea tivului, conform marcajelor.



11

117, 118 Capsă 117: Coaseți jumătatea superioară a capselor pe partea dreaptă față, conform marcajelor, cusând uniform și scoțând acul prin exteriorul hainei. Coaseți jumătățile inferioare ale capselor pe partea din față stângă, astfel încât să se potrivească cu marginea de prindere. **118:** Atașați jumătățile inferioare ale capselor pe marginea din față dreaptă, conform marcajului. Atașați jumătățile superioare ale capselor, astfel încât să se potrivească cu marginea din față stângă.

BLAZER ••••
STIL 119


la p. 10
 Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
 Lungimea spatelui aproximativ 70 cm (28 ins)



Prezentare generală a modelului

Linia modelului roșu, foaia B Piese ale modelului 21-36

36	-----
38	-----
40	-----
42	-----
44	-----
46	-----



Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru jachete
Țesătură originală: Amestec de lână cu elastan (290 g/m). Căptușeală

Necesarul de material

Mărimi	36 - 40	42 - 46
Lățimea materialului	cm	in
Țesătură	140	2,30
	55	2½
Căptușeală	140	1,55
	55	1¼

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 nasture mare. 6 nasturi mici.

1 pereche de umerase. O bucată rămasă de vată sau vată sintetică

ȚIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Partea din față a buzunarului de pe piesa 21 este marcată pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarcați partea din față a buzunarului în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.


Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1

5/8 inchi). Măsurătorile pentru piesa a includ surplusul pentru cusături. Taiți piesele căptușelii cu un surplus de 1,5 cm (5/8 inchi) pentru cusături și tivuri.

Schema modelului

Țesătură

11



Taiți dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie întreruptă pe material, cu partea imprimată orientată în jos.

Piese tăiate la măsură

Dimen siune	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	18			4
	7¼			1½
Dimen siune	42	44	46	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	18			4
	7¼			1½

Decupare

Țesătură

21 față
 22 față laterală
 23 spate

2x

2x

2x

24 spate lateral

25 partea superioară a mânecii

26 sub mână

27 guler pe o pliu

28 guler sub pliu

29 guler superior pe o pliu

30 clapă

31 față

32 spate cu pliu

33 bucată de buzunar

o bordură

Căptușeală

34 față

35 spate

36 bucată buzunar

și, de asemenea, piesele 22 și 24 până la 26


Interfață Fierbeți piesele 27 până la 32 și a (partea greșită a țesăturii). De asemenea, interfața tivului, tivul mânecii și tivul la fantă.

Căptușeală

119

140 cm 55 „

36 - 46



Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Taieturi în față / Pliuri
- 2 Cusături longitudinale ale panourilor
- 3 Buzunare cu clapă
- 4 Cusătură centrală în spate
- 5 Cusături la umeri
- 6 Guler cu creștătură
- 7 Cusături laterale
- 8 Cusături mâneci / Fante mâneci
- 9 Mâneci încastrate, lejere
- 10 Tiv
- 11 Căptușeală
- 12 Cusătură căptușeală
- 13 Butonieră / Buton

CONSTRUCȚIE

1 119 Piese frontale tăiate / Pesteți Taiți marginea transversală inferioară a pieselor frontale la 1 cm (3/8 in) înainte capătul marcat al buzunarului, tăiați surplusul de material de la cusătura panoului frontal până la linia buzunarului. Coaseți cusăturile din față. Taiți

Cusături de 1 cm (3/8 in) și călcați pentru a le deschide, călcați punctele cusăturilor pentru a le aplatiza. Așezați marginile transversale ale pieselor din față una lângă alta și coaseți-le manual cu cusătură în zig-zag.

2 119 Cusături longitudinale ale panoului Coaseți părțile laterale ale pieselor din față la piesele din față, coaseți părțile laterale ale pieselor din spate la piesele din spate. Presați marginile deschise.

3 119 Buzunar cu clapă Lungiți linia buzunarului pe lateral. Piese din față la 15 cm (6 inci) în total. Călcați o bandă de căptușeală de aproximativ 4 cm (1 5/8 inci) lățime pe interior, peste liniile buzunarului. Marcați liniile de îmbinare pentru buzunarele cu clapă la 1,5 cm (5/8 in) deasupra și sub buzunar

linie. Îndoți banda de margine pe lungime și apăsați, cu partea dreaptă orientată spre exterior. Fixați cu ace benzile de margine îndoite, astfel încât marginile îndoite să se întâlnească cu linia adiacentă. Marcați capetele buzunarelor pe margini. Coaseți la 7 mm (1/4 in) lângă marginea îndoită. Taiți între liniile de cusătură, tăind în unghi spre fiecare ultimă cusătură. Așezați marginea în deschiderea buzunarului, apăsați. Coaseți căptușeala buzunarului la marginea cusăturii de îmbinare a bordurii inferioare din interior și apăsați. Așezați triunghiurile mici de țesătură la capetele deschiderii buzunarului spre interior și coaseți-le la bucățile buzunarului. Așezați cele două bucăți de clapă cu fața dreaptă una lângă alta și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor exterioare. Taiți marginile cusăturii, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți clapete și apă Introduceți clapeta cu fața în deschiderea buzunarului între borduri și coaseți. Fixați cu ace bucata de buzunar din țesătură pe interior la cusătura de îmbinare a bordurii superioare și coaseți aproape de cusătură, prindând clapeta între ele. Coaseți bucățile de buzunar împreună.

4 119 Cusătură centrală spate Coaseți cusătura centrală din spate. Presați marginile deschise.

5 119 Cusături umăr Coaseți cusăturile umerilor. Coaseți cusăturile umorilor de la față. Presați marginile deschise.

6 119 Guler cu creștătură Coaseți piesele gulerului la piesele gulerului. Taiți surplusul de cusătură la 5 mm (3/16 in), călcați și coaseți aproape de fiecare parte a cusăturii. Coaseți gulerul inferior pe marginea decolteului jachetei de la marcaj (cusătura numărul 6) până la colț. Coaseți gulerul superior pe marginea decolteului de la marcaj (cusătura numărul 7) până la colț. Taiți surplusul de material din colțuri. Coaseți gulerul interior și gulerul superior pe marginea rămasă a decolteului, potrivit marcajele de pe guler cu cusăturile umorilor. Taiți surplusul de material, tăiați curbile și călcați pentru a deschide. Fixați cu ace gulerul superior cu partea dreaptă împreună cu gulerul interior, împingând

În sus surplusul de material de la marginea exterioară. Coaseți piesele gulerului împreună de la cusătura de îmbinare. Taiți surplusul de material la maraj, aproape de ultima cusătură. Fixați cu ace fațetele la piesele din față de la maraj, împingând în sus surplusul de material. Coaseți marginile împreună. Taiți surplusul de material. Întoarceți gulerul, întoarceți fațetele spre interior și calcați marginile. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului. Lucrați din interior pentru a coase împreună surplusul de material al cusăturilor de îmbinare.

7 119 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale, potrivit marcajele de la talie. Presați marginile deschise.

8 119 Cusături mâneci / Fanta mâneci

Coaseți cusăturile din față ale mâneclor. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Presați marginea mânecii spre interior, coaseți ușor cu mâna. Coaseți cusătura din spate a mânecii de la marginile superioare până la marajul fantei. Taiți marginea de cusătură a mânecii inferioare la marginea superioară a suprapunerii, aproape de linia de cusătură, presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Presați fața fantei mânecii superioare spre interior. Fixați cu ace suprapunerea mânecii inferioare de fața mânecii superioare, coaseți marginile împreună până la marginea tivului. Întoarceți surplusurile de cusătură la marginea tivului într-un unghi unul față de celălalt și coaseți-le împreună. Coaseți nasturii pe mâneca superioară conform marcajelor, prindând suprapunerea. Folosiți nasturii mai mici pentru mâneci.

9 119 Așezați mânecile, ușor

Fixați mânecile în cavitățile brațelor cu partea dreaptă orientată spre exterior. Potriviti marajul de pe mâneca inferioară cu cusătura laterală. Potriviti marajul 11 de pe mânecă și față. Potriviti marajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Relaxați capul mânecii între *. Coaseți mânecile. Taiți surplusul de material la 1 cm (3/8 in), neteziți și presați spre mânecă la capul mânecii. Lucrați de pe partea mânecii pentru a coase o bandă de vată sau vată sintetică de aproximativ 4 cm (1

5/8 inci) lățime pe marginea de cusătură la capul mânecii. Coaseți umerasele.

10 119 Tiv

Presați surplusul de tiv spre interior și coaseți manual, fără a strânge.

11 119 Confeccionați căptușeala

Coaseți cusătura din spate pe piesele căptușelii din spate. Coaseți conform marcajelor pentru pliuri, fixați cu ac și ață între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți și presați pense și cusăturile rămase, ca în cazul pieselor de țesătură superioară. Așezați căptușelile mâneclor. Presați căptușeala cu o lățime de 1 cm (3/8 in) spre interior, de-a lungul marginilor tivului și tivurilor mâneclor.

12 119 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala la marginea interioară, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului. Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, așezați căptușelile mâneclor în interiorul mâneclor țesăturii superioare. Fixați căptușeala cu ace la surplusul tivului, astfel încât marginile surplusului tivului și că

una peste alta. Coaseți tivul căptușelii cu mâna. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii ca o mică pli și apăsați ușor. Coaseți căptușeala la fațetele din față. Coaseți marginile inferioare ale căptușelilor mâneclor la tivul mâneclor în același mod. Așezați lungimea suplimentară a căptușelii și apăsați ușor.

13 119 Butonieră / Buton


Realizați o butonieră pe marginea din față dreaptă, transversal, conform marcajului. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Utilizați butonul mai mare pentru închidere. Coaseți butonul pe marginea din față stângă, pentru a se potrivi.

JACETĂ •••• STIL 120

la p. 53

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungimea spatelui aproximativ 83 cm (33 in)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru jachete cu o anumită consistență


Țesătură originală: Jacquard (țesătură I), plus teddy (țesătură II), căptușeală

Cerințe privind materialul

Mărime	46 – 56
Lățimea materialului	cm
Necesități de material (metri / yarzi)	
Țesătură I	140
55	3,50
Țesătură II	140
55	0,50
Căptușeală	140
55	1,90
	2

Prezentare generală a tiparului

Linia roșie a modelului, foaia D Piese ale modelului 21-38



Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar separabil, 75 cm (30 inci) lungime. 2 fermoare, 16 cm (6 1/2 inci) lungime. 2 cataramă din piele cu cataramă, 14 mm (bine 1/2 inci) lățime. 1 nasture plat interior

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele modelului din foaia de model. Marajul X pentru butonieră de pe piesa 22 este pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, marcați X în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele de la a la d direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru piesele a până la d includ marje (1,5 cm / 5/8 in). Taiți piesele de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Piese tăiate la măsură

Mărime	46	48	50	Lățime pentru toate dimensiunile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	46 18%	48 18%	50 19%	21 8%
b	22 8%	22,5 8%	23 9	21 8%
c	27 10%	28 11	29,5 11%	21 8%
d	71 28	74 29%	77 30%	21 8%

Mărimi	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	51,5 20%	53 20%	55 21%	21 8%
b	24 9½	24,5 9%	25 9%	21 8%
c	30,5 12	32 12%	33 13	21 8%
d	80 31½	83 32%	86 33%	21 8%

Decupare

Țesătură I

- 21 centru dreapta față 1x
- 22 centru stânga față 1x
- 23 lateral stânga față 1
- 24 lateral față 2x
- 25 spate pe o pli 1x
- 26 mânecă față 2
- 27 mânecă spate 2x
- 28 bandă mânecă (exterior) 2x
- 29 guler interior pe pli 1x
- 31 bandă de guler pe o pli 2
- 32 față 2
- 33 față spate pe pli 1x
- 34 bucată de buzunar 2
- bandă pentru tivul din dreapta 1
- b bandă mijlocie stângă 1x
- c bandă laterală stângă a tivului 1x
- d bandă spate 1

Țesătură II

- 28 bandă mânecă (interior) 2
- 30 guler superior pe o pli 1x


Căptușeală


- 35 față 2x
- 36 spate pe o pli 1x
- 37 mânecă față 2x
- 38 mâneci spate 2x
- și, de asemenea, piesele 24 și 34

Interfață Calcați piesele 29, 31, 32, 33, a, b, c și d (pe partea greșită a țesăturii). De asemenea, calcați o bandă de interfață de aproximativ 3 cm (1 1/4 inch) lățime peste deschiderile buzunarelor (fermoar) (pe partea greșită a țesăturii).

Schema modelului

Țesătură I






Țesătură II

120
140 cm 55 „


46



Căptușeală

120
140 cm 55 „

46 - 56



Îndoțiți materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de material. Partea dreaptă este orientată spre exterior pe un singur strat de material. Taiati ultima bucată 28 dintr-un singur strat de material rămas. Așezați bucițile marcate cu contur întrerupt pe material, cu părțile imprimate orientată spre exterior.

Incepit rapid pentru profesionisti

- 1 Căptușeala
- 2 Cusăturile panoului frontal
- 3 Buzunare cu fermoar
- 4 Cusături laterale
- 5 Bandă la tiv
- 6 Fermoar
- 7 Cusătură panou stânga

8 Cusături mânecă sus

9 Bande mâneci

10 Cusături sub mâneci

11 Mâneci încastrate

12 Guler

13 Față

14 Căptușeală

15 Cusătură căptușeală

16 Dispozitive de fixare / Bandă guler / Subguler

17 Manșete

CONSTRUCȚIE

1 120 de pense

Coaseți pensele pe partea din față și apăsați în jos.

2 120 Cusături panou față

Coaseți cusăturile panoului frontal pe părțile din față (cusătura numărul 2). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

3 120 Buzunare cu fermoar

Fixați cu ace căptușeala buzunarului peste liniile marcate pentru fermoar, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Lucrați din partea greșită pentru a coase un dreptunghi în jurul liniilor marcate. Taiati între liniile de cusătură, tăind în unghi în colțuri spre fiecare ultimă cusătură. Trageți bucițile buzunarului spre interior, apăsați marginile fațete ale deschiderii buzunarului. Fixați fermoarul sub marginile deschiderii buzunarului, astfel încât să se deschidă de sus în jos. Coaseți fermoarul aproape de margini, lăsând dinții fermoarului expuși. Așezați bucata de buzunar din țesătură în interior, peste căptușeala buzunarului. Coaseți bucițile de buzunar împreună în jurul tuturor marginilor.

4 120 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

5 120 bandă tiv

Coaseți banda de tiv dreaptă și banda de tiv stângă cu fața la fața cu banda de tiv din spate = cusături laterale. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Îndoțiți piesa de mijloc a benzii de tiv și banda de tiv deja cusută la jumătate pe lungime, cu fața înțoarsă spre interior, și presați marginea pliului.

Desfaceți din nou piesele benzii de tiv. Coaseți o margine longitudinală a benzii de tiv deja cusute împreună, cu fața spre fața, cu marginea inferioară a jachetei, privind cusăturile laterale. Coaseți banda de tiv din mijloc cu partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a părții din față stângă (piesa 22). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

6 120 Fermoar

Pe partea stângă față și centrul stângă față, măsurați marginea de îmbinare pentru fermoar de la marcajul fantei până la marginea pliului de pe banda tivului. Scurtați fermoarul la capătul superior la această lungime, consultați „Sfat util” - Cum se scurtează un fermoar - la sfârșitul suplimentului de cusut.

Separati cele două jumătăți ale fermoarului.

Fixați cu ace jumătatea dreaptă a fermoarului cu fața în jos pe marginea din față a piesei din față dreapta centrală, astfel încât dinții fermoarului să se afle pe piesa de îmbrăcăminte lângă linia de cusătură, iar banda fermoarului să se afle pe marginea de cusătură. Fermoarul trebuie să înceapă la marginea pliată a benzii de tiv. Fixați cu ace jumătatea stângă a fermoarului cu fața în jos pe marginea din față a părții din față stângă laterală, de la pliul presat al benzii de tiv astfel încât dinții fermoarului să se afle pe piesa de îmbrăcăminte lângă linia de cusătură, iar banda fermoarului să se afle pe marginea de cusătură. Îndoțiți capetele superioare ale benzilor fermoarului înăpoi spre marginea de cusătură și fixați-le cu ace.

7 120 Cusătura panoului stâng

Fixați cu ace partea din față stângă cu partea din față stângă laterală (cusătura numărul 1) și coaseți (folosiți un picior pentru fermoar!), privind cusăturile de îmbinare ale benzii tivului. Presați surplusurile de cusătură pe partea din față stângă laterală, dinții fermoarului se află pe partea din față stângă centrală.

8 120 Cusăturile de sus ale mânecii

Coaseți cusăturile de sus ale mânecii (cusătura numărul 7), relaxând marginea din spate de la • la decolteu. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide.

9 120 Benzi pentru mâneci

Așezați câte o bandă exterioră a mânecii pe o bandă interioară a mânecii, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă, și coaseți de-a lungul marginii inferioare. Coaseți banda exterioră a mânecii pe marginea inferioară a mânecii (cusătura numărul 8). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

10 120 Cusături sub mâneci

Coaseți sub cusăturile mânecii (cusătura numărul 4) și continuați să coaseți benzile mânecii pe fiecare parte rotundă. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide. Îndoțiți banda interioară a mânecii și presați marginea. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare, prindând jumătatea interioară a benzii mânecii.

11 120 Așezări mânecile

Fixați mânecile în gaura pentru braț cu ace. Vă rugăm să rețineți următoarele puncte: Potriviti marcajele 5 de pe mânecă și față. Potriviti cusătura de sub mânecă cu cusătura laterală. Potriviti cusăturile numărul 6 de pe spate și mâneca din spate. Coaseți mânecile. Presați marginile cusăturii deschise până la începutul curbei de sub braț.

12 120 Guler

Coaseți câte o bucată de bandă de guler la gulerul superior și la gulerul inferior (cusătura numărul 9). Taiati surplusul de cusătură la 5 mm (3/16 in). Întindeți și coaseți aproape de fiecare parte a cusăturii. Așezați bucățile de guler cu fața dreaptă una lângă alta. Fixați cu ace marginile de îmbinare și fixați cu ace marginile exterioare ale gulerului, împingând în sus surplusul de material din partea superioară a gulerului. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare ale gulerului. Taiati surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul și călcați-l. Îmbrăcați marginile gulerului și îmbrăcați marginea decolteului (cusătura numărul 10).

13 120 Fațetă

Coaseți cusăturile umerilor pe fațete. Coaseți marginea inferioară a fațetelor din față pe fiecare jumătate interioară a benzii de tiv de la marginea din față. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Pliati banda de tiv pe pliul presat cu fața spre interior și fixați cu ace de siguranță părțile drepte împreună cu marginile din față și marginea decolteului peste guler, privind cusătura umărului fațetei cu cusătura superioară a mânecii. Coaseți de-a lungul acestor margini, prindând gulerul la decolteu și fermoarul la marginea din față dreaptă (picior pentru fermoar!). Taiati surplusul de material, tăiați colțurile în unghi și tăiați curbele. Întoarceți fața și jumătatea interioară a benzii tivului spre interior. Presați marginile. Fixați cu ace jumătatea interioară a benzii tivului peste cusătura de îmbinare a benzii tivului și apoi lucrați din exteriorul hainei pentru a coase în linia cusăturii de îmbinare. Întrerupeți cusătura la fermoarul din față stângă.

14 120 Confectionați căptușeala

Coaseți pense și cusături pe piesele căptușelii, la fel ca pe piesele de țesătură superioară. Presați pense în jos, presați marginile de cusătură deschise. Presați tivul și marginile mânecilor spre interior.

15 120 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala cu partea dreaptă împreună cu marginea interioară a bordurii, privind cusăturile umerilor. Începeți și terminați cusătura în partea de jos, la aproximativ 10 cm (4 inci) deasupra cusăturii de îmbinare a benzii de tiv. Presați surplusurile pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul jachetei cu partea greșită față, așezați mânecile una în cealaltă. Coaseți marginea inferioară a căptușelii la surplusul de cusătură al benzii tivului. Coaseți manual marginile rămase ale căptușelii la fațetele din față. Coaseți marginile căptușelilor mânecilor la surplusul de cusătură al benzilor interioare ale mânecilor.

16 120 Dispozitive de fixare / Bandă de guler / Subguler

Coaseți câte un dispozitiv de închidere din piele pe guler și subguler, conform marcajelor. Realizați o butonieră în partea stângă centrală față, în cruce, la X. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Închideți jacheta. Marcați poziția butonului interior pe interiorul față dreapta. Coaseți butonul interior, fără a scoate acul prin exteriorul articolului vestimentar.

17 120 Manșete

Îndoțiți benzile mânecilor pe linia de pliere


ROCHIE, BLUZĂ ●●●● MODELE 121, 122

Modelul 121 de la p. 57


Modelul 122 de la pagina 56

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

121 Lungime aproximativ 112 cm (44 ins)





122 Lungime aproximativ 74 cm (29 inci)



Linia albastră a modelului, foaia C
Piese modelului 1-8

46	-----
48	-----
50	-----
52	-----
54	-----
56	-----
58	-----
60	-----



Țesătură originală: 121 poliester (390 g/m²),
122 tricou cu nervuri
(152 g/m²)

Cerințe privind materialul

Mărime	46	54
Lățimea materialului	cm	in
Țesătură	140	55
Țesătură	140	55
Țesătură	140	55
Țesătură	140	55

Accesorii: 121, 122: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar invizibil de 60 cm (24 ins) lungime și un picior presor special 122 elastic de 1 cm (3/8 in) lățime pentru mărimile 46 - 60: 0,95 m (38 inci)

TAIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele modelului din foaia de model. Urmați liniile și detaliile pentru stilurile 121 și 122. 121: Lipiți piesele 1A și 1B, precum și 3A și 3B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele modelului pe țesătura, așa cum se arată în schema modelului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins).

Dispunerea modelului


121

Țesătură



Schema modelului 122

Țesătură



Îndoiti materialul așa cum se arată în schema modelului. Partea dreaptă este orientată spre interior, pe un strat dublu de material. Taiati piesele 4 și 7 la final dintr-un singur strat de material rămas.

Decuparea

Pentru stilul 121, veți avea nevoie de piesele 1-5. Pentru stilul 122, veți avea nevoie de piesele 1, 2 și 6-8.

Piese de tipar 121, 122 Țesătură

121, 122 1	spate	2x
121, 122 2	spate față	2
121	3 față	2
121	4 manșon	2x
121	5 față	2x
122 6	față pe pliu	1x
122 7	mâncă	2
122 8	față pe o pliu 1x	

Interfață Călcați piesele 2, 5 și 8 (pe partea greșită a țesăturii).

121, 122 Ghid rapid pentru profesioniști

- 121, 122 Pliuri
- 121, 122 Fermoar invizibil / Cusătură centrală în spate
- 121 Cusătură centrală față
- 121, 122 Cusături umăr / Cusături laterale cusături laterale
- 122 Elastic pentru mâneci
- 121, 122 Confecționați mânecile
- 122 Cusătură mânecă / Elastic
- 121, 122 Montarea mânecilor
- 121, 122 Garnitură / Decolteu
- 121, 122 Tiv / Tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosiți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu osetare înșustă în zigzag.


1 121, 122 Pliuri

Coaseți pensele pe piesele din față și din spate. Presați pensele de la bust în jos, presați pensele longitudinale spre centru. 121: Coaseți pensele de la mâneci și presați în jos.

2 121, 122 Fermoar invizibil



/ Cusătură centrală spate

Neteziți marginile cusăturii din spate. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate. Fixați fermoarul cu fața în jos pe o margine a deschiderii, cu dinții fermoarului începând de la marginea marcată a decolteului. Folosiți piciorul presor special pentru a coase fermoarul de la marginile superioare până la marcatul fantei. Dinții fermoarului invizibil se rostogolesc spre interior și sunt menținute plate de piciorul presor special. Coaseți cealaltă bandă a fermoarului pe cealaltă margine a deschiderii în același mod (2). Coaseți cusătura din spate de la marginile inferioare până la fermoar (2a). Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.




3 Cusătură centrală față

Așezați piesele din față cu fața spre dreapta. Coaseți cusătura centrală din față de la marginile inferioare până la marcajul fantei. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.



6 121, 122 Confectionați mânecile
Îndoiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mânecilor (cusăturile numerotate 3 și 6). Neteziți surplusurile și călcați-le într-o parte.

7 122 Cusătura mânecii / Elastic
Tăiați restul elasticului în două bucăți egale și coaseți-le centrate pe marginea de cusătură a mânecilor, așa cum este marcat, întinzându-le pentru a se potrivi. Începeți de la linia marcată a tivului.




4 121, 122 Cusături umăr / Cusături laterale

Așezați partea din față cu partea din spate, cu fața la față. Fixați cu ace cusăturile umerilor și cusăturile laterale și coaseți. Neteziți marginile ale umerilor la cusăturile umerilor. Curățați surplusurile și călcați pentru a le deschide.






5 122 Elastic pentru mâneci

Tăiați două bucăți de elastic, fiecare cu lungimea de 20 cm (8 inci). Coaseți elasticul pe interiorul mânecii, pe linia marcată GATHER (5). Începeți să coaseți elasticul la linia marcată a tivului și întindeți-l sub piciorului presor al mașinii de cusut pe măsură ce avansați (5a). Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii.


8 121, 122 Așezați mânecile
Fixați mânecile în cusăturile pentru mâneci cu fața dreaptă. Vă rugăm să rețineți următoarele puncte: Potriviți marcajele (cusătura numărul 4) de pe mânecă și față. Potriviți marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Potriviți cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Ușurați capul mânecii între *. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), curățați împreună și călcați spre mânecă până la începutul curbei sub braț.



9 121, 122 Față / Decolteu 121: Așezați fața din față cu fața spre dreapta și coaseți cusătura centrală din față de la marginile inferioare până la marcajul fantei. Presați marginile deschise. **121, 122:** Așezați fața cu fața la față din spate. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor (cusătura numărul 5) (121: 9, 122: 9a). Presați marginile pentru a le deschide. Neteziți marginea inferioară a garniturii. Fixați cu ace garnitura cu partea dreaptă împreună cu marginea de decolteu, potrivit cusăturile umerilor. Întoarceți capetele fațetei cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și fixați cu ace. Întoarceți surplusurile de material de la marginile fantei cu benzile fermoarului în afară și fixați cu ace. suprafață (9b). Coaseți de-a lungul liniei de cusătură (121: 9c, 122: 9d). Tăiați surplusul de material. Întoarceți surplusul de material la marginile fantei și la suprafețe spre interior, călcați marginile. Întoarceți marginile suprafeței și coaseți pe benzile fermoarului. Coaseți pe marginea interioară a suprafeței la surplusul de material al cusăturilor umerilor (9e).



10 121, 122 Tiv / Tivuri mâneci Tiv finisat și marginea mânecii, presează spre interior și coase manual fără a strânge.



VESTĂ •••• STIL 123

la p. 54

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56


Lungimea spatelui aproximativ 99 cm (39 ins)



Prezentare generală a modelului

Linia modelului negru, foaia C Piese
modelului 21-27

46	-----
48	-----
50	-----
52	-----
54	-----
56	-----



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături matlasate cu două fețe „bune” **Țesătură originală:** țesătură matlasată cu două fețe „bune” (145 g/m²)

Cerințe privind materialul

Mărime	46 – 56
Lățimea țesăturii	cm in
Necesități de material (metri / yarzi)	
Țesătură	140 55
	2,00 2%

Accesorii: Bandă de legare cu lățimea de 2 cm (3/4 in), mărimea 46: 6,30 m (6 7/8 yarzi), mărimea 48: 6,40 m (7 yarzi), mărimea 50: 6,50 m (7 1/8 yarzi), mărimea 52: 6,60 m (7 1/4 yarzi), mărimea 54: 6,70 m (7 3/8 yarzi), mărimea 56: 6,80 m (7 1/2 yarzi). 5 capse de cusut. O bucată de căptușeală pentru buzunar și clapă

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasată piesele tiparului de pe foaia de tipar. X-ul de sus marcat pe piesa 21 este pentru mărimea 46. Pentru celelalte

dimensiuni, marcați X-ul superior la aceeași distanță de margine ca și pentru dimensiunea 46. X-ul de jos este același pentru toate mărimile. Centrați al treilea X între ele. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini pe bucățile de material superior 1,5 cm (5/8 in).

Disponerea tiparelor

Țesătură



Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie întreruptă pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decuparea

Țesătură

- 21 centru față
- 22 partea laterală față
- 23 partea inferioară față
- 24 cârlig spate pe o plu
- 25 spate
- 26 clapă
- 27 bucată de buzunar

2x

2x

2x

1x

2x

2x

2x

Resturi de căptușeală

piesele 26 și 27

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături panou frontal
- 2 Clapete
- 3 Față / Partea inferioară a față
- 4 Buzunare în cusături
- 5 Cusătură centrală spate
- 6 Spate / Crot
- 7 Cusături umăr
- 8 Cusături umăr
- 9 Cusături la marginea mânecilor
- 10 Cusături laterale
- 11 Cusătură margine față / decolteu
- 12 Fixare

CONSTRUCȚIE

1 123 Cusături panou frontal

Fixați cu ace părțile frontale laterale cu fața spre interior, împreună cu părțile frontale centrale (cusătura numărul 1) și coaseți. Legați surplusul de cusătură cu bandă de legare: așezați banda peste margine, astfel încât să aibă aceeași lățime atât în interior, cât și în exterior. Fixați cu ace și coaseți aproape de margine.

2 123 Clapete

Tăiați surplusurile de cusătură de pe clapete (țesătura superioară și căptușeala) la marginile laterale și inferioare (nu la marginea superioară de îmbinare!). Coaseți o clapetă din țesătura superioară și una din căptușeală exact una lângă alta, cu părțile greșite orientate una spre cealaltă. Legați marginea exterioară a clapetei ca conform instrucțiunilor din pasul 1, slăbind ușor banda adezivă în jurul curbilor. Coaseți o clapetă cu partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a pieselor frontale superioare între marcaje.

3 123 Față / Partea inferioară a părții din față

Fixați cu ace părțile frontale superioare cu fața spre interior împreună cu părțile frontale inferioare (cusătura numărul 2) și coaseți, lăsând o deschidere între marcaje (deschiderea buzunarului). Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii.

4 123 Buzunare în cusături

Fixați cu ace piesele buzunarului cu partea dreaptă împreună cu marginile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului: piesele căptușelii buzunarului dedesubt, piesele buzunarului deasupra. Coaseți piesele buzunarului direct de-a lungul cusăturii marcate

linie, prindând clapeta în partea de sus. Presați piesele buzunarului în jos, coaseți-le împreună și curățați-le. Legați marginile cusăturilor transversale.

5 123 Cusătură centrală spate

Realizați cusătură centrală pe piesele din spate ca o cusătură franceză, consultați „Sfat util” - Cusătură dublă / Cusătură franceză - la sfârșitul suplimentului de cusut. Opțional: Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase cusătura centrală cu o lățime de 5 mm (3/16 in), prindând surplusul.

6 123 Spate / Crot

Fixați cu ace cusătura cu partea greșită a spatelui și coaseți ca pentru cusătura centrală (cusătura numărul 3).

7 123 Cusături umăr

Fixați cu ace partea din față cu partea din spate a cusăturii și coaseți înainte.

Cusături la umeri ca pentru cusăturile din spate (cusătura numărul 4), ușurând marginile umerilor din spate.

8 123 Marginea tivului

Tăiați surplusul de material de la marginile inferioare ale pieselor din față și din spate până la marcajul de tăietură (cusătura laterală). Legați marginile tivului cu bandă de legare, ușurând ușor banda în jurul curbilor. Conicizați capetele legăturii spre cusătura laterală.

9 123 Legați marginea gâtului

Tăiați surplusul de material de la margini

a gurilor de mănecă și legați cu bandă de legare.

10 123 Cusături laterale

Fixați cu ace partea din față cu partea din spate, cu fața în jos, și coaseți cusăturile laterale la fel ca în cazul celorlalte cusături (cusătura numărul 5).

11 123 Îmbinați marginea din față / decolteu

Tăiați surplusul de material de la marginile din față și de la decolteu. Folosiți restul benzii de legare pentru a lega aceste margini. Întoarceți capetele benzii de legare la tiv.

12 123 Fixare

Coaseți jumătatea superioară a capselor pe interiorul părții din față drepte, conform marcajelor, fără a scoate acul prin exteriorul hainei. Coaseți jumătatea inferioară a capselor pe partea din față stânga, pentru a se potrivi.

ROCHIE •••• STIL 124

la p. 51

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime spate: aproximativ 122 cm (48 ins)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII


Țesătură recomandată: țesături ușoare pentru rochii

Țesătură originală: satin de poliester (97 g/m²)

Cerințe privind materialul

Dimensiune	46 – 56
Lățimea materialului	cm in
Necesități de material (metri / yarzi)	
Țesătură	140 55
	3,05 3%

Linia modelului roșu, foaia A Piese de model 21-27



1 fermoar invisibil de 60 cm (24 inci) lungime și un picior presor special. Elastic de 1 cm (3/8 inci) lățime: mărimea 46: 0,90 m (36 inci), mărimea 48: 1,00 m (40 inci), mărimea 50: 1,05 m (42 inci), mărimea 52: 1,10 m (44 inci), mărimea 54: 1,15 m (46 inci), mărimea 56: 1,20 m (48 inci)

TĂIERE

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar.
Urmați liniile și detaliile pentru modelul 124.
Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa
cum se arată în
Disponerea modelului.


Marje pentru cusături și **tivuri** Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in).

21 față pe o pliu
22 spate
23 mânecă
24 panou față fustă pe o pliu
25 panou spate fustă
26 față pe o pliu
27 față spate

Interfață Fier de călcat pe piesele 26 și 27 (partea gresită a tesăturii).

- 1 Pluri
- 2 Cusături umăr / Cusături laterale
- 3 Mâneci construite
- 4 Mâneci încastrate
- 5 Cusături laterale fustă
- 6 Cusătură pe fustă / Plisaj
- 7 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spațiu
- 8 Guler / Decolteu
- 9 Tiv / Tivuri mâneci

140 cm 55 „ 46 - 56



Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu parte dreaptă orientată spre interior. Tăiați piesele 23 din ultimul strat de țesătură rămas. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos.

CONSTRUCTIE

**Coaseți cusăturile pe țesături elastice.
cu o întindere specială sau într-o
setare îngustă în zigzag.**

1 Coaseți pensele pe panourile din față și de pe fustă. Presați pensele de la bust în jos, presați pensele longitudinale spre centru.

2. Atașați piesele din spate cu fața spre față cu cele din față. Fixați cu ace cusăturile umeroilor și cusăturile laterale și coaseți (cusăturile nr. 1 și 2). Neteziți marginile umeroilor din spate la cusăturile umeroilor. Neteziți surplusurile și apăsați pentru a le deschide.

3 Îndoți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 3). Neteziți marginile și călcați-le într-o parte.

4 Fixați mânecile în cavitățile pentru brațe cu partea dreaptă orientată în sus. Va rugăm să rețineți următoarele puncte: Potriviri marceale 4 de pe mânecă și față. Potriviri marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Potriviri cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Neteziți capul mânecii între *. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in), neteziți și calcați spre mânecă la capul mânecii.

Neteziți surplusurile și călcați-le, apoi călcați surplusurile de la marginile fantei spre interior, toate într-o singură mișcare. Neteziți surplusurile și călcați-le.

B Coaseții marginea superioară a fustei cu partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a rochiei superioare (cusătura numărul 7), potrivit cusăturile laterale. Îndreptați surplusurile de cusătură împreună și călcați în sus. Așezați piul la marginile din spate în direcția săgeții și coaseți pe surplus.

Coaseți elasticul la surplusul de cusătură aproape de cusătură și întindeți-l ușor pentru a se potri. Lățimea finală a elasticului este următoarea pentru mărimile 46: 90 cm (35 1/2 inci), mărimile 48: 96 cm (37 3/4 inci), mărimile 50: 102 cm (40 1/4 inci), mărimile 52: 108 cm (42 1/2 inci), mărimile 54: 114 cm (45 inci), mărimile 56: 120 cm (47 1/4 inci).

Curățați marginile cusăturii centrale din spate. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dintîi fermoarului încep pe linia marcată a decolteului. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Presăți marginile cusăturii pentru a le deschide.

8 Așezați garniturile cu fața spre interior, cu fața spre interior, cu fața spre interior, cu fața spre interior, cu fața spre interior, cu fața spre interior, cu fața spre interior, cu fața spre interior, cu fața spre interior, deschise. Curățați marginea interioară a garniturii.


Fixați cu ace garnitura cu fața spre dreapta împreună cu marginea decolteului, potrivit cusăturile umierilor. Întoarceți capetele fațetei cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și fixați cu ace. Întoarceți surplusurile de material de la marginile deschiderii cu benzile fermoarului în afară și fixați cu ace peste fațete. Vezi și „Sfat util” - **Față/bandă de talie/captșeală pe un fermoar invisibil** - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate. Taiăți surplusurile de cusătură. Întoarceți surplusurile la marginile fantei și fața spre interior, călcați marginile. Întoarceți

În marginile feței la fermoar și coaseți pe benzile fermoarului, coaseți pe marginea interioară a feței la surplusurile de cusătură ale cusăturilor umerilor.


9 Așezați din nou marginile tivului la tiv. Curățați tivul și tivul mâneicii, presați spre interior și coaseți manual. Așezați din nou marginile tivului spre interior și coaseți manual.

BLUZĂ TUNICĂ ●●●
STIL 125

Lungimea spatelui aproximativ 75 cm (30 ins)



Age Group	Baseline	100 Hz	200 Hz	300 Hz
46	46	46	46	46
48	48	48	48	48
50	50	50	50	50
52	52	52	52	52
54	54	54	54	54
56	56	56	56	56



TESĂTURI SI ACCESORII

Tesătură originală: viscoză (290 g)

Mărimile	46 – 56	
Lăţimea materialu lui	cm in	Necesităţi de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	2,25 2½

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar invizibil de 60 cm (24 inci) lungime și un picior presor special. Elastic de 1 cm (3/8 inci) lățime, după cum urmează pentru mărimea 46: 0,90 m (36 inci), mărimea 48: 1,00 m (40 inci), mărimea 50: 1,05 m (42 inci), mărimea 52: 1,10 m (44 inci), mărimea 54: 1,15 m (46 inci), mărimea 56: 1,20 m (48 inci)

TĂIERE

Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele modelului de pe foaia de model. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 125. Fixați piesele modelului pe material cu ace, așa cum se arată în schema modelului.

Marje de cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins).

Schema modelului

Țesătură 125



Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu parte dreaptă orientată spre interior. Tăiați ultima bucată 25 dintr-un singur strat de țesătură rămasă. Bucățile marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos.

Decuparea

- | | | |
|----|--------------------------|----|
| 21 | față pe o pliu | 1 |
| 22 | spate | 2x |
| 23 | măneacă | 2x |
| 24 | panou față fustă pe pliu | 1x |
| 25 | panou spate fustă | 2 |
| 26 | față pe o pliu | 1 |
| 27 | față spate | 2 |

Cufundați fierul pe piesele 26 și 27 (partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături umăr / Cusături laterale
- 3 Construirea mâncicilor
- 4 Mănece încastrate
- 5 Cusături laterale fustă
- 6 Cusătură pe fustă / Pliuri
- 7 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
- 8 Guler / Decolteu
- 9 Tiv / Tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Coaseți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială elastică sau cu o setare zigzag îngustă.

1 125 Pliuri

Coaseți pensele pe panourile din față și de pe fustă. Presați pensele de la bust în jos,

Presăți cusăturile longitudinale spre centru.

2 125 Cusături umăr / Cusături laterale

Așezați piesele din spate cu fața spre față. Fixați cu ace și coaseți cusăturile umerilor și cusăturile laterale (cusăturile nr. 1 și 2). Relaxați marginile umerilor la cusăturile umerilor. Neteziți surplusurile și călcați pentru a le deschide.

3 125 Construcții

Îndoiiți mâncicile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace cusăturile mâncicilor și coaseți (cusătura numărul 3). Îndreptați surplusurile și călcați-le într-o parte.

4 125 Așezați mâncicile

Fixați mâncicile cu ace în cusătura mâncicii, cu partea dreaptă orientată spre interior. Vă rugăm să rețineți următoarele puncte: Potrivii marcajele 4 de pe măneacă și față. Potrivii marcajul de la capul măneicii cu cusătura umărului. Potrivii cusăturile mâncicilor și cusăturile laterale. Neteziți capul măneicii între •. Coaseți mâncicile. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), neteziți-l și călcați-l spre măneacă la capul măneicii.

5 125 Cusăturile laterale ale fustei

Așezați panourile fustei cu fața spre față panoului din față al fustei. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 6). Neteziți marginile și călcați pentru a le deschide.

6 125 Coaseți fustă / pliu

Coaseți marginea superioară a fustei cu partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a rochiei superioare (cusătura numărul 7), potrivit cusăturile laterale. Curățați surplusurile de cusătură și călcați. Așezați pliul la marginile din spate în direcția săgeții și coaseți pe surplus. Coaseți elasticul la surplusul de cusătură aproape de cusătură și ușor întins pentru a se potrivi. Lățimea finală a elasticului este următoarea pentru mărimea 46: 90 cm (35 1/2 inci), mărimea 48: 96 cm (37 3/4 inci), mărimea 50: 102 cm (40 1/4 inci), mărimea 52: 108 cm (42 1/2 inci), mărimea 54: 114 cm (45 inci), mărimea 56: 120 cm (47 1/4 inci).

7 125 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate

Curățați marginile cusăturii din spate. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - Fermoare invizibile - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep pe linia marcată a decolteului. Coaseți cusătura din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

8 125 Față / Decolteu

Așezați fațetele cu fața spre interior, cu partea dreaptă lipită de fațeta din față. Fixați cu ace și coaseți cusăturile de la umeri (cusătura numărul 5). Presați marginile pentru a le deschide. Îndreptați marginea interioară a feței. Fixați cu ace partea frontală cu partea dreaptă împreună cu marginea decolteului, potrivit cusăturile umerilor. Întoarceți capetele fațetelor cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și fixați cu ace. Întoarceți surplusurile de material de la marginile deschiderii cu benzile fermoarului în afară și fixați-l cu ace peste față. Vezi și „Sfat util” - Față / Centură / Căptușeală la un fermoar invizibil - la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate. Tăiați surplusul de material. Întoarceți surplusul de material la marginile fantei și fațetei spre interior, călcați marginile. Întoarceți marginile fațetei la fermoar și coaseți pe benzile fermoarului, coaseți pe marginea interioară a fațetei la surplusul de material al cusăturilor umerilor.

9 125 Tiv / Tivuri mâneci


Curățați surplusurile de material de la tiv și tivul măneicii, călcați spre interior și coaseți manual fără a strânge.

JACETĂ •••• STIL 126

la p. 63

Mărimi Burda 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 53 cm (21 ins)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: blană artificială cu o lungime a firului de aproximativ 1 până la 1,5 cm (3/8 până la 5/8 in)



Țesătură originală: blană artificială, căptușeală

Cerințe privind materialul

Mărimi	38, 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	1,35 1 1/2 1,60 1 1/4
Căptușeală	140 55	1,10 1 1/4

Prezentare generală a modelului

Linia modelului negru, foaia C Piese modelului 1-5



TĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Pentru căptușeală, tăiați piesele tiparului de hârtie pe linia marcată pentru căptușeală. Fixați tiparul cu ace. bucăți de material, conform modelului prezentat în schiță.

Marje **pentru cusături și tivuri** Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Tăiați piesele căptușelii cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Decuparea

Țesătură

- | | | |
|---|----------------------|----|
| 1 | față | 2x |
| 2 | spate pe o pliu | 1x |
| 3 | măneacă față | 2x |
| 4 | măneacă spate | 2x |
| 5 | față soate pe o pliu | 1x |

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusături laterale
- 3 Cusături sub mănece
- 4 Mănece încastrate
- 5 Cusături superioare ale mâncicilor
- 6 Decolteu, margini față
- 7 Borduri, margini frontale
- 8 Tiv, tivuri mâneci
- 9 Căptușeală
- 10 Căptușeală jachetă
- 11 Căptușeală tiv
- 12 Căptușeală tiv mănece

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru note privind lucrul cu blană artificială, consultați „Sfaturi utile” la sfârșitul cusăturii supliment.

1 126 Săgeți

Îndoiiți piesele din față, fiecare centrată de-a lungul penselor, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace liniile penselor. Coaseți (Începeți de la marginea laterală). Asigurați începutul cusăturii.


cu cusătură înapoi. Nu coaseți înapoi în punctele de cusături! Legați firele. Așezați cusăturile în jos.

2 126 Cusături laterale



Așezați părțile din față cu fața spre interior, împreună cu partea din spate, și fixați cu ace marginile cusăturii laterale. Coaseți la lățimea surplusului de cusătură (1,5 cm / 5/8 in), folosind un ac de cusut pentru a împinge firele de blană înapoi între cele două straturi de material. Întindeți surplusul de material și călcați cu un fier de călcat moderat de cald - testați mai întâi pe o bucată de material!

Disponerea tiparelor

Dimensiuni țesătură 38 - 40



Dimensiunea țesăturii 42 - 46



Când tăiați dintr-un singur strat de țesătură, țineți cont de direcția firului (de sus în jos). Așezați țesătura pe suprafața de lucru cu partea de blană orientată în jos. Tăiați numai căptușeala țesăturii, nu și blana. Tăiați căptușeala dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior.

3 126 Sub cusăturile mânecilor

Așezați piesele din față ale mânecii cu fața spre interior, împreună cu piesele din spate ale mânecii și fixați cu ace marginile inferioare ale cusăturii mânecii. Coaseți la lățimea surplusului de cusătură (1,5 cm / 5/8 in), folosind un ac de cusut pentru a împinge firele de blană înapoi între cele două straturi de țesătură. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide.

4 126 Așezați mânecile

Fixați cu ace mânecile cu partea dreaptă împreună cu marginile gurilor de mânecă din față și din spate. Potrivii cusăturile laterale, cusăturile mânecilor și marcajele. Coaseți mânecile la lățimea surplusului de cusătură (1,5 cm / 5/8 in). Presați surplusurile de cusătură deschise de la marginile superioare până la începutul curbei sub braț.

5 126 Cusăturile superioare ale mânecilor

Așezați părțile din față cu fața spre față cu spatele, pliați mânecile pe lungime. Fixați cu ace marginile cusăturii superioare a mânecii. Coaseți la lățimea surplusului de cusătură. Presați surplusurile de cusătură deschise. Întoarceți jacheta cu fața spre exterior.

6 126 Decolteu, margini față

Îndoiti față-în-față față-în-față pe partea dreaptă a jachetei pe linia de pli. Fixați cu ace marginile umerilor din spate cu fața spre dreapta împreună cu marginile umerilor din față și coaseți la lățimea surplusului de cusătură. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide.

7 126 Fațetă, margini față

Fixați cu ace marginea decolteului. Coaseți. Tăiați surplusul de material la aproximativ 5 mm (3/16 in), tăiați colțurile în unghi și tăiați curbele la intervale regulate. Întoarceți marginile spre interior. Presați marginile - din partea interioară - (acoperite cu o cârpă de presat).

8 126 Tiv, tivuri mâneci

Presăți surplusurile de tiv - cu lățimea de 4 cm (1 5/8 in) - la marginea inferioară a sacoului și a mânecilor spre interior, așezând din nou fața la marginea din față. Coaseți surplusurile de tiv la mâneci cu mâna, fără a strânge. Decamdată, fixați cu ace tivul sacoului.

9 126 Confectionați căptușeala

Coaseți pensele de bust pe căptușeală, călcați pensele în jos. Coaseți cusăturile laterale și cusăturile de sub mâneci. Călcați surplusurile de cusătură deschise. Așezați mânecile. Coaseți cusăturile superioare ale mânecilor. Călcați surplusurile de cusătură deschise. Întoarceți căptușeala cu fața spre exterior.

10 126 Căptușește jacheta

Fixați cu ace marginile din față ale căptușelii cu fața spre interior, așezând din nou tivul jachetei în jos. Potrivii cusăturile de sus ale mânecilor căptușelii cu

cusăturile umerilor de la față. Coaseți căptușeala la față la lățimea surplusului de cusătură.

11 126 Căptușeală tiv

Așezați căptușeala în interiorul jachetei cu partea greșită orientată în sus, așezați căptușelile mânecilor în interior

țesătură superioară. Așezați din nou tivul jachetei și coaseți-l. Îndoiti fața în interior. Îndoiti căptușeala de-a lungul marginii inferioare a jachetei în interior și apăsați ușor marginea pliată. Împingeți în sus de-a lungul unei curbe ușoare spre marginea superioară a tivului. Fixați căptușeala cu ace și coaseți-o manual.

12 126 Căptușeala tivului mânecii


Întoarceți căptușeala de la marginea inferioară a mânecii cu 1 cm (3/8 in). Fixați căptușeala cu ace la marginea superioară a tivului mânecii și coaseți manual.

VESTĂ STIL 127

la p. 61



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44

Lungime spate 85 cm (33 1/2 ins)



Prezentare generală a modelului

Linie model negru, foaie B Piese model 1 până la 3



ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: blană artificială



Țesătură originală: blană artificială, căptușeală

Cerințe privind materialul

Mărime		36, 38	40 - 44
Lățimea materialului lui	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)	
Țesătură	140 55	1,30 1%	2,00 2%
Căptușeală ă	140 55	1,20 1%	


Disponerea tiparelor

Țesătură



Căptușeală

127
140 cm 55 "



Tăiați blana artificială dintr-un singur strat de țesătură, cu partea greșită orientată în sus. Rețineți direcția firelor! Tăiați numai suportul din țesătură, nu firele de blană. Tăiați piesele din dreapta și din stânga ca opuse. Tăiați piesele căptușelii dintr-un strat dublu de țesătură, cu partea dreaptă orientată spre interior.

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele modelului din foaia de model.
Trasați buzunarul din piesa 1 ca piesă separată a modelului. Este la fel pentru toate mărimile.
Fixați piesele modelului pe țesătură cu ace, așa cum se arată în schema modelului.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins).
Țăiați piesele de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Decuparea

Țesătură

1 față	2x
2 spate pe o pliu	1x
3 guler pe o pliu	2
Căptușeală	
1 față minus lățimea față	2
1 bucată de buzunar	4
2 spate pe o pliu	1

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături la umeri / cusături la umeri
- 2 Construirea căptușelii / Fațete
- 3 Marginea gâtului
- 4 Guler
- 5 Cusături de îmbinare a gulerului
- 6 Cusături laterale
- 7 Buzunar în cusături
- 8 Cusătură pe tiv / căptușeală

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru note privind lucrul cu

blană artificială, consultați „Sfat util”

de la sfârșitul suplimentului de cusut

127 Pliuri / Cusături umăr

Coaseți pensele bustului, apăsați pensele în jos. Coaseți cusăturile umerilor cu părțile drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă. Apăsați marginile cusăturii pentru a le deschide.

127 Confectionați căptușeala / Fața

Coaseți cusăturile pe căptușeală. Coaseți piesele din față ale căptușelii la fațetele din față, lăsând aproximativ 8 cm (3 1/4 ins) deschise la marginea inferioară. Coaseți căptușeala din spate la piesele din față ale căptușelii și la fațetele din față (cusăturile umerilor).

127 Marginile gâtului

Așezați căptușeala cu partea dreaptă împreună cu vesta. Coaseți căptușeala la marginile gurilor de mănecă. Țăiați surplusul de material. Lăsați căptușeala și vesta cu partea dreaptă împreună pentru moment.

127 Guler

Coaseți piesele gulerului la marginea exterioară de la cusătura numărul 2. Țăiați surplusul de material. Întoarceți gulerul, călcați. Așezați gulerul între vestă și căptușeală. Coaseți gulerul inferior pe marginea decolteului, coaseți gulerul superior la căptușeală. Călcați surplusul de material.

127 Întoarceți / Cusături de îmbinare ale gulerului

Întoarceți vesta trăgând părțile din față prin tunelurile de la umeri în spate. Fixați cu ace cusăturile de îmbinare ale gulerului.
Întrați între materialul superior și căptușeala pentru a scoate cusăturile fixate cu ace ale gulerului.
Coaseți marginile de cusătură împreună, aproape de cusătura gulerului. Împingeți din nou marginile în interior. Presați marginile gurilor de mănecă.

127 Cusături laterale

Așezați părțile din față cu fața spre interior împreună cu spatele, așezați căptușeala. Coaseți cusăturile laterale pe materialul superior și pe căptușeală, toate într-o singură mișcare. Nu coaseți deschiderile buzunarelor pe materialul superior.

127 Buzunare în cusături

Fixați piesele buzunarului cu fața spre interior, cu margini de cusătură la marginile deschiderii buzunarului. Coaseți piesele buzunarului din spate de-a lungul liniei de cusătură, coaseți piesele buzunarului din față la 7 mm (1/4 in) lângă linia de cusătură. Presați piesele buzunarului în față, tăiați uniform și coaseți împreună.


127 Coaseți tivul / căptușeala

Așezați surplusul de tiv în interior și coaseți manual. Coaseți manual marginile interioare ale căptușelii. Fixați cu ace o pliu de aproximativ 1 cm (3/8 in) adâncime pe căptușeală, deasupra tivului vestei/colacului. Întoarceți marginea căptușelii și coaseți manual la surplusul de tiv. Așezați lungimea suplimentară în partea de jos și călcați. Coaseți marginile frontale rămase ale căptușelii.

ȚĂIERE

la p. 62 Mărimă unică

aproximativ 140 x 35 cm (55 x 14 inci)



ȚĂIERE

Material recomandat: blană artificială

Material original: blană artificială, căptușeală

Cerinte privind materialul

Dimensiuni	Mărimă unică
Lățimea materialului	cm
Țesătură	140 55
Căptușeală	140 55
	0,4 1/2
	0,40 1/2

Accesorii: 2 agrafe cu cârlige din blană

ȚĂIERE

Țăiați eșarfa cu lungimea de 140 cm (55 1/4 in) și lățimea de 40 cm (15 3/4 in). Țăiați căptușeala cu lungimea de 140 cm (55 1/4 in) și lățimea de 40 cm (16 in).

Măsurătorile includ 1 cm (3/8 in) pentru cusătură.

Început rapid pentru profesioniști

- 1 Construiți pliul
- 2 Coaseți căptușeala, întoarceți
- 3 Fixare

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru note privind lucrul cu

blană artificială, consultați „Sfat util”

de la sfârșitul suplimentului de cusut

128 Realizați pliul

Îndoiti marginea lungă inferioară a eșarfei cu 17 cm (6 3/4 in) lățime, cu partea de blană orientată spre interior. Măsurați și marcați 35 cm (13 3/4 in) pe marginea pliului de la fiecare capăt al eșarfei. Coaseți marginea pliului cu o lățime de 2 cm (3/4 in) între marcaje. Desfaceți eșarfa și așezați pliul cusut cu cusătură superioară în sus. Pentru a face cusătura cât mai invizibilă posibil, folosiți un ac pentru a scoate cu grijă orice fire de blană prinse în cusătură. Coaseți pliul pe căptușeală în același mod.

128 Coaseți căptușeala, întoarceți

Așezați bucățile de blană și căptușeală cu partea dreaptă una lângă alta și coaseți marginile rotunde cu o lățime de 1 cm (3/8 in), lăsând aproximativ 20 cm (8 in) deschise pentru întoarcere, centrate pe marginea de jos. Întoarceți piesa cu partea dreaptă spre exterior. Coaseți manual deschiderea din cusătură.

128 Fixare


Marcați poziția cârligelor pentru blană în timpul probei. Coaseți dispozitivele de fixare în consecință.

ROCHIE

la p. 26

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate 90 cm (35 1/2 ins)




ȚĂIERE

Țesătură recomandată: țesături pentru rochii cu corp, combinate cu țesături transparente pentru mâneci **Țesătură originală:** brocat (țesătură I), organza (țesătură II). Căptușeală

Prezentare generală a modelului

Linie de model neagră, foaie D Piese de model 1 până la 7



Cerinte privind materialul

Dimensiuni	36 - 40	42 - 46
Lățimea materialului	cm in	Cerinte privind materialul (metri / yarz)
Țesătură I	140 55	1,70 1% 1,80 2
Țesătură II	140 55	1,30 1%
Căptușeală	140 55	1,55 1% 1,80 2

Accesorii: Interfață termofuzibilă.
1 fermoar invizibil de 60 cm (24 inci) lungime,
2 fermoare invizibile de 22 cm (9 inci) lungime și un picior presor special. 2 nasturi

ȚĂIERE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar.
Fixați piesele tiparului pe material cu ace, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins).
Măsurătorile pentru piesa a includ marjele.
Decupați piesele de căptușeală cu marje de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tivuri.

Piese tăiate la măsură

Mărim e	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
a	26 10%	27 10%	27,5 10%	3 1%
Dimen siune	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
a	28,5 11%	29 11%	30 11%	3 1%

Decupare

Țesătură I

- 1 centru față pe o pliu 1x
- 2 părți laterale față 2
- 3 centru spate 2
- 4 lateral spate 2
- 6 manșete (inclusiv 2x interior) 4
- 7 guler pe pliu 2



Disponerea modelelor

Țesătură

12

140 cm 55 „

36 - 46



Țesătură II

5 mânecă

4x

Căptușeală

o bandă de bias / manșetă
asemenea, piesele 1, 2, 3 și 4.

2x și, de



Interfață Fierbeți piesele 6 și 7 (pe partea greșită a țesăturii)

Căptușeală

129

140 cm 55 „

36 - 46



Început rapid pentru profesioniști

- 1 Cusături panou
- 2 Cusături la umeri și cusături laterale
- 3 Fermoar invisibil / Cusătură centrală în spate
- 4 Cusături mâneci
- 5 Manșetă cu fermoar invisibil
- 6 Cusături la manșete
- 7 Adunarea mânecilor și fixarea lor
- 8 Guler
- 9 Căptușeală
- 10 Închidere
- 11 Tiv

CONSTRUCȚIE

Pentru note privind lucrul cu

țesături transparente, consultați „Sfaturi utile”

din suplimentul de cusut.

1 129 Cusături panou

Coaseți părțile laterale din față cu fața spre față cu partea din față centrală. Coaseți părțile laterale din spate cu părțile din spate centrale. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

2

129 Cusături umăr și cusături laterale

Coaseți cusăturile de la umeri și laterale. Presați marginile cusăturilor pentru a le deschide.

3

129 Fermoar invisibil / Cusătură centrală spate

Introduceți fermoarul invisibil la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfat util” - Fermoare invizibile - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep pe linia marcată de îmbinare a gulerului. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la fermoarul invisibil. Presați marginile cusăturii pentru a le deschide.

4

129 Cusături mâneci

Coaseți cele două piese ale mânecii cu fața întoarsă una către cealaltă și tratați-le de acum înainte ca pe un singur strat de țesătură. Realizați cusăturile mânecilor ca „cusături franceze”, consultați „Sfat util” - Cusătură dublă / Cusătură franceză - la sfârșitul suplimentului de cusut.

5

129 Manșetă cu fermoar invisibil

Introduceți fermoarul la marginile drepte ale pieselor exterioare ale manșetei, consultați „Sfat util” - Fermoare invizibile - la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea inferioară marcată a manșetei, iar fermoarul trebuie să se deschidă de jos în sus. Deschideți fermoarul și așezați din nou plat surplusul de cusătură la marginile drepte. Așezați piesele interioare ale manșetei cu fața dreaptă împreună cu piesele exterioare ale manșetei. Coaseți de-a lungul marginii inferioare a manșetei și a marginilor drepte, chiar lângă linia de cusătură.

pentru fermoar, prinderea benzilor fermoarului.

Tăiați margini de cusătură, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți manșetele, apăsați marginile. Închideți fermoarul. Coaseți marginile deschise la marginea superioară a manșetei.

6

129 Coaseți pe manșete

Adunați marginea inferioară a mânecii pentru a se potrivi cu manșetele, cusând două linii apropiate de bățatură la mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii) de-a lungul marginii. Legați capetele firului. Distribuți adunăturile în mod uniform. Coaseți manșeta cu partea dreaptă împreună cu marginea inferioară a mânecii (cusătura numărul 6). Tăiați capătul care depășește fermoarul. Legați surplusul de material cu o bandă de căptușeală înclinată: Coaseți banda de legătură cu lățimea de 1 cm (3/8 in) pe surplusul de material al mânecii, cu partea dreaptă orientată spre partea stângă. Începeți și terminați la cusătura mânecii și pliați capetele benzii (marginile benzii trebuie să se atingă la cusătura mânecii). Presați banda de legătură spre surplusul de material. Așezați banda de legătură peste surplusul de cusătură spre interior, întoarceți și coaseți la cusătura de îmbinare (marginea pliată a benzii de legătură trebuie să se suprapună ușor peste cusătura de îmbinare). Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase banda de legătură aproape de cusătura de îmbinare.

129 Adunați mânecile și fixați-le

7Pentru a strânge capul mânecii, coaseți două linii apropiate de bățatură cu mașina (setarea cea mai lungă a cusăturii).

Între *. Nu trageți încă firele bobinei. Fixați mâneca în gaura pentru mânecă cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Atunci când fixați mânecile, următoarele puncte sunt importante pentru o potrivire corectă:

Potrivii marcasele 7 de pe mânecă și față.

Potrivii marcajul de pe capul mânecii cu cusătura umărului. Potrivii cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Trageți firele bobinei de la capul mânecii pentru a potrivi mâneca în gaura brațului. Legați firele bobinei și distribuiți uniform pliurile. Bateți și coaseți mânecile. Tăiați surplusul de cusătură la 1 cm (3/8 in).

8 129 Guler

Așezați piesele gulerului cu fața la față și coaseți de-a lungul marginilor exterioare. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, presați marginile. Așezați din nou surplusul de material cu benzi de fermoar la marginile din spate. Coaseți gulerul centrat pe marginea decolteului, cusătura numărul 8. Așezați surplusul de material la marginile din spate cu benzi de fermoar și coaseți în loc peste capetele gulerului.

9 129 Căptușeală

Coaseți cusăturile pe căptușeală, coaseți cusătura din spate de la marginile inferioare până la marcajul fantei. Presați surplusurile de cusătură pentru a le deschide. Presați surplusul de la marginile din spate spre interior cu 2 cm (3/4 in).

Fixați căptușeala în interior la cusătura de îmbinare a gulerului cu partea dreaptă orientată spre partea stângă și coaseți direct lângă cusătură. Tăiați surplusurile de cusătură.

Întoarceți căptușeala spre interior, călcați spre interior. Coaseți căptușeala și benzile fermoarului cu mâna și lângă cusăturile inserate ale mânecii cu marginea întoarsă spre interior.

10 129 Fixare

Realizați o buclă de ață în partea de sus și partea inferioară a capătului stâng al gulerului prin întinderea a 3-4 fire și acoperirea cu cusături de butonieră realizate manual. Adaptați dimensiunea buclilor la nasturi. Coaseți nasturi pe capătul drept al gulerului pentru a se potrivi cu buclele.

11

129 Tiv


Neteziți marginea tivului, presați spre interior și coaseți manual fără a strânge. Presați marginea inferioară a căptușelii cu 3 cm (1 1/4 inch) (marginea este de fapt de 1,5 cm / 5/8 inch) spre interior, pliați la jumătate din lățime și coaseți. Căptușeala va fi astfel cu aproximativ 1,5 cm (5/8 inch) mai scurtă decât îmbrăcămintea din țesătura superioară. Acest lucru va împiedica vizibilitatea acesteia în timpul purtării.

CULOTTE ●●●● STIL 130

la p. 49



Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime de la talie 70 cm (27 3/4 ins)



Prezentare generală a modelului

Linie neagră, foaia A Piese de model 1-4



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide

Țesătură originală: Amestec de lână (360 g/m)

Cerințe privind materialul

Mărime	34 - 36	38 - 46
Lățimea țesăturii	cm in	Cerințe privind materialul (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	1,85 2,05 2%
Căptușeală	140 55	0,40 ½

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar din plastic, lung de 14 cm (5 1/2 inci). 1 nasture

ȚIERE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 4A și 4B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele a până la c direct pe material.


Marje pentru cusături și tivuri Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesele a până la c includ surplusurile. Taiati căptușeala piesele cu margini de cusătură de 1,5 cm (5/8 in).

Schema modelului

Țesătură



Căptușeală



Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu partea dreaptă orientată spre interior. Taiati piesele a, b și c la final dintr-un singur strat de material rămas.

Decuparea

Țesătură

1 panou frontal culotte	2
3 piese pentru șolduri	2
4 panou spate culotte	2
o bandă pentru talie	1
b suprapunere inferioară	1
c bandă pentru suporturi de curea	1x

Căptușeală

2 bucăți de buzunar	2x
---------------------	----

Interfață Călcați piesa a (pe partea greșită a țesăturii).

Piese tăiate la măsură

Dime nsiun e	34	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	75 29½	79 31½	83 32½	87 34½	11 4½
b	21 8¼				9 3½
c	70 27½				5 2
Dimen siune	42	44	46	Lățime pentru toate dimensiuni le (cm / ins)	
	Lungime (cm / ins)				
a	91 35½	95 37½	99 39	11 4½	
b	21 8¼				9 3½
c	70 27½				5 2

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Pliseuri în față
- 3 Buzunar în zona șoldurilor
- 4 Cusături interioare la picioare
- 5 Cusătură centrală
- 6 Pliuri în mijloc
- 7 Fermoar
- 8 Cusături laterale
- 9 Curele pentru curea
- 10 Banda elastică
- 11 Butonieră / Buton
- 12 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Transferul liniilor de pliuri pe pantaloni scurți


pe partea dreaptă a țesăturii
cu cusături de fixare.

1 130 Pliuri

Coaseți pense pe piesele din spate și apăsați spre cusătura centrală.

2 130 Pliseuri pe partea din față






Îndoți panourile culotte din față astfel încât liniile plisurilor conectate de o săgeată să se întâlnească. Coaseți cusăturile plisurilor de la marginile superioare până la marcajul săgeții (2). Așezați plisurile în direcția săgeții, apăsați cusăturile plisurilor. Bateți pliurile plisurilor la marginea superioară (2a).



3 130 Buzunar șold

Coaseți bucățile de buzunar cu fața spre interior, cu marginile deschizăturii buzunarului (3). Taiati surplusul de material, așezați bucata de buzunar cu fața în sus și coaseți la surplusul de material aproape de cusătură (3a). Întoarceți bucata de buzunar spre interior și călcați marginea deschizăturii buzunarului (3b). Fixați cu ace marginea deschizăturii buzunarului la liniile de îmbinare de pe partea laterală a șoldului (3c).

Coaseți bucățile de buzunar pe interior. Neteziți marginile de cusătură. Fixați bucățile de buzunar pe partea inferioară a țesăturii (3d).






4 130 Cusături interioare ale piciorului

Coaseți cusăturile interioare ale piciorului. Taiati surplusul de material și călcați.





5 130 Cusătură centrală

Coaseți cusătura centrală din față și cusătura centrală din spate într-o singură operațiune, cusând în față doar până la linia marcată (săgeată) (5). De asemenea, tăiați în unghi în surplusul de cusătură din colțul panoului culotte. Tăiați surplusul de la colț până la cusătura dintre picioare (5a). Îndreptați surplusurile de cusătură și surplusurile de la marginile deschiderii într-o singură operațiune. Presați marginea cusăturii centrale deschisă în spate până la începutul curbei (5b). Nu călcați marginea cusăturii deschisă de-a lungul curbei.





6 130 Pliseuri medii

Fixați cu ace panourile culotte din față, cu părțile drepte una lângă alta, cu liniile plisurilor ÎNDOITE și coaseți de la marajul fantei până la săgeată. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii (6). Fixați cu ace panourile culotte din spate în același mod și coaseți de la marginea superioară a articolului de îmbrăcăminte până la marajul fantei. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii (6a). Fixați cu ace cusătura pliului din față la cusătura din față din centru, fixați cu ace cusătura pliului din spate la cusătura din spate din centru. Bateți pliurile, călcați. Călcați marginile din centrul din față (6b). Coaseți pliurile împreună în interiorul panourilor culotte din față și din spate (6c).




7 130 Fermoar

Fixați fermoarul ascuns sub marginile din față ale pantalonilor și coaseți (picior pentru fermoar), cusând pe partea inferioară a fantei. (7). Îndoiti fanta sub suprapunere pe lungime, cu partea dreaptă orientată spre interior, și coaseți capătul de jos (7a). Întoarceți și călcați. Neteziți marginile deschise pe lungime. Așezați suprapunerea sub marginea de deschidere stângă și coaseți în interior (săgeată) până la pliul stâng, aproape de cusătura fermoarului (7b).



7b






8 130 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale. Neteziți surplusul de material și călcați pentru a-l deschide.

9 130 Suporturi pentru cureauă





Curățați marginea longitudinală a benzii c. Acum, călcați mai întâi marginea necurățată, apoi marginea curățată cu 8 mm (aproximativ 1/4 inch) spre mijlocul benzii. Coaseți banda aproape de marginile longitudinale (9a). Tăiați banda în 5 bucăți egale. Coaseți câte 1 suport pentru cureauă pe marginea superioară a pantalonilor scurți din față, lângă pliul exterior, pe spate lângă pense și peste cusătura centrală din spate (9b).



10 130 Centură

Îndoiti banda de talie pe jumătate pe lungime și apăsați, cu partea greșită orientată spre interior. Desfaceți din nou banda de talie. Coaseți jumătatea exterioară a benzii de talie pe marginea superioară a articolului de îmbrăcăminte, prindând suporturile centurii. Coaseți suprapunerea benzii de talie la suprapunerea marginii inferioare a deschiderii. Presați surplusul de cusătură pe centură, presați surplusul de cusătură de la celălalt margine lungă a centurii spre interior (10). Îndoiti jumătatea interioară a benzii

spre exterior, coaseți capetele. Tăiați surplusul de material (10a). Întoarceți banda de talie, călcați marginile. Fixați cu ace marginea interioară a benzii de talie peste cusătura de îmbinare (10b), apoi lucrați din exteriorul îmbrăcăminte pentru a coase în linie cu cusătura. Așezați suporturile pentru cureauă spre marginea superioară a benzii de talie, întoarceți capetele și coaseți aproape de margine (10c).




11 130 Butonieră / Buton

Realizați o butonieră transversală centrată pe capătul drept al beteliei și la o distanță de 1 cm (3/8 in) de marginea din față. Coaseți nasturele pe capătul stâng al beteliei, astfel încât să se potrivească cu butoniera.

12 130 Tiv

Neteziți marginile tivului și călcați pe partea din spate a țesăturii. Coaseți marginile tivului cu mâna, fără a strânge. Călcați din nou pliurile.



SFAT: Țesături din bumbac

Bumbacul se poate micșora la prima spălare. Pentru a evita surprizele neplăcute, spălați materialul la aceeași temperatură pe care intenționați să o utilizați pentru articolul finit înainte de a-l tăia.

SFAT: Țesături din tricot fin


Acele Microtex, cu vârful lor deosebit de subțire, sunt ideale pentru cusături din materiale sintetice sau pentru țesături foarte dense, care pot fi dificil de perforat.

CUM SCURTAȚI SAU LUNGIȚI UN PATRON?

Uneori este ca și cum ai fi vrăjît: dintre toate modelele, tocmai stilul tău preferat nu este disponibil în mărimea potrivită pe foaia de tipar!

Nicio problemă – iată câteva exemple despre cum modelele de dimensiuni mici pot fi lungite la dimensiuni normale și cum dimensiunile normale pot fi lungite la dimensiuni mari. Sau invers, cum dimensiunile mari pot fi scurtate la dimensiuni normale și dimensiunile normale la dimensiuni mici.

Condiția prealabilă pentru o potrivire perfectă: modelul corespunde măsurătorilor bustului și soldurilor dvs.




Bine de știut...

Dacă înălțimea dvs. este de 160 cm, 168 cm sau 176 cm (5 ft. 3 ins, 5 ft. 6 ins sau 5 ft. 9 ins), ceea ce corespunde înălțimii indicate în tabelele de mărimi Burda respective, puteți modifica piesele modelului pe liniile din ilustrațiile de mai sus cu numărul de centimetri indicat. Dacă ești mai scundă sau mai înaltă decât înălțimile indicate, va trebui să calculezi singură diferența. Pentru articolele de îmbrăcăminte superioare, regula generală este să scurtați sau să adăugați 1/4 din diferență la jumătatea înălțimii gâtului și 3/4 între gât și talie. Pantalonii sunt scurtați sau lungiți cu 1 cm (3/8 in) la linia transversală superioară, lungimea piciorului este scurtată sau lungită cu jumătate deasupra și sub genunchi.


Ilustrațiile de mai sus arată unde trebuie marcate liniile de modificare (linii punctate). Important: Liniile de modificare trebuie marcate în unghi drept față de firul țesăturii, altfel piesele tiparului vor fi dezechilibrate. Pentru a potrivi mâneca în gaura pentru mânecă, trebuie modificată și cupa mânecii. Mănecele cu cupe puțin adânci sunt strânse sau lărgite la cusături, conice spre marginea inferioară.

Cum să adăugați lungime suplimentară ...

Tăiați modelul pe linia de modificare marcată. Apoi lipiți o fâșie de hârtie sub una dintre margini. Marcați o linie de îmbinare pe fâșia de hârtie, paralelă cu această margine, la intervalul cu care trebuie să lungiți modelul pe această linie. Lipiți restul modelului pe fâșia de hârtie de-a lungul liniei de îmbinare. Adăugați lungimea suplimentară și la celelalte linii de modificare. **Important:** Pentru a preveni alunecarea pieselor în lateral, marcați firul țesăturii pe fâșia de hârtie. Liniile firului trebuie să se alinieze între ele atunci când coaseți piesele împreună (vezi mai jos).



... Cum să scurtați cu precizie Marcați o a doua linie deasupra liniei de modificare, unde piesa trebuie scurtată. Apoi pliați piesa de tipar astfel încât ambele linii să se întâlnească (vezi mai jos).




Înainte de a începe ...

Țineți bucată de tipar de hârtie pe corp în fața oglinzii. Veți vedea imediat unde trebuie modificate.

Aliniați corect piesele modelului pentru a marca liniile de modificare. Pentru a preveni alunecarea pieselor în lateral atunci când le lungiți, marcați o linie verticală la fiecare linie de modificare. Dacă modelul dvs. are pense longitudinale la bust, închideți aceste pense înainte de a marca liniile de modificare. Pentru a face acest lucru, tăiați piesa modelului de hârtie de la cusătura laterală până la vârful pensei.

(a). Așezați săgeata închisă (b). Lipiți din nou marginile tăiate după ce modelul a fost lungit.



Care este care – compararea mărimilor

dimensiunile standard corespund cu	34	36	38	40	42	44	46	48	50
mărimile mici/minuscule	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Dimensiunile din aceste categorii de mărimi este se bazează pe o înălțime de 160 cm (5 ft. 3 in)	68	72	76	80	84	88	92	96	100

SFATURI UTILE

ȚESĂTURI ELASTICE

Aceste țesături sunt elastice, dar își păstrează forma, deoarece revin întotdeauna la forma inițială după întindere. Acest lucru este posibil datorită unui fir sintetic elastic (elastan) care este filat împreună cu alte fire (din fibre naturale sau sintetice).

Țesăturile elastice se pot întinde pe lungime, pe lățime sau în ambele direcții. Țesăturile elastice în ambele direcții sunt ideale, deoarece se întind în ambele direcții. Dacă țesătura se întinde într-o singură direcție, piesele trebuie tăiate astfel încât să se întindă pe lățime.

Țesăturile elastice se pot micșora cu până la 5% după spălare și călcare, în funcție de calitate.

Prin urmare, înainte de a tăia materialul, călcați-l sub o cârpă umedă, dacă este posibil (testați pe un colț al materialului). Utilizați un ac special pentru material elastic

pentru cusut. Pentru a menține elasticitatea cusăturilor, setați o cusătură în zigzag îngustă (lățimea cusăturii $\frac{1}{2}$ până la 1 mm, lungimea 3 - 4 mm) sau o cusătură specială elastică (consultați manualul mașinii de cusut).

Coaseți tivurile cu un ac dublu pentru a obține două linii paralele de cusături în partea superioară și cusături elastice în zigzag în partea inferioară a țesăturii. Nu utilizați o tensiune prea mare a firului. Țesăturile elastice din lână sau mătase se curăță cel mai bine la curățătorie. Puteți spăla țesăturile elastice din bumbac, în, viscoză-rayon, cupro sau sintetice. Spălați întotdeauna cu delicatețe și utilizați un detergent delicat.

Temperatura de spălare depinde de fibra care a fost amestecată cu elastanul. Pentru bumbac, temperatura de spălare poate fi de până la 60 °C, în caz contrar 30 °C până la 40 °C. Calculați în consecință, la temperatură scăzută până la medie.

CUSĂTURĂ DUBLĂ / „CUSĂTURĂ FRANCEZĂ”



Cusătura dublă sau „cusătura franceză” este ca o cusătură plată și o cusătură de finisare într-una singură. Este utilizată în principal pentru țesături transparente sau pentru articole de lenjerie.

Așezați bucățile de țesătură cu fața în jos (1). Coaseți marginile la 5 mm de linia marcată a cusăturii (2).

Tăiați surplusurile de cusătură la aproximativ 3 mm.


(1/8 in) lângă linia de cusătură (3). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

(4) Apoi pliați materialul astfel încât cusătura să se afle direct de-a lungul marginii pliate și părțile drepte ale materialului să fie una lângă alta. Presați marginea pliată (5) și coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate (6). Marginile primei cusături vor fi acum închise.



SFAT:

Dacă așe sunt inserate transversal față de linia de cusătură marcată, puteți coase ușor peste ele. Coaseți încet, pentru a nu rupe acul mașinii de cusut.




CUM SĂ MODIFICAȚI UN MODEL ÎN 3 PAȘI

Adeesea, măsurătorile dvs. nu vor corespunde exact cu măsurătorile din tabelul de mărimi. De exemplu, măsurătoarea bustului poate fi mărimea 42, talia mărimea 38 și șoldurile mărimea 44. Nicio problemă, în aceste cazuri este ușor să ajustați modelul.


Pașul 1: Marcați

Întindeți tiparul și marcați dimensiunile necesare: pentru bust la subraț, pentru talie la talie și pentru șolduri la aproximativ 20 cm (8 inci) sub talie.




Pașul 3: Trasați modelul

Acum trasați piesele modelului de pe foaia de model. Dacă doriți să fiți complet siguri, confecționați mai întâi o toile. Aceasta este o piesă vestimentară de probă confecționată dintr-o țesătură de test. Acest lucru va permite mai multe modificări, dacă este necesar.



Pașul 2: Desenați liniile

Conectați punctele cu o riglă curbă. Asigurați-vă că noua linie este uniformă și se îmbină lin cu linia originală.



ȚESĂTURI TRANSPARENTE

Când lucrați cu țesături transparente, nu este posibil să transferați contururile modelului cu hârtie carbon, deoarece liniile ar fi vizibile pe partea dreaptă a țesăturii. Decupați piesele modelului cu margini de cusătură de exact aceeași lățime, apoi coaseți piesele de țesătură împreună cu cusături de aceeași lățime. Faceți mici creștături în marginile de cusătură pentru marcaje. Liniile importante din cadrul pieselor tiparului, cum ar fi pense, linii de pliere, linii de îmbinare și centrul din față, trebuie transferate pe partea dreaptă a țesăturii cu ajutorul unor ace de croitorie. Folosiți cusături lungi de basting și ață fină de cusut (nu ață grosieră de basting!) pentru a coase de-a lungul liniilor, lăsând o buclă mare de ață după fiecare cusătură. Tăiați bucele și îndepărtați cu grijă piesa tiparului de hârtie. Trageți ușor cele două straturi de material și tăiați bucele de fir dintre ele. Bucățile mici de fir rămân ca marcaje în material și trebuie îndepărtate numai după cusătura. Folosiți o mașină de cusut

Acul de mașină de cusut de dimensiunea 60 sau 70. Pentru cusut este potrivit firul fin de brodat și de cusut.

Utilizați, de asemenea, un ac fin de cusut și fir fin de cusut pentru bățatură.


Coaseți cusăturile cu o setare mică a cusăturii (lungimea cusăturii 1,5 până la 2 mm / 5/8 până la puțin peste 1/8 in). Nu coaseți peste ace inserate transversal pe cusătură, deoarece acestea pot lăsa mici găuri

în aceste țesături fine. Pentru a netezi surplusul de cusătură, coaseți aproximativ 7 mm (1/4 in) lângă cusătură cu cusături în zigzag pe surplus. Tăiați surplusul de cusătură aproape de cusături. Presați surplusul de cusătură. pe o parte. Organza este potrivită pentru căpșușă. Testați mai întâi cu o bucată de material pentru a determina dacă căpșușă din organza modifică nuanța materialului. Puteți utiliza și un strat dublu de material, de exemplu, pe guler și manșete. Întoarceți căpșușă și tivul de două ori, astfel încât marginea tăiată să nu se vadă. Călcați fără abur la o temperatură scăzută (setarea 1-2 puncte, mătase artificială/mătase).

SFATURI UTILE


BORDURI / BETELIE / CĂPTUȘEALĂ LA UN FERMOAR INVISIBIL

Fixați cu ace centura interioară / gulerul / căptușeala la margine, cu părțile drepte orientate una spre cealaltă. Întoarceți capetele centurii interioare / gulerului / căptușelii la deschiderea fermoarului cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginea de deschidere și fixați cu ace la marginea superioară (ilustrația 1).



Așezați marginile de cusătură la marginile deschise ale piesei de tipar (partea superioară, rochia, fusta, pantalonii) și fixați cu ace la marginea peste față / interiorul centurii / căptușeală.

Coaseți de-a lungul marginii (ilustrația 2).



FERMOARE INVISIBILE

Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 lungimi: 22 cm, 40 cm, 60

cm (9 ins, 16 ins, 24 ins). Fermoarul trebuie să fie cu cel puțin 2 cm (3/4 in) mai lung decât deschiderea. Se coase înainte de a coase cusătura de sub deschidere. Pentru a coase fermoarul, aveți nevoie de un picior presor special.

Coaseți fermoarul: deschideți fermoarul și împingeți spirala cu unghia degetului mare, astfel încât cusătura dintre bandă și spirala să fie vizibilă. Așezați fermoarul deschis cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii, pe una dintre marginile deschiderii.



Pentru a coase fermoarul exact pe linia marcată, calculați distanța dintre bandă și marginea țesăturii după cum urmează:

lățimea surplusului minus 1 cm (3/8 in)
lățimea benzii = distanța până la marginea țesăturii.

Dacă surplusul de cusătură este de 1,5 cm (5/8 in), rezultatul va fi de 5 mm (3/16 in).

Fixați capătul superior al fermoarului cu un singur ac drept la distanța calculată față de marginea țesăturii. Capătul inferior al fermoarului va depăși capătul marcat al deschiderii. Poziționați piciorul presor pe fermoar astfel încât bobina să se afle în creștătura din dreapta acului (1). Coaseți fermoarul de sus până la capătul marcat al deschiderii.




Închideți fermoarul.



CUSUTUL UNUI GULER

Pe marginile care sunt acoperite cu o bandă de fațetă, o căptușeală sau o bucată de buzunar și care nu vor fi cusute, este o idee bună să coaseți fațeta, banda de fațetă sau căptușeala în loc. Acest lucru asigură că aceste margini vor rămâne îngrijite și vor rămâne plate după spălare. De asemenea, împiedică fațeta, banda de fațetă sau căptușeala să se vadă la exterior.

a articolului vestimentar. Pentru a coase pe dedesubt, apăsați fața, banda de fațetă sau căptușeala peste surplusuri după ce le-ați tăiat. Lucrați din exteriorul articolului vestimentar pentru a coase fața, banda de fațetă sau căptușeala la surplusuri aproape de cusătura de îmbinare. Cusătura va fi vizibilă ulterior numai pe interiorul articolului vestimentar finisat.



BLANĂ ARTIFICIALĂ

Înainte de a fixa cu ace piesele tiparului pe material, este necesar să determinați direcția firului. Pentru a face acest lucru, treceți cu mâna peste material paralel cu marginea. firele de păr ale țesăturii vor fi întinse pe lungime. Ele se vor ridica în sensul contrar lungimii. Blana artificială trebuie tăiată în sensul firului; adică piesele modelului sunt așezate pe material astfel încât firele de blană să poată fi mângâiate de sus spre jos fără rezistență. Tăiați blana artificială cu fire lungi dintr-un

un singur strat de țesătură, cu piesele modelului fixate cu ace pe partea greșită.

Nu tăiați firele de blană. Lucrați din partea greșită a țesăturii și folosiți foarfece ascuțite pentru țesături pentru a tăia numai suportul țesăturii. Apoi trageți firele țesăturii în părți. Coaseți blana artificială în direcția firului și evitați să călcați, dacă este posibil.

Desfaceți manual surplusul de material din cusături. Folosiți un ac pentru a scoate cu grijă firele de blană prinse în cusături.

CUM SĂ SCURTAȚI UN FERMOAR

Fermoarele separate sunt disponibile în lungimi de 30 până la 80 cm (12 până la 32 inci). Întotdeauna în trepte de 5 cm

(2 inci). Dacă aveți nevoie de o lungime diferită, cumpărați fermoarul următor mai lung și apoi scurtați-l după cum urmează: Măsurați marginile articolului de îmbrăcăminte de la

începutul până la sfârșitul închiderii. Măsurați aceeași lungime de la partea de jos a fermoarului în sus și marcați-o pe benzile fermoarului.

Pentru **fermoarele metalice**, îndoiți cu atenție opritoarele superioare, îndepărtați-le și puneți-le deoparte. Folosiți un clește pentru a îndepărta

lungimea în exces a dinților până la 5 mm (3/16 in) sub maraj.

În final, reatașați opritoarele metalice în partea de sus și apăsați ferm pentru a le fixa.

Pentru **fermoarele din plastic**, utilizați un clește pentru a îndepărta opritoarele din partea superioară și


lungimea inutilă a dinților. Pentru a preveni alunecarea cursorului, coaseți bare de fir gros la capetele superioare ale fermoarului. Fermoarele din plastic foarte fine au o spirală în loc de

dinți. Acest tip de fermoar trebuie tăiat în partea superioară la

lungimea necesară plus 2 cm (3/4 in).

Capetele superioare pot fi apoi prinse în

cusătură sau întoarse în jos într-un unghi.



Îndepărtați-le și puneți-le deoparte. Folosiți un clește pentru a îndepărta