


INFORMAȚII ȘI SFATURI

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tipar, cum se decupează piesele tiparului, termeni importanți

EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR

Măsurătorile exacte sunt esențiale pentru o potrivire perfectă. Vă rugăm să măsurați direct pe corp, purtând lenjerie intimă, și, de preferință, să cereți ajutorul cuiva. Cum se măsoară:



1 ÎNĂLȚIME

În picioare, cu spatele drept, de la creștetul capului până la talpă

2 BUST

Așezați banda de măsurat peste partea cea mai proeminentă a bustului, treceți-o sub brațe și ridicați-o ușor în spate

3 TALIE

Măsurați partea cea mai îngustă a taliei

4 HIPS

În jurul părții celei mai pline

5 LUNGIMEA BRAȚULUI

Cu brațul ușor îndoit, de la vârful umărului, peste cot, până la încheietura mâinii

6 UMĂR

De la baza gâtului până la vârful umărului

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurătorile dvs.

FIȘA DE CROI

Alegeți tiparele pentru bluze, rochii, jachete și paltoane în funcție de măsurătoarea bustului, iar pentru fuste și pantaloni, în funcție de măsurătoarea șoldurilor.

Vă rugăm să alegeți întotdeauna aceeași mărime a tiparului, fie că este vorba de o rochie tunica largă sau de o rochie dreaptă, mulată. Nu măsurați piesele tiparului, deoarece toate tiparele Burda includ o marjă de lejeritate în plus față de măsurile din tabelul de mărimi.


Dacă este necesar, puteți modifica un model cu valoarea necesară.

FIȘA DE CROI


Cantitatea necesară de țesătură se calculează în funcție de lățimea țesăturii indicată în tabelul cu cantitățile necesare de țesătură. Dacă țesătura dumneavoastră are o lățime diferită, cantitățile necesare se vor modifica. Imprimeul țesăturii

determină dacă piesele tiparului sunt decupate în aceeași direcție sau în direcții opuse.

Prezentarea generală a tiparului din instrucțiunile de cusut indică pe ce foaie (A-D) se găsesc piesele tiparului, culoarea liniei tiparului (roșu, albastru, verde sau negru), numerele pieselor tiparului și liniile de mărime (contururile tiparului).



Numerele pieselor de tipar se găsesc pe marginea foii de tipar, în culoarea specificată pentru tipar.



Trasați piesele tiparului pe hârtie de calc (de exemplu, cu setul de trasare Burda), fără a uita indicațiile și numerele de cusătură. Nu există piese tipar pentru piesele tăiate la măsură. Aceste piese pot fi desenate direct pe țesătură conform măsurătorilor specificate în instrucțiuni.

TABELELE DE MĂRIMI BURDA

Toate

măsurătorile sunt exprimate în cm.

MĂRIMI PENTRU FEMEI (înălțime 168 cm / 5 ft. 6 ins)

Mărime Burda	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime Marea Britanie	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Mărime SUA	2/4	4/6	6	8	10	12	14	16	18	20/22	24	26	28	30

Înălțime	cm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
	ins	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"
Circumferința pieptului	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140
	ins	31½"	33"	34½"	36½"	37½"	39½"	41"	43½"	45½"	48"	50½"	52½"	57½"
Talie	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122
	ins	24½"	26"	27½"	29½"	30½"	32½"	33½"	36"	38½"	41"	43½"	45½"	50½"
Șold	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146
	ins	33½"	35"	37"	38½"	40"	41½"	43½"	45½"	48"	50½"	52½"	54½"	58½"
Lungimea brațului	cm	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62	63	63
	ins	23½"	23½"	23½"	23½"	24"	24"	24"	24"	24½"	24½"	24½"	24½"	24½"
Lățimea umerilor	cm	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5	15	15,5
	ins	4½"	4½"	4½"	5"	5"	5½"	5½"	5½"	5½"	5½"	5½"	5½"	6½"

MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI

Mărime Burda	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime SUA	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Înălțime	cm	168	171	174	177	180	182	184	186
	ins	5'6"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'	6'1"
Bust	cm	88	92	96	100	104	108	112	116
	ins	34½"	36½"	38½"	40½"	42½"	44½"	46½"	48½"
Talie	cm	78	82	86	90	94	98	102	106
	ins	30½"	32½"	34½"	36½"	38½"	40½"	42½"	44½"
Șolduri	cm	90	94	98	102	106	110	115	120
	ins	35½"	37"	38½"	40½"	41½"	43½"	45½"	49½"
Lungimea brațului	cm	61	60	63	60	66	66	60	68
	ins	24"	24½"	24½"	25½"	25½"	26"	26½"	27½"
Lățimea umerilor	cm	30	38	38	40	40	42	42	44
	ins	11½"	15"	15"	15½"	15½"	16½"	16½"	17½"

MĂRIMILE PENTRU FEMEI în funcție de înălțimea în cm

Mărimea Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA	7	8	10	10	11	12	13	14	15	16

Circumferința toracică	cm	62	64	64	68	72	76	80	84	88	92
	ins	24½"	25½"	25½"	26½"	28½"	30"	31½"	33"	34½"	36½"
Talie	cm	57	58	58	61	63	65	67	69	71	73
	ins	22½"	22½"	23½"	24"	24½"	25½"	26½"	27½"	28"	28½"
Șold	cm	67	66	71	74	78	82	86	90	94	98
	ins	26½"	27½"	28½"	29½"	30½"	32½"	33½"	35½"	37"	38½"
Lungimea brațului	cm	43	46	46	51	53	55	57	59	61	63
	ins	17"	18½"	18½"	20"	20½"	21½"	22½"	23½"	24"	24½"

MĂRIMI PENTRU BĂIEȚI în funcție de înălțimea în cm

Mărimea Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA	7	8	10	10	11	12	13	14	15	16

Circumferința toracică	cm	63	66	66	72	75	78	81	84	87	90
	ins	24½"	26"	26"	28½"	29½"	30½"	31½"	33½"	34½"	35½"
Talie	cm	57	60	60	65	67	70	72	75	77	79
	ins	22½"	23½"	23½"	25½"	26½"	27½"	28½"	29½"	30½"	31½"
Șold	cm	67	70	71	76	79	82	85	88	91	94
	ins	26½"	27½"	28½"	29½"	31"	32½"	33½"	34½"	35½"	37"
Lungimea brațului	cm	43	46	46	51	53	55	57	59	61	63
	ins	17"	18½"	18½"	20"	20½"	21½"	22½"	23½"	24"	24½"

MĂRIMILE PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MICI, în funcție de înălțimea în cm

Mărimea Burda	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Mărime SUA	nou născut	3	6	9	12	18	2	3	4	5	6

Circumferința toracică	cm	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
	ins	17½"	18½"	19½"	20½"	20½"	21½"	22"	22½"	22½"	23½"	23½"
Talie	cm	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
	ins	16½"	17½"	18½"	19"	19½"	20"	20½"	20½"	21½"	21½"	22"
Șold	cm	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
	ins	18½"	19"	19½"	20½"	21½"	22"	22½"	23½"	24"	24½"	25½"
Lungimea brațului	cm	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
	ins	6½"	7½"	8½"	9½"	10½"	11"	12"	13"	14½"	15"	16½"

MĂRIMI PENTRU FEMEI HALF/PETITE/SHORT (înălțime 160 cm / 5 ft. 3 ins) 3 Band

Cu excepția înălțimii, aceste mărimi corespund mărimilor standard pentru femei.

Mărime Burda	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Mărime britanică	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Mărime SUA	4P	6/8P	8	10P	12P	14P	16P	18P	20P	24P

Înălțime	cm	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	ins	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"
Circumferința pieptului	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116
	ins	31½"	33"	34½"	36½"	37½"	39½"	41"	43½"	45½"
Talie	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98
	ins	24½"	26"	27½"	29½"	30½"	32½"	33½"	36"	38½"
Șold	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122
	ins	33½"	35"	37"	38½"	40"	41½"	43½"	45½"	50½"
Lungimea brațului	cm	57	57	58	58	58	59	59	59	60
	ins	22½"	22½"	22½"	22½"	22½"	23½"	23½"	23½"	24½"
Lățimea umerilor	cm	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14,5
	ins	4½"	4½"	4½"	5"	5"	5½"	5½"	5½"	5½"

TOATE STILURILE PE SCURT


GHIDUL NOSTRU PRIVIND EVALUĂRILE BURDA

●●●● Rapid și ușor – ideal pentru începători!
 ●●●● Necesită ceva experiență în croitorie și/sau timp


●●●● Necesită abilități avansate de cusut
 ●●●● Lucrare sofisticată, cu detalii dificile

 Instrucțiuni
 cu ilustrații

BLUZE



●●●●
 104 AB
 Mărimi 34–44
 p. 14, 46




●●●●
 128
 Mărimi 36–44
 p. 60

best of




●●●●
 112
 Mărimi 36–48
 p. 54


PANTALONI



●●●●
 113
 Mărimi 36–48
 p. 41 MODEL
 ÎN ROZ



●●●●
 114
 Mărimi 36–46
 p. 16



●●●●
 115
 Mărimi 34–44
 p. 53

BLUZE




●●●●
 106
 Mărimi 36–48
 p. 55



●●●●
 107
 Mărimi 36–48
 p. 24




●●●●
 108
 Mărimi 36–48
 p. 12



●●●●
 109
 Mărimi 36–48
 p. 37


ROCHII



●●●●
 103
 Mărimi 34–44
 p. 42



●●●●
 111
 Mărimi 36–46
 p. 23



●●●●
 116
 Mărimi 36–46
 p. 40



●●●●
 126
 Mărimi 34–42
 p. 61

best of


FUSTE



••••
101
Mărimi 36-48
p. 17



••••
105
Mărimi 36-46
p. 52




••••
102
Mărimi 36-46
p. 39



••••
127
Mărimi 36-44
p. 62

MODEL SPECIAL



••••
124
Mărimi 34-46
p. 31


PALTOANE ȘI JACHETE



••••
110
Mărimi 36-46
p. 38




••••
118
Mărimi 36-46
p. 11




••
17
36-46
50

COMBINAZON



••••
125
Mărimi 34-44
p. 63

STILURI PENTRU FEMEI CU FORME




••••
120
Mărimi 46-56
p. 20




••••
123
Mărimi 46-56
p. 18



••••
119
mărimi 46-56
p. 15



••••
121
paginile 46-56
p. 27



••••
122
Mărimi 46-56
p. 19


INFORMAȚII ȘI SFATURI

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tipar, cum se decupează, ce termeni sunt importanți

LEGENDA DESPRE CUSUT


Pieșele mari ale tiparului sunt adesea dispuse pe foaie în două sau mai multe părți care, după trasare, trebuie lipite între ele pe **linia de imbinare** (indicată printr-o linie dublă). Marcajele (triunghiurile mici) trebuie să se suprapună.

Marcajele de cusătură sunt mici semne care trebuie să se întâlnească la cusăturile lungi pentru a asigura o potrivire precisă




Numeralele cusăturilor indică modul în care pieșele sunt cusute între ele. Numeralele identice corespund întotdeauna exact.

Marcajele de tăietură indică începutul sau sfârșitul unei tăieturi, de exemplu la tăieturile laterale, la deschiderile buzunarelor sau pentru fermoare.



Marcajele pentru gura măncii sunt mici creștături pe mânăci și pe marginea din față a gurilor măncii. Acestea trebuie să se întâlnească la montarea măncii.

Simbolul pliului indică direcția în care se pliază pliul.



Piciorul presor este simbolul pentru cusături și surfilare

Foarfecă Simbolul pentru tăiere sau incizie


Opțiune de fixare Simbolul de poziționare pentru butonieră, nasture, capse, ochiuri, fante pentru șnur

Aceste linii se regăsesc doar în prezentarea generală a tiparului. Următorii termeni sunt imprimați pe foaia de tipar

Strănger e,
Largime,
Elasticitate

Schema tiparului arată cum se pot așeza cel mai bine pieșele tiparului pe țesătura noastră originală. Cel mai bine este ca țesătura să fie pliată în două straturi, cu fața țesăturii orientată spre interior. Atunci când tăiați dintr-un singur strat de țesătură, fața țesăturii trebuie să fie orientată în sus. Marginile țesăturii sunt reprezentate de dungi gri, iar pliul țesăturii de o linie lungă punctată.

Pieșele de tipar din hârtie marcate cu un contur întrerupt trebuie așezate cu fața în jos (partea imprimată) pe țesătură. Înainte de decupare, desenați mai întâi toate pieșele tiparului și orice bucați tăiați la măsură pe țesătură.



Înainte de a decupa, fixați întotdeauna cu ace sau trasați mai întâi toate pieșele pe țesătură.

Când fixați pieșele cu ace de siguranță, țineți cont de **direcția firului**: săgeata care indică direcția firului marcată pe pieșele tiparului trebuie să fie paralelă cu marginile țesăturii.

Tiparele Burda nu includ surplusurile pentru **cusături și tivuri**. Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivurile măncilor 4 cm (1 1/4 in).

Pentru țesăturile cu un **model orientat**, fixați cu ace de siguranță pieșele tiparului pe țesătură astfel încât marginile inferioare să indice în aceeași direcție. Pentru țesăturile în carouri, cu dungi transversale sau cu un model transversal, este important ca imprimeul să se potrivească la cusăturile longitudinale.

Transferați toate **marcajele** de pe pieșele tiparului, de exemplu liniile și creștăturile, pe partea din spate a țesăturii cu hârtie de copiat Burda. Liniile marcate, de exemplu pentru buzunare sau centrul din față, pot fi transferate pe partea din față a țesăturii cu cusături lungi de bățură.

Interfața (termofuzibilă) poate fi realizată din fibre sintetice și naturale.

Există o căptușeală potrivită pentru fiecare tip de țesătură. Designul produsului se bazează pe ideea de a crea un produs cu un nivel ridicat de calitate și durabilitate. Consultați instrucțiunile de cusut pentru fiecare model pentru a afla ce tip de căptușeală este necesar.

Interfața se aplică întotdeauna cu fierul de călcat pe partea din spate a țesăturii.

Pași importanți de cusut sunt explicați în detaliu în secțiunea „**SFATURI UTILE**” de la sfârșitul suplimentului de cusut. În instrucțiunile pentru fiecare model se face referire la explicația corespunzătoare din pasul respectiv de confecționare.

TERMINI DE CUSUT

Linia de fir este direcția longitudinală a țesăturii. Cuvintele „linia de fir” sunt tipărite de-a lungul unei linii drepte sau a unei margini sau sunt marcate cu o săgeată pe piesa de tipar din hârtie. Atunci când așezați pieșele de tipar pe țesătură, firul drept trebuie să fie întotdeauna paralel cu marginile longitudinale (= margini de țesătură) ale țesăturii.

Pliul țesăturii este marginea pliată a unui strat dublu de țesătură. Fiecare piesă de tipar din hârtie are o margine dreaptă marcată ca „pli” (linie punctată pe schița tiparului). La decupare, nu este necesară nicio marjă de cusătură la aceste margini, deoarece aici nu există nicio cusătură pe articoli de îmbrăcăminte.

Fața țesăturii este partea „mai frumoasă”. Culoarea de pe față este mai strălucitoare și mai intensă. Aceasta se află întotdeauna la exteriorul articolului de îmbrăcăminte finisat. Dosul țesăturii este partea mai mată, mai palidă și se află la interior.

„Cu fețele drepte una lângă alta” înseamnă astfel: o bucată de țesătură este așezată cu fața dreaptă a țesăturii pe fața dreaptă a unei alte bucați de țesătură. Fețele stângi se află la exterior.

A coase cu fețele drepte una lângă alta înseamnă a uni două bucați de țesătură cu fețele drepte una lângă alta și apoi a le întoarce cu fața spre exterior, astfel încât surplusurile de cusătură să fie ascunse. Cusătura se află de-a lungul marginii și poate fi surfilată.

Cusătura de finisare este o bucată de țesătură folosită pentru finisarea marginilor și a deschiderilor. Se decupează având aceeași formă ca marginea care urmează să fie finisată. De aceea, de obicei, nu există o piesă de tipar pentru cusătura de finisare. În schimb, aceasta se marchează, de exemplu, pe piesa din față și se trasează de acolo.

A bățut cu acul înseamnă a coase cusături lungi manual (foarte aproape de linia de cusătură). A coase înseamnă a coase cu mașina de cusut. A coase cu cusătură decorativă înseamnă a coase de-a lungul unei cusături sau a unei margini pe fața țesăturii. Cusătura decorativă poate fi doar decorativă sau poate servi la fixarea surplusurilor de material.

A face lejeritate înseamnă a potrivi o linie de cusătură mai lungă cu una mai scurtă (servește la modelare). **A strânge** înseamnă a scurta o bucată de țesătură de-a lungul unei linii de cusătură. Pentru a face acest lucru, coaseți cu mașina de-a lungul marginii mai lungi, apoi țineți firele de la bobină și strângeți țesătura de-a lungul firelor, până la lungimea dorită.

A finisa înseamnă a coase de-a lungul marginii surplusului de cusătură cu o setare în zigzag, astfel încât surplusul de cusătură să nu se destrame. Testați mai întâi

lungimea și lățimea cusăturii: o mașină de surfilat (serger) face, de asemenea, o treabă excelentă în acest caz.

Tăiați Marginile celor două surplusuri de cusătură suprapuse se taie aproape de cusătură. Acest lucru va reduce volumul surplusurilor (de exemplu, la buzunare sau guler) și împiedică surplusurile să apară ca o umflătură pe fața țesăturii.

PREGĂTIREA ȚESĂTURII

Spălare prealabilă: Dacă este posibil, țesătura trebuie spălată și uscată – într-un uscător de rufe – înainte de decupare. Acest lucru va împiedica micșorarea ulterioară a articolului de îmbrăcăminte finisat și va asigura că acesta va fi fără aditivi chimici. Țesăturile care nu pot fi spălate trebuie aburite bine și apoi călcate la uscat. **Călcarea:** O țesătură călcată neted se decupează mai ușor. Prin urmare, călcați întregă țesătură, dacă este posibil, întotdeauna pe partea din spate. Când călcați pe partea din față, vă rugăm să acoperiți țesătura cu o cârpă de călcat. Cel mai bine este să călcați mai întâi un colț al țesăturii. Temperatura de călcat depinde de țesătură. Dacă călcați un amestec de țesături, adaptați temperatura la fibra cea mai sensibilă. Important: Când călcați cu abur, țesătura trebuie călcată până se evaporă toată umezeala.

Simboluri de călcare:

Vă rugăm să respectați simbolurile de călcare indicate pe țesătură.



1 punct: Nu călcați la temperatură ridicată, de exemplu viscoză și fibre sintetice (nailon, poliester etc.). Călcați numai la uscat.

2 puncte: Călcați la temperatură moderată, de exemplu, mătase, lână, amestecuri de țesături. Mătasea trebuie călcată numai la uscat.

3 puncte: Setare la temperatură ridicată, de exemplu țesături din in și bumbac. Călcați aceste țesături cu abur. **Tăiat cu o linie:** Atenție! Țesăturile cu acest simbol nu pot fi călcate.

SFAT: Călcați după fiecare etapă de confecționare, de exemplu, pîntenele într-o singură direcție, surplusurile de material ale unei cusături deschise sau într-o parte.

Când totul a fost cusut și toate firele de bățură și de marcarea au fost îndepărtate, călcați din nou totul!




Pentru a găsi toate informațiile despre revista dvs., scanați codul QR de mai sus!

INSTRUCȚIUNI DE COASERE

Când fixați cu ace de basting și coaseți cusăturile, părțile drepte ale țesăturii se așează una lângă cealaltă – cu excepția cazului în care se specifică altfel.

Cosiți înapoi pentru a fixa începutul și sfârșitul unei cusături. Finișați marginile de cusătură cu o cusătură în zigzag sau o cusătură de overlock.



FUSTĂ STIL 101

la pag. 17



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungime spate 50 cm (20 ins) Fusta se așează la talie



Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia C
Piese tiparului 1 și 2



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru fuste cu o anumită consistență, cu sau fără elastan, de exemplu catifea cu nervuri. **Țesătură originală:** Catifea cu nervuri cu elastan (405 g/m). Câptușeală

Cantitatea necesară de țesătură		42 - 48	
Marime			
Lățime a țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)	
Țesătură	140	1,10	1,20
	55	1 1/4	1 1/4
Câptușeală	140	0,60	1,10
	55	3/8	1 1/4

Accesorii: Interfață termofuzibilă.
1 fermoar invizibil de 22 cm (9 ins) lungime și un picior special de presare

DECUPAREA

Piese de tipar pe hârtie Trasați conturul pieselor de tipar pe foaia de tipar. Fixați piesele de tipar pe țesătură așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură. Sfat: Pentru a ușura decuparea dintr-un singur strat de țesătură, trasați panourile fustei de două ori și lipiți-le împreună la pliul țesăturii. Sau pliați hârtia de tipar și așezați-o pe pliul țesăturii. Pentru a tăia


, desăfurați piesa de tipar.

Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini de 1,5 cm (5/8 in), tiv de 3 cm (1 1/4 ins).
Măsurile pentru piesa a includ deja marjele. Decupați piesele de câptușeală cu marje de cusătură și de tiv de 1,5 cm (5/8 in).


Disponerea tiparului

Câptușeală


101
140 cm 55 " 42 - 48



101
140 cm 55 " 36 - 40



Țesătură
101
140 cm 55 " 36 - 48



Îndoți țesătura așa cum se arată în schema tiparului. Fața țesăturii este orientată în sus pe un singur strat de țesătură. Fața este orientată spre interior pe un strat dublu.

Piese tăiate la măsură

Dime nsiune	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	75 29 1/2	79 31 1/8	83 32 3/8	87 34 1/4	8 3 1/8
Dime nsiune	44	46	48	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)	
	Lungime (cm / ins)				
a	91 35 3/8	95 37 3/8	101 39 3/4	8 3 1/8	

Decupare

Țesătură

- 1 panoul din față al fustei, pe o pli 1x
- 2 panoul din spate al fustei, pe o pli 1x
- un guler 1x

Piese de câptușeală 1 și 2

Piesa de întărire termocolantă a (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusătură laterală dreaptă
- 3 Banda de talie
- 4 Fermoar invizibil / Cusătură laterală stângă
- 5 Câptușeală
- 6 Finisaj bandă de talie
- 7 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru indicații privind lucrul cu

țesăturile din velur, consultați

„Sfat util” – Catifea /

Corduroy – de la sfârșitul

suplimentului de cusut

1 101 Pliuri

Coaseți pensele pe panoul din spate al fustei și călcați-le spre centru.

2 101 Cusătură laterală dreaptă

Așezați panourile din față și din spate ale fustei cu fețele drepte una lângă alta. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusătură laterală dreaptă (cusătura nr. 1). Călcați marginile de cusătură deschise.

3 101 Banda de talie

Îndoți banda de talie pe jumătate pe lungime și călcați-o, cu fața spre exterior. Desfaceți din nou banda de talie. Coaseți o margine longitudinală a benzii de talie cu fața spre față, alături de marginea superioară a fustei. Călcați surplusurile de material ale cusăturii de îmbinare pe centură.

4 101 Fermoar invizibil / Cusătură laterală stângă

Introduceți fermoarul invizibil la marginile de deschidere din stânga

„consultați „Sfat util” – Fermoare invizibile – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea superioară marcată a benzii de talie. Coaseți cusătura laterală stângă de la marginile inferioare până la fermoar. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

5 101 Câptușeală

Coaseți pensele pe panoul din spate al câptușelii fustei și călcați-le la fel ca pe fusta din țesătura exterioră. Coaseți cusătura laterală dreaptă (cusătura nr. 1). Important: Coaseți în sens opus față de fusta exterioră. Coaseți cusătura laterală stângă de la marginile inferioare până la marcatul fantei. Călcați marginile de cusătură deschise. Coaseți marginea superioară a câptușelii, cu fețele drepte împreună, de marginea interioară a benzii de talie. Călcați marginile de cusătură pe câptușeală.

6 101 Finisarea beteliei

Îndoți jumătatea interioară a benzii de talie, cu câptușeala spre interior. Îndoți capetele interioare ale benzii de talie și ale câptușelii și coaseți-le de benzile fermoarului. Fixați cu ace de siguranță banda de talie pe interior, peste cusătura de îmbinare. Apoi coaseți din exterior, urmând linia cusăturii de îmbinare.

7 101 Tiv

Tundeți surplusul de material de la tiv, călcați spre interior și coaseți. Călcați marginea inferioară a câptușelii pe o lățime de 3 cm (1 1/4 ins) (de fapt 1,5 cm / 5/8 in) spre interior, pliați-o la jumătate din lățime și coaseți. Astfel, câptușeala va fi cu aproximativ 1,5 cm (5/8 in) mai scurtă decât fusta și nu va mai ieși în afară atunci când o purtați.

FUSTĂ MODELUL 102

la pag. 39

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46 Lungimea spatelui este de aproximativ 77 cm (30 1/2 ins) Fusta se așează la talie.





ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesătură ușoară pentru fuste

Țesătură originală: viscoză (140 g/mp)

Prezentare generală a tiparului

Linie roșie a tiparului, foaia D
Piese tiparului 1 și 2



Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 46	
Lățime a țesăturii	cm	ins
Țesătură	140	55
Țesătură	2,00	2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar invizibil de 22 cm (9 ins) lungime și un picior special de presare


DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 1A și 1B, precum și 2A și 2B, pe liniile de îmbinare. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Marje de cusătură și de tiv: cusături, margini și tivuri de 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesa a includ marjele.

Disponerea tiparului



Tăiați dintr-un singur strat de țesătură, cu fața spre sus. Așezați piesele asimetrice 1 și 2 pe partea dreaptă a țesăturii, cu partea imprimată orientată în sus.

Piese tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	75 29½	79 31½	83 32½	6,5 2½
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	87 34¾	91 35¾	95 37¾	6,5 2½

Decupare

Țesătură

- 1 panoul din față al fustei 1x
- 2 panou spate al fustei 1x
- o bandă pentru talie 1x

Piesă de **întărire** termoadezivă a (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusătura laterală stângă
- 2 Banda de talie
- 3 Fermoar invizibil / Cusătura laterală dreaptă
- 4 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 102 Cusătură laterală stângă

Așezați panourile din față și din spate ale fustei cu fața spre față. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusătura laterală stângă (cusătura nr. 1). Tăiați surplusul de material de la cusătură și călcați-l deschis.

2 102 Banda de talie

Îndoți banda de talie pe jumătate pe lungime, cu fața spre exterior, și călcați marginea plierii. Desfaceți din nou banda de talie. Fixați cu ace de siguranță și coaseți o margine longitudinală, cu fața spre față, de marginea superioară a fustei. Călcați surplusurile de material ale cusăturii de îmbinare și de la cealaltă margine lungă a benzii de talie pe banda de talie.

3 102 Fermoar invizibil / Cusătura laterală dreaptă

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din dreapta; consultați „Sfat util” – **Fermoare invizibile** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea pliată și călcată = marginea superioară a benzii de talie. Fixați cu ace jumătatea interioară a benzii de talie peste cusătura de îmbinare, întoarceți capetele benzii de talie și coaseți manual benzile fermoarului. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase de-a lungul liniei cusăturii de îmbinare, prindând jumătatea interioară a benzii de talie. Coaseți cusătura laterală dreaptă de la marginile inferioare până la fermoar (cusătura numărul 2). Tăiați surplusul de material și călcați cu fața deschisă.

4 102 Tiv

Tundeți surplusul de material pentru tiv și călcați-l spre partea greșită a țesăturii. Lucrați dinspre exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase o cusătură decorativă cu lățimea de 1,2 cm (1/2 in).

ROCHIE, BLUZĂ ●●●● MODELE 103, 104

Rochia 103 de la pagina 42

Bluză 104 A la pag. 14

Bluză 104 B la pag. 46

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

103 Lungimea spatelui: aproximativ 91 cm (36 ins)




104 AB Lungimea spatelui: aproximativ 62 cm (24 1/2 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linie verde a tiparului, foaia D
Piese tiparului de la 1 la 5



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Utilizați numai țesături jersey elastice cu un conținut ridicat de elastan

Țesături originale: 103 jersey cu nervuri cu un conținut ridicat de elastan (8%, 220 g/mp), 104A jersey cu nervuri cu un conținut ridicat de elastan (7%, 280 g/mp), 104B jersey cu un conținut ridicat de elastan (5%, 180 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	34 - 44	
Lățime a țesăturii	cm	ins
Țesătură	140	55
Țesătură	2,00	2%
AB	140	55
Țesătură	1,80	2

Accesorii: 103, 104AB: Un ac dublu pentru mașina de cusut

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 103 și 104. Fixați piesele de tipar pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de tipar.

Marje de cusătură și tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri la mâneci 3 cm (1 1/4 in).

Decupare



Veți avea nevoie de piese de la 1 la 5 pentru rochia 103. Pentru topul 104AB veți avea nevoie de piese de la 1 la 4.

Piese de tipar 103, 104AB

Țesătură

103	1 față (exterior)	1x
104AB	1 față (interior și exterior)	2x
103, 104AB	2 spate pe o pliu	1x
103, 104AB	3 mănecă	2x

Scheme de croială 103



103, 104AB 4 căptușeală spate pe o pli
1x
103 5 partea interioară a față pe o pli 1x


Dispoziții ale tiparului 104AB

Țesătură

104

140 cm 55 "


34 - 44



104

140 cm 55 "

34 - 44



Pliati materialul așa cum se arată în schema tiparului. Cu fața spre interior, în cazul unui strat dublu de material. Cu fața în sus, în cazul unui singur strat. Așezați pe material piesele marcate cu contur întrerupt, cu partea imprimată orientată în jos. **103:** Realizați piesa 4 în oglindă. Decupați piesele 3 în mod opus.

103, 104AB Ghid rapid pentru profesioniști

1 103 Tivul din față /

Adunarea
marginilor
laterale

2 104AB Tivul din față

Strângerea
marginilor
laterale

3 103, 104AB Cusături la umeri

4 103, 104AB Decolteu

5 103 Marginile laterale

6 104AB Marginile laterale

7 103, 104AB Cusături laterale

8 103, 104AB Mâneci

9 103, 104AB Mâneci cusute

10 103, 104AB Tivuri mâneci

11 103 Tiv

12 104AB Tiv spate

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cosiți cusăturile pe țesăturile elastice cu o cusătură specială pentru țesături elastice




sau cu o cusătură îngustă în zigzag

. Coaseți tivurile cu un pentru a menține aceste margini elastice

Folosiți o cusătură foarte elastică!

1 103 Tivul din față / Adunarea marginilor laterale

Tăiați surplusul de tiv de pe piesa din față exterioară, călcați spre interior (1) și lucrați din exterior pentru a coase o bandă lată de 2,5 cm (1 inch) cu un ac dublu de mașină de cusut (1a). Strângeți marginile cusăturilor laterale dreapta și stânga de pe față între *, cusând două linii de basting la mașină, la distanță mică una de alta (setarea cea mai mare a cusăturii). Nu trageți încă firele de la bobină (1b).




2 104AB Tivirea pieselor din față / Strângerea marginilor laterale

Tăiați surplusul de material de la tiv la ambele piese din față, călcați spre interior și lucrați din exterior pentru a coase o lățime de 2,5 cm (1 inch) cu un ac dublu de mașină de cusut. Strângeți marginile cusăturilor laterale dreapta și stânga între *, cusând două linii de basting la mașină, foarte apropiate una de alta (setarea cea mai mare a cusăturii). Nu trageți încă firele de la bobină.



3 103, 104AB Cusăturile de umăr

Fixați cu ace și coaseți cusăturile de umăr pe piesele exterioare din față și din spate (cusătura numărul 1) (3). Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide cusătura. Așezați căptușeala din spate pe partea interioară a părții din față, cu fața spre dos. Fixați cu ace și coaseți cusăturile de umăr (2 cusături) (3a). Tăiați surplusul de material și călcați-le deschise. Tăiați marginea inferioară a garniturii.



4 103, 104AB Decolteu

Așezați piesa interioară din spate cu fața spre fața piesei exterioare. Așezați piesa interioară din față peste piesa exterioară, cu fața interioară orientată spre fața exterioară. Aliniați cusăturile de la umeri. Coaseți de-a lungul marginii decolteului (4). Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), tăiați curburile (4a). Căliți surplusul de material pe garnitură și pe piesa interioară din față. Coaseți garnitura cât mai aproape de surplusul de material. Intoarceți piesa interioară din față și garnitura spre interior (4b), căliți marginea. Fixați cu ace surplusul de material la marginile găurilor pentru brațe.




5 103 Marginile laterale

Fixați cu ace marginea tivului părții din față exterioare de partea din față interioară la liniile de imbinare (marcage). Trageți firele de la bobină ale

liniile de cusătură de strângere pentru a potrivi partea din față exterioară cu cea interioară. Faceți un nod la capetele firului. Distribuți strângerile uniforme.

Îmbinați marginile cusăturilor laterale cu cusături provizorii.




6 104AB Marginile laterale Marginea cusăturii laterale dreapta:

Fixați cu ace marginea tivului părții din față exterioare de partea din față interioară la linia de imbinare



(marcage). **Marginea cusăturii laterale stângi:**

Fixați cu ace marginea tivului părții din față interioară a părții din față, pe linia de imbinare (marcage). Trageți de firele bobinei pentru a potrivi marginile laterale cu marginile laterale ale părții din spate.




7 103, 104AB Cusăturile laterale



Așezați fața și spatele cu fața spre interior, fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 3). Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), tăiați surplusul de material (7a) și călcați spre spate. Ascundeți manual firele de la marginile tivului (7b).



8 103, 104AB Măneci
Îndoți mănecele pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță cusăturile măneclor și coaseți (cusătura nr. 4). Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați-le într-o parte.



9 103, 104AB Montarea măneclor
Fixați mănecele în găurile pentru măneci cu fețele drepte una lângă alta. Când introduceți mănecele, vă rugăm să țineți cont de următoarele aspecte: Aliniați marcasele 5 de pe mânecă și de pe față. Aliniați cusăturile măneclor și cusăturile laterale. Aliniați marcajul de la vârful măneclor cu cusătura de umăr. Coaseți mănecele. Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați-le și călcați-le spre mânecă la vârful măneclor.



10 103, 104AB Tivurile măneclor Finisarea tivului măneclor
marginile de cusătură, călcați spre interior și apoi lucrați din exterior pentru a coase o bandă lată de 2,5 cm (1 inch) cu un ac dublu de mașină de cusut.

11 103 Tiv
Îngrijiți surplusul de material pentru tiv, călcați-l spre interior și apoi lucrați din exterior pentru a coase o bandă lată de 2,5 cm (1 inch) cu un ac dublu de mașină de cusut.

12 104AB Tivul din spate
Îngrijiți surplusul de material de la tivul din spate, călcați-l spre interior și apoi lucrați din exterior pentru a coase o bandă lată de 2,5 cm (1 inch) cu un ac dublu de mașină de cusut.


INSTRUȚIUNI DE OVERLOCK 103



Pentru a confecționa întreaga piesă vestimentară cu o mașină de surfilat (cusătură de surfilat, cusătură în lanț, cusătură de acoperire), vă recomandăm, de exemplu, modelele „Enlighten” (mașină de surfilat) și „Euphoria” (cusătură în lanț, cusătură de acoperire) de la Babylock


1 103 Partea din față exterioară / tiv, strângeți marginile laterale
Călcați surplusul de tiv de pe partea exterioară a față spre interior (1), apoi lucrați de la exterior pentru a coase o bandă lată de 2,5 cm (1 inch) cu cusătură de acoperire (1a). Strângeți marginile cusăturilor laterale dreapta și stânga între * realizând

un rând de cusături lungi, consecutive, realizate manual cu fir de cusut (1b). Nu trageți încă firul de la bobină. Alternativ, faceți o cusătură de fixare la mașină (cea mai mare setare a cusăturii) la 1,2 cm și 1,7 cm (1/2 in și puțin sub 3/4 in) lângă margine. Nu trageți încă firele de la bobină. Sau nu strângeți încă marginile laterale. Acestea pot fi strânse mai târziu prin coaserea unor pliuri mici atunci când se dublează partea din față (pasul 4).




2 103 Cusăturile de umăr
Fixați cu ace cusăturile de umăr pe partea exterioară a părții din față și din spate, cu fața țesăturii spre exterior

laterale față în față. Coaseți cusăturile de umăr cu cusătură overlock (cusătura numărul 1) (2). Presați surplusurile de material spre spate. Așezați fața spatelui pe interiorul părții din față, cu fața spre dos. Fixați cu ace de siguranță cusăturile de umăr și coaseți cu cusătură overlock (cusătura numărul 2) (2a). Presați surplusurile de material spre fața spatelui. Taiati marginea de jos a feței.




3 103 Decolteu
Așezați piesa din față interioară peste piesa din față exterioară, cu fața interioară orientată spre fața exterioară (în spate, cu fețele exterioare orientate una spre cealaltă), aliniind cusăturile de umăr. Coaseți de-a lungul marginii decolteului cu o cusătură de overlock. Întoarceți partea din față interioară și garnitura spre interior, călcați marginea. Fixați cu ace de bățură surplusurile de material de la marginile găurii pentru mânecă.



4 103 Marginile laterale
Fixați cu ace marginea de tiv a piesei exterioare din față de piesa interioară din față la

linii alinate (marcage). Trageți firul de la bobină sau pliați marginile în pliuri mici și fixați cu ace de basting pentru a potrivi partea exterioară a părții din față cu partea interioară a părții din față. Fixați cu ace de basting marginile cusăturilor laterale.




5 103 Cusăturile laterale
Așezați piesele din față și din spate cu fața una lângă alta. Fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți cu cusătură overlock (cusătura numărul 3). Călcați surplusurile de material spre spate.

5



6



6



103 Mănci

Îndoiți măncile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Fixați cu ace de siguranță cusăturile măncilor și coaseți cu cusătură overlock (cusătura nr. 4). Călcați surplusurile de material într-o parte.

7

103 Montarea măncilor

Fixați măncile cu ace de siguranță în găurile pentru brațe, cu fața spre interior. Când introduceți măncile, vă rugăm să țineți cont de următoarele aspecte: Potrivii marcasele 5 de pe mână și de pe față. Potrivii cusăturile măncii și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul măncii cu cusătura de umăr. Coaseți măncile cu cusătură overlock. Călcați surplusurile de material de la vârful măncii spre mănci.



8

103 Tivurile

Îndoiți tivurile (8) și apoi lucrați de la exterior spre interior pentru a coase o bandă de 2,5 cm (1 inch) lățime cu o cusătură de acoperire (8a).

9 Presați surplusul de tiv spre interior

și apoi lucrați din exterior pentru a coase 2,5 cm (1 inch) lățime cu o cusătură de acoperire.

FUSTĂ MODEL 105

la pag. 52



Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

fuste de aproximativ 75 cm (30 ins) se așează la talie



Prezentare generală a tiparului

Linie de croială neagră, foaia C
Piese de tipar de la 21 la 25



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru fuste cu o anumită consistență
Țesătură originală: tafta (170 g/m), căptușeală

Cantitatea necesară de material

Mărime		36 - 46
Lățime a Țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de Țesătură (metri / yarzi)
Țesătură	140	1,90
ă	55	2
Căptușeală	140	1,40
ă	55	1½

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar invizibil de 22 cm (9 ins) lungime și un picior special de presare. Panglică din țesătură de 1 cm (3/8 in) lățime, 3 m (3 3/8 yds) lungime (pentru toate mărimile)

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Săgețile de plisare de pe piesele de tipar sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarcați săgețile în funcție de liniile de mărime. Fixați piesele de tipar pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Marje pentru cusături și tivuri

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in). **Mărimi**
Măsurile pentru piesa a includ lungimea. Decupați piesele de căptușeală cu Fusta margini de cusătură de 1,5 cm (5/8 in).

Piesele se decupează la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	75 29½	79 31½	83 32½	13 5½
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	87 34¼	91 35½	95 37½	13 5½

Decuparea

Țesătura

21 panoul din față al fustei pe o pliu

1x

22 panoul din spate al fustei

2x


23 piesa de buzunar

4x

o bandă pentru talie

1x

Disponerea tiparului



Căptușeală


24 panou față al fustei pe o pliu 1x
25 panou spate fustă 2x
bucată de **întăritură** termoadezivă a (pe partea din spate a țesăturii).

Căptușeală

105

140 cm 55 "

36 - 46



Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Tăiați piesa a la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusături laterale
- 2 Buzunare în cusături
- 3 Pliseuri
- 4 Strângerea marginii superioare și inferioare a fustei
- 5 Banda de talie
- 6 Fermoar invizibil / Cusătură centrală la spate
- 7 Căptușeală / Cusături laterale
- 8 Căptușeală / Pliseuri / Aduinare la marginea superioară a fustei
- 9 Marginea inferioară a fustei
- 10 Cusătură centrală spate / Canal
- 11 Bandă completă la talie
- 12 Benzi de panglică

CONSTRUCȚIE

1 105 Cusături laterale

Așezați panourile fustei cu fața spre interior, alături de panoul din față al fustei. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile laterale (cusătura nr. 1), întrerupând cusătura între marcasele pentru deschiderile buzunarelor. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

2 105 Buzunare în cusături

Fixați cu ace marginile de îmbinare ale pieselor de buzunar cu fața spre interior, cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarului. Coaseți piesele de buzunar de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Călcați piesele de buzunar spre față și coaseți-le între ele.

3 105 Pliseuri
Așezați pliurile la marginea superioară a fustei în direcția săgeții și fixați-le cu ace de bățatură pe marginea de cusătură.

4 105 Adunați marginile superioare și inferioare ale fustei

Pe lângă pliuri, strângeți și marginile superioare și inferioare ale fustei cusând două linii paralele de bățatură la mașină (setarea pentru cusătura cea mai lungă) lângă margine, la intervale de 7 mm și 1,2 cm (1/4 in și 1/2 in). Întrerupeți cusătura la cusăturile laterale și lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Nu trageți încă de firele de la bobină.

5 105 Banda de talie

Îndoți banda de talie pe jumătate pe lungime și călcați-o, cu fața spre exterior. Desfaceți din nou banda de talie. Trageți firele de la bobină de la marginea superioară a fustei, astfel încât marginea să se potrivească cu lățimea benzii de talie. Coaseți o margine lungă a benzii de talie, cu fața spre față, de marginea superioară a fustei. Finisați cealaltă margine lungă a benzii de talie. Presați surplusurile de cusătură pe banda de talie.

6 105 Fermoar invizibil / Cusătura din spate, pe mijloc

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate; consultați „Sfat util” – **Fermoare invizibile** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea superioară marcată a benzii de talie.

7 105 Căptușeală / Cusături laterale

Așezați panourile fustei din spate cu fața spre față, împreună cu panoul din față al fustei. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile laterale de la marginile superioare până la marcajul fantei (cusătura nr. 2). Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

8 105 Căptușeală / Pliseuri / Strângerea marginii superioare a fustei

Fixați cu ace de basting pliurile de la marginea superioară a fustei pe surplusurile de cusătură, vezi pasul 3. Strângeți marginea superioară a fustei, vezi pasul 4. Nu trageți încă firele de la bobină.

9 105 Marginea inferioară a fustei

Trageți firele de la bobină de la marginea inferioară a fustei pentru a adapta marginea la lățimea căptușelii. Coaseți marginea inferioară a căptușelii cu fața spre față cu marginea inferioară a fustei (cusătura nr. 3), potrivit cusăturile laterale. Călcați surplusurile de material pe căptușeală.

10 105 Cusătura centrală din spate / Canalul pentru șnur

Coaseți cusătura centrală din spate a căptușelii cu fețele drepte una lângă alta (începeți de la marcajul fantei) și continuați să coaseți cusătura de pe fustă până la fermoar. Călcați marginile de cusătură deschise. Coaseți de-a lungul cusăturii de imbinare a căptușelii, conform marcajelor, pentru a crea tivul

11 105 Finalizați banda de talie

Așezați căptușeala în interiorul fustei, cu părțile greșite una lângă alta. Trageți firele de la bobină pentru a strânge marginea superioară a căptușelii fustei. Fixați cu ace de bățatură marginea superioară a căptușelii pe surplusul de cusătură al cusăturii de imbinare a benzii de talie. Întoarceți

marginile deschise ale căptușelii și coaseți manual benzile de fermoar. Îndoți marginea interioară a benzii de talie și fixați cu ace peste cusătura de imbinare. Lucrați de pe fața articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii.

12 105 Benzi de panglică

Tăiați panglica în 2 bucăți egale. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce câte o bucată în fiecare dintre canalele din față și din spate. Legați capetele panglicii formând fundițe la cusăturile laterale.


BLUZĂ ●●●● MODELE 106, 107

Modelul 106 de la pag. 55


Modelul 107 de la pag. 24

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

106 Lungime spate: aproximativ 63 cm (25 ins)





107 Lungimea spatelui: aproximativ 56 cm (22 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linia roșie a tiparului, foaia C

Piese tiparului de la 1 la 6



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături pentru bluze, de greutate ușoară până la medie

Țesătura originală: 106 crep de mătase (67 g/m²), 107 sargă de viscoză (160 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărire	36	38 - 48
Lățimea a țesături	cm	ins
Țesătură 106	140	1,70
Țesătură 107	55	1%
Țesătură 106	140	2,20
Țesătură 107	55	2%

Accesorii: 107: elastic, 1 cm (3/8

in), mărimi 36 - 40: 50 cm (20 ins), mărimile 42 - 48: 55 cm (22 ins) și elastic, cu lățimea de 3 cm (1 1/4 ins), mărimea 36: 75 cm (30 ins), mărimea 40: 80 cm (32 ins), mărimea 40, 42: 85 cm (34 ins), mărimea 44: 90 cm (36 ins), mărimea 46: 95 cm (38 ins), mărimea 48: 100 cm (40 ins)

DECUPAREA

Piese tiparului de hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Urmăriți liniile și detaliile pentru modelele 106 și 107. Fixați piesele de tipar pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.


Marje de cusătură și de tiv Cusături, margini și tiv (106) 1,5 cm (5/8 in) / tiv (107) 4 cm (1 5/8 ins). Adăugați 2 cm (3/4 in) pentru tivurile mâneșilor. Sfat pentru modelul 107: Lărgiți marja de tiv pe partea din față, la marginile laterale.




Dispunerea tiparului 106

Țesătură

106
140 cm 55 " **36 - 48**




106
140 cm 55 " **36 - 48**




Schema tiparului 107

Țesătură

107
140 cm 55 " **36 - 48**



107
140 cm 55 " **36 - 48**



Îndoți țesătura așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața dreaptă este orientată spre interior la un strat dublu de țesătură. Fața dreaptă este orientată în sus la un singur strat de țesătură. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. **106:** Realizați piesele 1 și 4 în oglindă. **107:** Realizați piesele 1 și 6 în oglindă.

Decupare

Pentru aceasta, marcați lățimea tivului pe marginile laterale și oglinziți-o spre partea de jos (vezi săgețile).

Piese de tipar 106, 107

Pentru modelul de bluză 106, veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 4. Pentru modelul de bluză 107, veți avea nevoie de piesele de tipar 1, 2, 5 și 6.

Tesătură

106, 107 1	față pe o pliuri	1x
106, 107 2	înapoi la o pliuri	1x
106	3 mânecă	2x
106	4 bandă pentru decolteu pe o pliuri	1x
107 5	mânecă	2x
107 6	bandă pentru decolteu pe o pliuri	1x

106, 107 Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 106, 107 Pliuri
- 106, 107 Cusături la umeri
- 106 Cusături laterale / Tiv
- 107 Cusături laterale
- 106, 107 Mănece
- 106 Tivurile mănece
- 107 Tivurile mănece
- 106, 107 Mănece cusute
- 106, 107 Banda de la decolteu
- 107 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Când lucrați cu

, vă recomandăm

realizarea unor cusături franțuzești.

Consultați „Sfatul util”

de la sfârșitul


suplimentului

1 106, 107 Pliuri

Coaseți penele de la bust pe partea din față spre vârfurile penselor și călcați-le în jos.


2 106, 107 Cusăturile de umăr

Așezați piesele din față și din spate cu fața una lângă alta. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile de umăr (cusătura nr. 1). Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați spre spate.




3 106 Cusături laterale / Tiv

Așezați piesele din față și din spate cu fața una lângă alta. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale (cusătura nr. 2) și coaseți de la marginile superioare până la marcajul de tăietură (săgeată) (3). Taiati surplusul de material și călcați-l deschis. Continuați să călcați surplusul de material la marginile curbe ale fantei laterale și la tiv spre interior. Lucrați din exterior pentru a coase surplusurile de material de la tiv și de la fante la o lățime de 1,2 cm (1/2 in) până la cusăturile laterale și coaseți de-a lungul părții superioare a fantelor (3a).



4 107 Cusături laterale


Așezați piesele din față și din spate cu fața una lângă alta. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 2). Taiati surplusurile la 7 mm (1/4 in), tăiați-le uniform și călcați-le spre spate.



5 106, 107 Manșoane

Îndoți mănecele pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile mănece (106: cusătura nr. 3, 107: cusătura nr. 5). Taiati marginile de cusătură la 7 mm (1/4 in), îndreptați-le și călcați-le într-o parte.

5




6 106 Tivurile mănece

Îngrijiți surplusurile de la tivul mănece, călcați-le spre interior și lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase o bandă lată de 1,7 cm (puțin sub 3/4 in).



7 107 Tivurile mănece


Îngrijiți surplusurile de la tivul mănece, călcați-le spre interior și coaseți conform marcajelor. Lăsați o mică deschizătură în cusătura mănece pentru a introduce elasticul (7). Taiati elasticul lat de 1 cm (3/8 in) în două bucăți egale și introduceți-le în tunelul folosind un ac de siguranță. Coaseți capetele elasticului între ele pentru a obține o lățime finală după cum urmează: pentru mărimea 36: 21 cm (8 3/8 ins), mărimea 38: 21,5 cm (8 1/2 in), mărimea 40: 22 cm (8 3/4 ins), mărimea 42: 22,5 cm (9 ins), mărimea 44: 23 cm (9 1/8 ins), mărimea 46: 23,5 cm (9 1/4 ins), mărimea 48: 24 cm (9 1/2 ins) (7a). Coaseți deschiderea.



8 106, 107 Montarea mănece


Fixați mănecele în găurile pentru brațe cu fețele drepte una lângă alta. Când introduceți mănecele, vă rugăm să țineți cont de următoarele aspecte: Potriviti marcajele 4 de pe mănecă și de pe față. Potriviti cusăturile mănece

și cusăturile laterale. Potriviti marcajul de la capul mănecei cu cusătura de la umăr. Coaseți mănecele. Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îmbinați-le și călcați spre mănecă la vârful mănecei.




9 106, 107 Banda de guler

Coaseți marginile înguste ale benzii pentru decolteu cu fețele drepte una lângă alta (= cusătura din spate centrală). Călcați surplusurile de material pentru a le deschide. Îndoți banda pentru decolteu pe jumătate pe linia de pliuri, cu fața greșită spre interior. Călcați marginea pliată. Marcați centrul din față opus cusăturii și marcați centrul din față și din spate pe marginea decolteului (9). Desfaceți din nou banda de guler. Fixați cu ace jumătatea exterioară a benzii, cu fețele drepte una lângă alta, de marginea decolteului. Vă rugăm să țineți cont de următoarele aspecte: Aliniați cusătura cu centrul spatelui. Aliniați, de asemenea, centrele din față. Aliniați marcajele de pe banda decolteului cu cusăturile de umăr. Coaseți pe jumătatea exterioară a benzii decolteului (9a). Călcați surplusurile de material ale cusăturii de îmbinare și de la cealaltă margine lungă a benzii (= jumătatea interioară) pe banda decolteului. Fixați cu ace marginea benzii interioare la cusătura de îmbinare și coaseți manual (9b).



9b



10 107 Hem

Tăiați surplusul de material de la tiv, călcați-l spre interior și coaseți conform marcajelor. Lăsați o mică deschizătură la una dintre cusăturile laterale pentru a introduce elasticul (10). Folosiți un ac de siguranță pentru a introduce elasticul lat de 3 cm (1 1/4 in) în canalul de fixare. Coaseți capetele între ele (10a). Lățimea finală a elasticului este următoarea: pentru mărimea 36: 70 cm (28 ins), mărimea 38:

74 cm (29 ins), mărimea 40: 78 cm (31


ins), mărimea 42: 82 cm (32 1/2 ins),

mărimea 44: 86 cm (34 ins), mărimea 46: 90


cm (35 1/2 ins), mărimea 48: 94 cm (37 ins).

Coaseți deschiderea.

10



10a



BLUZĂ ●●●● MODELE 108, 109

Modelul 108 de la pag. 12


Modelul 109 de la pag. 37

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

108 Lungimea sp




109 Lungimea spatelui: aproximativ 55 cm (22 in)



Prezentare generală a ținarului

Linia verde a ținarului, foaia A
Piese ținarului de la 1 la 11

36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	



ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru bluze, de greutate ușoară până la medie
Țesătură originală: 108 sargă din Lycell (299 g/mp), 109 țesătură din viscoză (160 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 40	42 - 48
Lățime a țesăturii	cm	ins
Țesătură 108	1,90 2	2,10 2 1/4
Țesătură 109	1,85 2	2,10 2 1/4

Accesorii: 108, 109: Captușeala

termofuzibilă

108: 9 nasturi

109: 6 nasturi

DECUPAREA

Piese ținarului de hârtie

Trasați piesele de țipar de pe foaia de țipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 108 și 109. Marcajele X de pe piesa 1 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați X-ul de sus în sus, conform liniilor de mărime. X-ul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte X-uri uniform între ele. Fixați cu ace de siguranță piesele de țipar pe țesătură, așa cum se arată în schema de dispunere a țiparului.

Marje de cusătură și de tiv: cusături, margini și tiv (108) 1,5 cm (5/8 in), tiv (109) 4 cm (1 5/8 in).


Disponerea țiparului

Tesătură

108

140 cm 55 "

36 - 48



Decuparea

Pentru bluză 108, veți avea nevoie de piesele de țipar de la 1 la 8. Pentru bluză 109, veți avea nevoie de piesele de țipar de la 1 la 3 și de la 9 la 11.

Piese de țipar 108, 109

Țesătură

108, 109 1 față	2x
108, 109 2 cusături spate pe o pliu	2x
108, 109 3 spate pe o pliu	1x
108 4 mânecă față	2x
108 5 mânecă spate	2x
108 6 manșete	2x
108 7 bandă de prindere / manșetă	4x
108 8 guler pe o pliu	2x
109 9 mânecă	2x
109 10 manșetă	2x
109 11 guler pe o pliu	2x

Interfață: aplicați cu fierul de călcat pe piesele 6, 8, 10 și 11 (pe partea din spate a țesăturii). De asemenea, întăriți tivul pe piesele din față cu interfață (pe partea din spate a țesăturii).


Disponerea modelului

Tesătură

109

140 cm 55 "

36 - 48



Îndoiti materialul așa cum se arată în schema țiparului, cu fața spre interior. **109:** Piese marcate cu o linie întreruptă la exterior trebuie așezate pe material cu partea imprimată orientată în jos. Decupați piesele 2 în mod simetric.

108, 109 Ghid rapid pentru profesioniști

- 108, 109 Pliuri
- 108, 109 Adunați piesele din față și din spate
- 108, 109 Coaseți inserțiile
- 108, 109 Banda de prindere
- 108 Cusături laterale
- 109 Cusături laterale
- 108 Cusătură spate a mânecii / Fanta
- 108, 109 Cusături ale mânecii
- 108, 109 Strângere margini inferioare mânecă
- 108 Benzi de legare
- 108 Manșetă
- 109 Benzi pentru mâneci
- 108, 109 Mâneci cusute
- 109 Tiv / Margini față
- 108, 109 Guler
- 108, 109 Butoniere / Nasturi




CONSTRUCȚIE

1 108, 109 Pliuri

Coaseți pense de bust pe piesele din față spre vârful penselor și călcați-le.

2 108, 109 Adunați piesele din față și din spate



Strângeți marginea superioară a pieselor din față pentru a se potrivi cu marginea jugului din față. Strângeți marginea superioară a piesei din spate pentru a se potrivi cu marginea jugului din spate. Pentru a strânge aceste margini, coaseți două linii de basting la mașină, la distanță mică una de alta (setarea pentru cusătura cea mai lungă) și lăsați capetele lungi ale firului să atarne. Trageți de firele de la bobină pentru a strânge după cum este necesar. Legați firele cu un nod. Distribuți pliurile uniform.



3 108, 109 Cusături pe inserții


Fixați cu ace piesa exterioră a inserției cu fața spre fața piesei din spate. Fixați cu ace piesa interioară a inserției la piesa din spate, cu fața spre dos (cusătura nr. 1). Coaseți inserțiile (3). Călcați piesele de cară în sus. Coaseți o cusătură decorativă aproape de cusătura de îmbinare a cavelor. 108: De asemenea, coaseți o cusătură decorativă lată de 7 mm (1/4 in) lângă marginile cavelor. Fixați cu ace piesele din față, cu fața spre față, de cară (cusătura numărul 2) și coaseți. Călcați surplusurile de cusătură pe cară. Călcați marginile din față ale părții interioare a inserției spre interior și coaseți manual

la cusăturile de îmbinare. Coaseți o cusătură decorativă marginile din față la fel ca marginea din spate. Bateți cu ace temporare marginile deschise ale pieptarului la decolteu și la găurile pentru brațe (3a).






4 108, 109 Banda de fixare

Pe piesele din față, mai întâi călcați surplusul de material de la marginea din față spre interior, apoi călcați garnitura spre interior pe linia de PLIERE A GARNITURII. Așezați din nou garnitura cu fața în afară.



5 108 Cusăturile laterale

Așezați piesele din față și din spate dreapta cu fața spre față. Fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 3) și coaseți de la marginile superioare până la marcajul de tăietură (săgeată) (5). Tăiați surplusul de material, călcați deschis și călcați spre interior de-a lungul marginilor curbate ale fantei și la tiv. Lucrați dinspre exterior pentru a coase surplusurile de tiv și de fantă, cu o lățime de 1,2 cm (1/2 in), până la cusăturile laterale. Coaseți de-a lungul părților superioare fante (5a). Întoarceți din nou căptușeala spre interior și coaseți o bandă lată de 3 cm (1 1/4 ins) (5b).





6 109 Cusături laterale

Așezați piesele din față și din spate cu fața una lângă alta. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile laterale (cusătura nr. 3). Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in). Îndreptați surplusul de material și călcați-l spre spate.

7 108 Cusătura mânecii din spate / Fanta

Așezați piesele mânecii din față și din spate cu fața spre față. Fixați cu ace de siguranță cusăturile mânecii din spate de la marginile superioare până la marcajul fantei (cusătura numărul 4) (7). Îndreptați surplusurile de material și călcați-le deschise. Continuați prin a călca surplusul de material de la marginile fantei spre interior, pliați-l la jumătate din lățime și fixați-l cu ace de bățatură. Coaseți marginile fantei pe o lățime de 7 mm (1/4 in) și continuați prin a coase pe o lățime de 7 mm (1/4 in) de fiecare parte a cusăturii mânecii (7a).



8 108, 109 Cusăturile mâneicilor

Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile mâneicilor (108: cusătura nr. 5, 109: cusătura nr. 9). Tăiați marginile de cusătură la 7 mm (1/4 in), îndreptați-le și călcați-le într-o parte.


9 108, 109 Strângeți marginile inferioare ale mâneicilor

Strângeți marginea inferioară a fiecărei mâneci pentru a se potrivi cu lățimea manșetei sau a benzii de manecă, cusând două linii de bățatură la mașină, la distanță mică una de alta (setarea pentru cusătura cea mai lungă) și lăsați capetele lungi ale firului să atarne. Trageți de firele de la bobină pentru a strânge după cum este necesar. Faceți noduri la fire. Distribuți strângerile uniform.



10 108 Benzi de legare


Îndoți fiecare bandă pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți marginile lungi la 1 cm (3/8 in) de marginea pliiului. Taiati surplusul de material. Întoarceți benzile pentru cravată și călcați-le.




1c

11 108 Manșetă



Coaseți manșetele la marginile inferioare ale mânecii (cusătura nr. 6), astfel încât marginile de cusătură ale manșetelor să depășească. Călcați marginile de cusătură ale cusăturilor de îmbinare și pe cealaltă margine lungă a manșetelor una peste alta (11). Fixați cu cusături provizorii benzile de legare pe jumătatea exterioară a manșetelor, conform marcajelor (11a). Îndoți manșetele pe jumătate, cu fața spre interior, și coaseți de-a lungul capetelor, prindând benzile între ele. Taiati surplusul de material de la cusături și tăiați colțurile în unghi (11b). Întoarceți manșetele și călcați-le. Fixați cu ace de bătătură marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați dinspre exteriorul mânecii pentru a coase manșetele aproape de margini, prindând marginea interioară (11c).



1




11b



11c

12 109 Benzi pentru mâneci


Îndoți benzile mânecilor pe jumătate pe lungime, cu fața spre exterior, și călcați marginea îndoită, apoi desfășurați-le din nou. Coaseți marginile înguste ale fiecărei benzi de mânecă, cu fețele una lângă alta pentru a forma rotunjimi (12). Presați marginile de cusătură deschise. Fixați cu ace de siguranță o margine a manșetei de marginea inferioară a mânecii, potrivit cusăturile. Coaseți (12a). Presați marginile de cusătură pe banda de mânecă. Îndoți marginea interioară peste cusătura de îmbinare și fixați cu ace de bast. Coaseți din exterior, aproape de cusătură, prindând marginea interioară (12b).



12b


13 108, 109 Montarea mânecilor

Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fețele drepte una lângă alta. Vă rugăm să țineți cont de următoarele aspecte: Aliniați marcasele 7 de pe mânecă și de pe față. Aliniați cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Aliniați marcajul de la capătul mânecii cu marcajul de la umăr de pe jug. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați spre mânecă la vârful mânecii.




14 109 Tiv / Marginile din față

Îngrijiiți surplusul de material de la tiv și călcați-l spre interior, îndoți-l spre interior la o lățime de 3 cm (1 1/4 ins) și coaseți. Așezați din nou benzile de închidere spre interior și coaseți la o lățime de 3 cm (1 1/4 ins).




15 108, 109 Guler


109: Taiati surplusul de material de la marginea decolteului la 1 cm (3/8 in). Călcați surplusul de material de la marginea inferioară a uneia dintre piesele gulerului (= piesa interioară) spre interior (15). Coaseți piesa exterioară a gulerului pe marginea decolteului (cusătura nr. 8), lăsând surplusul de material al gulerului să depășească marginea din față. Aliniați marcasele de pe guler cu marcasele de pe umeri de pe carenă. Taiati surplusul de material și călcați-l pe guler (15a). Fixați cu ace piesa interioară a gulerului cu fața spre fața piesei exterioare a gulerului și coaseți de-a lungul marginilor superioare și marginile din față. Taiati surplusurile de material și tăiați colțurile în unghi (15b). Întoarceți piesa interioară a gulerului spre interior, călcați marginea gulerului și fixați cu ace de bătătură marginea inferioară a gulerului peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exterior pentru a surfilă gulerul aproape de margini, prindând și gulerul interior (15c). 108: Cusăți din nou gulerul cu o cusătură decorativă lată de 7 mm (1/4 in).



15



15a



15b



15c

16

108, 109 Butoniere / Nasturi


Realizați butoniere pe marginea din față dreaptă, conform marcajelor. 108: transversal, 109: longitudinal și transversal la capătul drept al gulerului. Dimensiunea roții dințate bătătură, în funcție de nasturii dvs. Coaseți nasturii pe partea din față stângă, astfel încât să se potrivească.

JACETĂ ●●●● STILUL 110

la pag. 38

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 79 cm (31 ins)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături pentru jachete de greutate ușoară până la medie Țesătură originală: amestec de lână (366 g/m²), căptușeală

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 40	42 - 46
Lățime a țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzy)
Țesătură	140 55	2,00 2%
Căptușeală	140 55	1,65 1%

Prezentare generală a tiparului

Linia roșie a tiparului, foaia B Piesele tiparului 21-30



Accesorii: Interfață termofuzibilă. Bandă în bialis Vilene/bandă de întărire. 5 nasturi

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. X-ul de pe piesa 30 este marcat pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați X-ul de sus în sus, conform liniilor de mărime. X-ul de jos este același pentru toate mărimea. Distanțați celălalt X uniform. Fixați piesele de tipar pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.

Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri ale mânecilor 4 cm (1 5/8 ins). Taiati piesele de căptușeală cu marje de cusătură și de tiv de 1,5 cm (5/8 in).


Decuparea

Țesătură


21	față	2x
22	spate	2x
23	partea superioară a mânecii	2x
24	partea inferioară a mânecii	2x
25	față	2x
26	față spate pe o pliu	1x
27	bucată de buzunar	2x
Căptușeală		
28	față	2x
29	spate	2x
30	bandă de nasturi interioară precum și piesele 23, 24 și 27.	1x,

Aplicați întăritură termocolantă pe piesele 25, 26 și 30 (pe partea din spate). De asemenea, aplicați întăritură termocolantă pe marginea de tiv și pe marginea de tiv a mânecii.

Dispunerea tiparelor Țesătură



Căptușeală



Îndoiti țesătura așa cum se arată în dispunerea tiparului, cu fața spre interior. Piese marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. În final, tăiați piesa 30 ultima dintr-un singur strat de căptușeală rămasă.

Bandă de modelare Vilene Fixați cu fierul de călcat surplusurile de cusătură de la marginile din față și din spate ale decolteului (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Cusătura centrală din spate
- 3 Cusături de umăr / Cusături laterale
- 4 Buzunare în cusături
- 5 Mănece
- 6 Mănece inserate
- 7 Bandă de nasturi în interior
- 8 Fascia
- 9 Tiv
- 10 Căptușeală
- 11 Căptușeală cusută
- 12 Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 110 Pliuri

Coaseți pensele de la bust pe piesele din față spre vârful penselor și călcați-le.

2 110 Cusătura din spate centrală

Așezați piesele din spate cu fața spre față. Coaseți cusătura centrală din spate. Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

3 110 Cusături la umeri / Cusături laterale

Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile de la umeri și cele laterale (cusăturile nr. 1 și 2), lăsând deschise deschiderile buzunarelor din cusăturile laterale între marcate. Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

4 110 Buzunare în cusături

Fixați cu ace de siguranță piesele de buzunar cu fața spre interior, aliniind surplusurile de cusătură la marginile deschiderii buzunarelor. Coaseți piesele de buzunar direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate (piesele de căptușeală ale buzunarelor la piesele din față și piesele de buzunar din țesătură la piesa din spate). Călcați piesele de buzunar spre față și coaseți-le între ele.

5 110 Mănece

Așezați piesele mânecii inferioare cu fața spre față, împreună cu mânecile superioare. Coaseți cusăturile mânecii din spate (cusătura numărul 3). Călcați marginile de cusătură deschise. Îndoiti mânecile pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți cusăturile mânecii din față (cusătura numărul 4). Călcați spre interior și coaseți-le lejer cu mâna.

6 110 Montarea mânecilor

Fixați mânecile cu ace de siguranță în găurile pentru brațe, cu fețele drepte una spre cealaltă. Când introduceți mânecile, vă rugăm să țineți cont de următoarele aspecte: Potrivitiți marcasele 5 de pe mânecă

și pe față. Potrivitiți marcajul de pe partea superioară a mânecii cu cusătura de umăr. Potrivitiți marcajul de pe partea inferioară a mânecii cu cusătura laterală. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in) și călcați spre mânecă la vârful mânecii.

7 110 Banda de nasturi pe interior

Îndoiti banda de nasturi în jumătate pe linia de pliure, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul capătului de jos. Întoarceți banda de nasturi și călcați pe linia de pliure. Călcați marginea de jos. Bateți cu ace de basting marginile deschise și călcați surplusul de material de pe marginea lungă spre interior. Realizați butoniere pe marginea din față, transversal, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoanele dvs. Fixați cu ace banda de nasturi pe fața dreaptă, cu linia de pliure aliniată la liniile de îmbinare. Coaseți strâns de-a lungul marginii de jos și a marginii lungi călcați. Coaseți banda de nasturi pe față, centrată între butoniere. Bateți cu ace de basting marginile decolteului.

8 110 Garnitură

Așezați fața fațetei din față cu fața spre față din spate. Fixați cu ace cusăturile de umăr și coaseți (cusătura numărul 6). Fixați cu ace fața fațetei din față cu fața spre marginea decolteului, precum și marginile din față și de jos ale pieselor din față, potrivit cusăturile de umăr. Coaseți de-a lungul decolteului marcat, marginilor din față și de jos până la capătul garniturii (linia de cusătură). Taiati surplusurile de material, creștați curbile la intervale regulate și tăiați colțurile în unghi. Călcați surplusurile de material pe garnitură și coaseți cât mai aproape de cusătura de îmbinare. Consultați „Sfatul util” – **Cusătura de fixare a unei garnituri** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura spre interior. Călcați marginile.

9 110 Tiv

Călcați surplusul de material al tivului spre interior și coaseți-l lejer cu mâna.

10 110 Căptușeală

Coaseți cusătura centrală din spate pe piesele de căptușeală din spate. Coaseți cusăturile de la umeri și cele laterale (cusăturile nr. 7 și 8), apoi coaseți cusăturile mânecilor. Presați marginile de cusătură deschise. Introduceți căptușelile mânecilor. Presați căptușeala 1 cm (3/8 in) lățime spre interior de-a lungul marginilor tivului și a tivurilor mânecilor.

11 110 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala la marginea interioară a garniturii (cusătura nr. 9), începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului. Călcați surplusurile de material pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul jachetei cu fața interioară spre exterior, așezați căptușelile mânecilor în interiorul mânecilor din țesătura exterioră. Fixați cu ace de siguranță căptușeala de surplusul de tiv și de surplusurile de tiv ale mânecilor, astfel încât marginile surplusului de tiv și ale căptușelii să se potrivească. Coaseți manual tivul căptușelii mânecii și tivul. Îndoiti lungimea în plus a căptușelii în jos și călcați ușor. Coaseți marginile rămase ale căptușelii la fațetele din față.

12 110 Nasturi

Coaseți nasturii pe marginea din față stângă, astfel încât să se potrivească.

ROCHIE •••• STILUL 111

la pag. 23



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui: aproximativ 115 cm (45 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foia C
Piesele tiparului de la 21 la 27



TESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătura recomandată: Țesături moi și fluide pentru rochii	Mărime	36 - 46
Țesătura originală: Țesături cu mărime necesară de țesătură (metri / yarzi)	Țesătură	140
	Țesătură	55
	Țesătură	2,85
	Țesătură	3%

Accesorii: Interfață termofuzibilă.
Elastic, lățime 2,5 cm (1 inch), mărimea 36: 0,75 cm (30 ins), mărimea 38: 0,80 cm (32 ins), mărimea 40, 42: 0,85 cm (34 ins), mărimea 44: 0,90 cm (36 ins), mărimea 46: 0,95 cm (38 ins)

DECUPARE


Pieseale tiparului de hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foia de tipar. Săgețile de plisare de pe piesa 21 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați săgețile în funcție de liniile de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele de tipar pe țeșătură, așa cum se arată în schema de tipar. Marcați piesa a direct pe țeșătură.

Marje de cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Măsurătorile pentru piesa a includ marjele.

Disponerea tiparului

Țesătură



Tăiați dintr-un singur strat de țeșătură, cu fața spre sus. Așezați piesa asimetrică 21 pe partea dreaptă a țeșăturii, cu partea imprimată orientată în sus. Pieseale marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țeșătură cu partea imprimată orientată în jos.

Piese tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	54,5 21½	56,5 22¼	58,5 23	6 2½
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	60,5 23¾	62,5 24¾	64,5 25¾	6 2½

Decupare

Țesătură

21	față	1x
22	panou spate pe o pliu	1x
23	măncă	2x
24	față pe o pliu	1x

25	spate pe o pliu	1x
26	panou față al fustei pe o pliu	1x
27	panou spate al fustei pe o pliu	1
	o bandă de garnitură pentru canalul elasticului	2x

Interfață Căliți piesele 24 și 25 (pe partea din spate a țeșăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri plate
- 2 Cusături la umeri
- 3 Garnitură
- 4 Decolteu
- 5 Cusături pe mâneci
- 6 Cusături la mâneci și pe lateral
- 7 Tivul mânecii
- 8 Cusăturile laterale ale fustei
- 9 Îmbinarea fustei cu partea superioară a rochiei / Canal pentru elastic
- 10 Elastic
- 11 Tiv

CONSTRUCȚIE

- 1 **111 Pliseuri suprapuse**
Realizați pliurile pe umărul drept al piesei din față în direcția săgeții și fixați-le cu bățuri pe marginile de cusătură.
- 2 **111 Cusăturile de umăr**
Așezați piesa din spate cu fața spre fața piesei din față. Fixați cu ace cusăturile de umăr (cusătura nr. 1) și coaseți. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide cusătura.
- 3 **111 Garnitură**
Așezați fața cu fața, cu partea dreaptă spre partea dreaptă, cu fața din spate. Fixați cu ace de siguranță cusăturile de la umeri (cusătura numărul 2) și coaseți, tăiați marginea exterioară a faței.
- 4 **111 Decolteu**
Așezați garnitura cu fața spre interior, aliniind-o cu marginea decolteului. Aliniați cusăturile de umăr. Coaseți de-a lungul marginii decolteului. Tăiați surplusul de material de-a lungul curbilor și călcați-l spre garnitură. Coaseți surplusul de material la garnitură; consultați „Sfat” – Cusătura de fixare a unei garnituri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura spre interior, călcați marginea. Coaseți garnitura la cusătura de umăr.
- 5 **111 Coaseți mânecile**
Fixați mânecile cu ace, cu fețele drepte una lângă alta, aliniind marginile găurii pentru braț, potrivit marcasele 3 de pe mânecă și de pe față. Aliniați marcajul de la vârful mânecii cu cusătura de umăr. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material, îndreptați marginile și călcați spre mâneci.
- 6 **111 Cusăturile mânecilor și cusăturile laterale**
Așezați partea din față cu fața spre fața cu spatele și pliați mânecile pe lungime. Acum, mai întâi fixați cu ace capetele cusăturilor inserției mânecii. Apoi fixați cu ace cusăturile mânecilor și cusăturile laterale (cusătura numărul 4). Coaseți cusăturile. Tăiați surplusurile de material, neteziți-le și călcați-le deschise.

- 7 **111 Tivul mânecii**
Tăiați surplusul de material de la tivul mânecii, călcați-l spre interior și coaseți-l lejer cu mâna.

- 8 **111 Cusăturile laterale ale fustei**
Așezați panoul din față al fustei cu fața spre fața panoului din spate al fustei. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale (cusătura nr. 5) și coaseți. Tăiați surplusul de material de la cusături și călcați-le deschise.

9 111 Îmbinarea fustei cu partea superioară a rochiei / Canal pentru elastic

Coaseți marginile înguste ale benzilor de față cu fața spre față pentru a forma o bandă lungă (= cusătură laterală). Desfaceți cu fierul de călcat surplusurile de material. Îndreptați cu fierul de călcat surplusurile de material de la o margine lungă și de la capetele benzii spre interior. Fixați cu ace marginea superioară a fustei, cu fața spre față, de marginea inferioară a părții superioare a rochiei (cusătura nr. 6). Așezați banda de garnitură cu cealaltă margine (= surplusul de material nepresat) cu fața spre față cu marginea superioară a fustei.

Aliniați cusăturile laterale. Capetele călce ale benzii de garnitură se întâlnesc cu cealaltă cusătură laterală. Coaseți. Călcați partea superioară a rochiei, banda de garnitură și surplusurile de cusătură în sus. Fixați cu ace de basting banda de garnitură și coaseți-o de partea superioară a rochiei conform marcajelor, lucrând din exterior.

- 10 **111 Elastic**
Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul în tunel. După o probă, coaseți capetele elasticului între ele la o lățime confortabilă. Închideți deschiderea din cusătura tunelului cu mâna.

- 11 **111 Tiv**
Tăiați surplusul de material de la tiv, călcați-l spre interior și coaseți-l lejer cu mâna.

TRICOU POLO •••• MODELUL 112

la pag. 54

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungimea spatelui: aproximativ 70 cm (28 ins) Măncă extra lungă, aproximativ 68 cm (27 ins)



ȚESĂTURI ȘI ACCESORII



Țesături recomandate: țesături din jersey de greutate medie până la grea
Țesătura originală: piqué cu elastan (460 g/mp)

Canitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 40	42 - 48
Lățime a țesăturii	cm ins	Canitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	1,70 1¾ 1,80 2

Prezentare generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia C
Piesele tiparului de la 1 la 7



Accesorii: Interfață termofuzibilă.
8 nasturi

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. X-ul de pe piesa 2 este marcat pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați X-ul de sus în sus, conform liniilor de mărime. X-ul de jos este același pentru toate mărimile. Centrați X-ul între ele. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Margini de cusătură și de tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins).
Măsurile pentru piesa a includ marjele.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile
	Lungime (cm / ins)				
a	27,5 10 7/8	28 11	28,5 11 1/4	29 11 3/8	33 13
Mărime	44	46	48	Lățime pentru dimensiuni (cm / ins)	
	Lungime (cm / ins)				
a	29,5 11 7/8	30 11 3/4	30,5 12	33 13	

Decuparea

Țesătură


- 1 față pe pli
- 2 bandă de nasturi
- 3 spate pe o pli
- 4 mânecă față
- 5 mânecă spate
- 6 bandă de guler pe o pli
- 7 guler pe o pli
- o manșetă

1x
2x
1x
2x
2x
2x
2x
2x

Căptușeală. Fixați cu fierul de călcat piesele 2 (doar jumătatea exterioară a căptușelii până la linia de pli), 6, 7 și a (pe partea din spate a țesăturii). De asemenea, fixați cu fierul de călcat o bandă de căptușeală de aproximativ 6 x 3 cm (2 3/8 x 1 1/4 ins) pe piesa din față, la capătul inferior al benzii (pe partea din spate).

Dispunerea tiparului

Țesătură



Îndoțiți țesătura așa cum se arată în dispunerea tiparului, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Banda de nasturi
- 3 Cusături la umeri / Cusături laterale
- 4 Cusături spate ale mânecii / Fanta mânecii
- 5 Cusături mânecă
- 6 Manșete
- 7 Mâneci inserate
- 8 Guler
- 9 Tiv
- 10 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 112 Pliuri
Coaseți pensele de la bust spre vârfurile acestora și călcați-le în jos.

2 112 Banda de nasturi
Coaseți jumătățile întărite (= jumătatea exterioară) cu fața spre față, fiecare cu partea din față, de-a lungul liniei de îmbinare a benzii. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii (cusătura numărul 1). Tăiați în centrul din față la pliul țesăturii și tăiați în unghi în colțuri spre capetele cusăturii. Tăiați surplusurile de cusătură. Presați surplusurile de la cusăturile de îmbinare ale benzii și de la celelalte margini lungi ale benzilor pe benzi.

Fixați cu ace de basting marginea interioară a benzii peste cusătura de îmbinare. Coaseți cu o cusătură îngustă benzile de-a lungul cusăturii de îmbinare și aproape de marginea din față. Așezați banda din dreapta peste cea din stânga, fixați cu ace de basting capetele inferioare și coaseți-le la partea din față. Tăiați surplusurile de material și călcați-le în jos. Opțional: Realizați un mic dreptunghi de cusătură la capătul de jos al benzii.

3 112 Cusăturile de umăr / Cusăturile laterale

Așezați piesele din față și din spate cu fața una lângă cealaltă și coaseți cusăturile de umăr. Coaseți cusăturile laterale de la marginile superioare până la marcajul de tăietură. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

4 112 Cusăturile mânecii din spate / Fanta mânecii

Așezați piesele mânecii din față și din spate cu fața spre față. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile mânecii de la marginile superioare până la marcajul de tăietură. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis, apoi călcați surplusul de material de la marginile tăieturii spre interior. Coaseți marginile fantei la o lățime de 7 mm (1/4 in). Continuați să coaseți de-a lungul fiecărei părți a cusăturii mânecii.

5 112 Cusăturile mânecii

Îndoțiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

6 112 Manșete

Coaseți manșetele la marginile inferioare ale mânecilor. Călcați surplusurile de material ale cusăturilor de îmbinare și de la celelalte margini lungi ale manșetelor pe manșete. Îndoțiți manșetele pe jumătate, cu fața spre interior, și coaseți de-a lungul capetelor. Tăiați surplusurile de material, întoarceți manșetele și călcați-le. Fixați cu ace de bătătură marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase manșetele aproape de margini, prindând marginea interioară.

112 Montarea mânecilor

7 Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu cu fața spre față. Când introduceți mânecile, vă rugăm să țineți cont de următoarele puncte: Potriviiți marcasele 6 de pe mânecă și de pe față. Potriviiți cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Potriviiți marcajul de la capul mânecii cu cusătura de umăr. Coaseți mânecile. Tăiați surplusurile, îndreptați-le împreună și călcați-le spre mânecă la vârful mânecii.

8 112 Guler

Așezați piesele gulerului cu fața spre interior una lângă cealaltă și coaseți de-a lungul marginii exterioare. Tăiați surplusurile de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, călcați marginile și coaseți o cusătură decorativă strâns de-a lungul marginii exterioare. Coaseți din nou o cusătură decorativă cu lățimea de 7 mm (1/4 in). Fixați cu ace marginile de îmbinare ale gulerului și fixați cu ace de bătătură pe marginea superioară a piesei exterioare a benzii de guler. Presați surplusul de material de la marginea inferioară a benzii interioare de guler spre interior. Fixați cu ace de bătătură piesele benzii de guler cu fața spre față, prindând gulerul între ele. Coaseți de-a lungul marginii din față și a celei superioare a benzii de guler. Tăiați surplusul de material. Întoarceți banda de guler,

Așezați gulerul în sus și călcați-l. Fixați cu ace și coaseți banda exterioară a gulerului pe marginea decolteului, cu fețele drepte una lângă alta. Tăiați surplusul de material, tăiați curbile și călcați banda gulerului. Fixați cu ace piesa interioară a benzii gulerului peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exterior pentru a coase banda gulerului pe linia cusăturii, prindând marginea interioară.

9 112 Tiv

Îngrijiiți surplusul de material pentru tiv, călcați-l spre interior și apoi întindeți-l din nou pe o suprafață plană. Îndoțiți surplusul de material pentru tiv din față și din spate în sus, cu fața dreaptă a țesăturii orientată spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor laterale, de la marginea pliului până la marcajul de tăietură. Tăiați surplusul de material. Întoarceți surplusul de material pentru tiv spre interior și coaseți-l lejer cu mâna.

10 112 Butoniere / Nasturi


Realizați butonierele pe lungime, conform marcajelor de pe banda dreaptă a nasturilor, o butonieră transversal, conform marcajelor de la capătul drept al benzii gulerului, două butoniere transversale pe capetele din față ale manșetelor. Distanța dintre butoniere pe manșete la 2 cm (3/4 in) de cusătura de îmbinare a manșetelor și la o distanță de 2 cm (3/4 in) una de alta. Distanța față de marginea din față este de 1,2 cm (1/2 in). Ajustați dimensiunea butonierelor astfel încât să se potrivească cu nasturii. Coaseți nasturii pe banda de nasturi din stânga, la capătul stâng al benzii gulerului și pe capetele din spate ale manșetelor, astfel încât să se potrivească.

PANTALONI MODELUL 113

la p. 41

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungimea piciorului la exterior: aproximativ 108 cm (42 1/2 ins) Pantaloni se poartă sub talie.




ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru pantaloni
Țesătură originală: Imitație de piele (120 g/mp)

Canțitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 40	42 - 48
Lățimea a materia lului	cm ins	Canțitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	1,65 1 3/4 2,00 2 1/4

Prezentare generală a tiparului




Materiale: Interfață termofuzibilă.
1 fermoar invizibil de 22 cm (9 ins) lungime și un picior special de presare

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Marcați piesa a direct pe material.

Marje de cusătură și de tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Măsurile pentru piesa a includ marjele.

Dispunerea tiparului



Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Tăiați piesa a la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Piese tăiate la măsură					
Mări me	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	78 30¾	82 32¼	86 33⅜	90 35⅝	7 2¾
Mări me	44	46	48		Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	94 37	98 38½	104 41		7 2¾

Decupare

- Țesătură**
- 1 piesa din față a pantalonilor 2x
 - 2 piesa de buzunar 2x
 - 3 piesă pentru șa 2x
 - 4 piesă pentru partea superioară a spatelui pantalonului 2
 - 5 piesă pentru partea inferioară a spatelui pantalonului 2x
 - o bandă pentru talie 1x

Piesă **de întărire** termocolantă a (pe partea din spate a țesăturii).

- Ghid rapid pentru profesioniști**
- 1 Cusăturile panoului din spate
 - 2 Pliuri
 - 3 Buzunare pe șa
 - 4 Cusături laterale
 - 5 Cusături interioare ale piciorului
 - 6 Cusătură centrală
 - 7 Banda de talie
 - 8 Fermoar invizibil
 - 9 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:
Pentru indicații privind lucrul cu , consultați secțiunea „Sfaturi utile” – Piele artificială – de la sfârșitul suplimentului de cusut

- 1 113 Cusăturile panoului din spate**
Fixați cu ace piesele din spate ale pantalonilor, partea inferioară, cu fața spre față, de piesele din spate ale pantalonilor, partea superioară, și coaseți (cusătura nr. 1). Desfaceți marginile de cusătură cu fierul de călcat și îngrijiiți-le.
- 2 113 Pliuri**
Coaseți pensele pe piesele din spate ale pantalonilor și călcați-le spre centru.
- 3 113 Buzunare pe inserția de la șold**
Fixați cu ace piesele de buzunar cu fața spre față, cu marginile deschiderii buzunarului pe piesele din față ale pantalonilor, și coaseți (cusătura nr. 2). Tăiați surplusurile de material. Așezați piesele de buzunar în sus și coaseți-le la surplusurile de material, aproape de cusătură. Consultați „Sfat util” – Cusătura de întărire a unei borduri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți piesele buzunarului spre interior, călcați marginile deschiderii buzunarului. Fixați cu ace marginile deschiderii buzunarului pe piesele de pe șa de șold, la liniile de îmbinare. Coaseți piesele buzunarului între ele pe interior. Îngrijiiți surplusurile de cusătură împreună. Fixați cu ace marginile pieselor buzunarului pe partea inferioară a piesei din față a pantalonului.
- 4 113 Cusăturile laterale**
Așezați piesele din față ale pantalonilor cu fața spre interior una lângă cealaltă, împreună cu piesele din

spate ale pantalonilor, și coaseți cusătura laterală dreaptă

5


6

7

8

9

PANTALONI ●●●●
MODELUL 114



(cusătura nr. 3). Coaseți cusătura laterală stângă începând de la aproximativ 20 cm (8 ins) sub marcajul de fantă. Tăiați surplusurile de material și călcați-le deschise.

113 Cusăturile interioare ale piciorului
Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile interioare ale piciorului (cusătura nr. 4). Aliniați marcasele la nivelul genunchiului, întinzând marginile interioare ale piciorului deasupra marcajului. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

113 Cusătura centrală
Așezați cele două jumătăți ale pantalonilor una în cealaltă, cu fețele drepte una lângă cealaltă. Fixați cu ace cusătura centrală din față și din spate ca un singur ansamblu și coaseți. Tăiați surplusul de material și călcați cu fața deschisă de la marginile superioare până la începutul curbei. Nu călcați marginile de cusătură plat de-a lungul curbei.

113 Banda de talie
Îndoii banda de talie pe jumătate pe lungime, cu partea greșită a căptușelii spre interior, și călcați marginea pliului (= marginea superioară a benzii de talie), apoi desfășurați din nou banda de talie. Fixați cu ace de siguranță și coaseți jumătatea exterioară a benzii de talie, cu fețele drepte una lângă alta, de marginea superioară a pantalonilor. Tăiați surplusurile de material și călcați-le spre bandă. Finisați cealaltă margine lungă a benzii.

113 Fermoar invizibil
Introduceți fermoarul invizibil la marginile de deschidere din stânga și la capetele benzii de talie. Consultați secțiunea „Sfaturi” – Fermoare invizibile – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți restul cusăturii laterale stângi de la marginile inferioare până la fermoar. Presați marginile de cusătură deschise. Îndoii capetele interioare ale benzii de talie și coaseți-le de benzile fermoarului, îngustându-le spre marginea interioară a benzii de talie și lăsând suficient spațiu între ele și dinții fermoarului (5 mm / 3/16 in la marginea interioară a benzii de talie). Fixați cu ace marginea interioară a benzii de talie, așezată plat peste cusătura de îmbinare. Lucrați dinspre exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase de-a lungul liniei cusăturii, prindând marginea interioară a benzii de talie.

113 Tiv
Călcați surplusul de material al tivului spre partea din spate. Tăiați surplusul de material al tivului și coaseți tivul ușor cu mâna.

la pag. 16
Marimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46 Lungimea piciorului aproximativ 106 cm (42 ins) Lățimea tivului 44 - 49 cm (17 - 19 ins) Pantaloni se poartă la talie

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături din denim cu sau fără elastan **Țesătura originală:** Denim cu elastan (160 g/m)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 40	42 - 46
Lățime a Țesături i	cm ins	Cantitatea necesară de material (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	2,00 2 1/8 2,30 2 1/2

Accesorii: Interfață termofuzibilă, 1 fermoar pentru pantaloni, mărimile 36, 38: 16 cm (6 1/2 ins), mărimile 40 - 46: 18 cm (7 ins) lungime, 1 nasture de blugi (nasture tip „bachelor”)


DECUPARE

Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Liniiile de cusătură pentru fermoar de pe piesa din față a pantalonilor sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarcați linia în conformitate cu liniile de mărime. Rețineți lungimile diferite ale deschiderilor. Fixați cu ace de tipar piesele de tipar pe țesătură, așa cum se arată în schema de tipar. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Marje de cusătură și de tiv:
cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 2 cm (3/4 in).
Dimensiunile pieselor a și b includ marje de 1,5 cm (5/8 in).


Piese tăiate la măsură

Mări me	36 - 46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / in)	
a	13 5 1/8	10 4
b	40 15 3/4	3 1 1/8



Disponerea modelului

Țesătură



Îndoiti materialul conform schemei de dispunere a tiparului, cu fața spre interior. Decupați ultimele piese 28, a și b dintr-un singur strat de material rămas.

Decupare

Țesătură

- 21 piesa din față a pantalonilor 2x
- 22 piesa de buzunar 2x
- 23 cârlig lateral la sold 2x
- 24 piesă spate pantalonii 2x
- 25 corset spate 2x
- 26 piesă laterală pantalon 2x
- 27 buzunar spate 2x
- 28 suprapunere inferioară 1x
- 29 bandă de talie 1x
- un buzunar pentru monede 1x
- b bandă pentru suporturi de curea 1x

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Buzunar pentru monede
- 2 Buzunare pe șa
- 3 Piese pentru cusătura din spate
- 4 Buzunare spate
- 5 Coaseți piesele din față și laterale ale pantalonilor de piesele laterale ale pantalonilor
- 6 Cusăturile interioare ale piciorului
- 7 Cusătura centrală
- 8 Fermoar
- 9 Bandă pentru prinderea curelei
- 10 Banda de talie
- 11 Nasture / Butonieră
- 12 Tiv

Căptușeală Aplicați cu fierul de călcat piesele 28 și 29 (pe partea din spate a țesăturii).

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru cusătura decorativă, puteți alege un fir de cusut mai gros. Testați pe o bucată de înaintea de a realiza cusătura decorativă.

1 114 Buzunar pentru monede

Tăiați surplusul de material de pe buzunarul pentru monede la marginile laterale și inferioare la 7 mm (1/4 in). Curățați buzunarul pe toate marginile. Presați surplusul de material de la marginea superioară spre interior și coaseți. Presați surplusul de material de la marginile laterale și inferioare spre interior. Fixați buzunarul cu ace pe partea dreaptă a cusăturii de sold la linia de îmbinare și coaseți aproape de marginile laterale și inferioare. Coaseți din nou pe o lățime de 7 mm (1/4 in).

2 114 Buzunarele de pe cusătura de sold

Coaseți piesele buzunarului cu fețele drepte una lângă alta, cu marginile deschiderii buzunarului aliniate la piesele din față ale pantalonilor. Tăiați surplusurile de cusătură, tăiați ușor curbule. Așezați piesele buzunarului cu fața în sus și coaseți-le la surplusurile de cusătură, aproape de cusătură. Consultați și „Sfatul util” – Cusătura de întărire a unei borduri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți piesele buzunarului spre interior. Călcați marginea deschiderii buzunarului. Coaseți o cusătură decorativă aproape de margine și din nou 7 mm (1/4 in) lățime. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la linia de îmbinare de pe partea laterală a inserției de sold. Coaseți piesele buzunarului între ele pe interior. Îngrijii marginile de cusătură împreună. Fixați cu ace marginile buzunarilor pe partea inferioară a țesăturii.

3 114 Piese de pe spate

Coaseți piesele de pe spate ale panoului cu fața spre față cu piesele din spate ale pantalonilor. Tăiați surplusurile de material împreună și călcați-le în jos. Coaseți o cusătură decorativă aproape de cusăturile de îmbinare ale inserției și din nou cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

4 114 Buzunare spate

Realizați buzunarele din spate în același mod ca și buzunarul pentru monede, a se vedea pasul 1. Fixați cu ace buzunarele pe piesele din spate ale pantalonilor la liniile de îmbinare și coaseți aproape de marginile laterale și de jos. Coaseți din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margini.

5 114 Coaseți piesele din față și laterale ale pantalonilor la piesa laterală a pantalonilor

Coaseți piesa laterală a pantalonului cu fața spre față, alături de marginile laterale ale pieselor din față și din spate ale pantalonului (cusătura numărul 3), potrivit marcele la nivelul genunchiului. Tăiați surplusul de material, îngrijii marginile, călcați spre piesele din față și din spate ale pantalonilor. Cusătură decorativă strânsă și încă una cu lățimea de 7 mm (1/4 in).

6 114 Cusăturile interioare ale piciorului

Coaseți cusăturile interioare ale piciorului cu fețele drepte ale țesăturii una lângă cealaltă. Potrivii marcele la înălțimea genunchiului, întinzând

marginilor din spate ai piciorului, deasupra marcajului, pe măsură ce avansați. Tăiați surplusul de material, neteziți-l și călcați-l deschiș.

7 114 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celui alt, cu fețele drepte una lângă cealaltă. Aliniați cusăturile interioare ale picioarelor și cusăturile de îmbinare ale carcasei din spate. Coaseți cusătura centrală din față sub marcajul de fantă și continuați să coaseți cusătura centrală din spate, totul într-o singură operațiune. Tăiați surplusurile de material. Presați surplusurile de material ale cusăturii centrale din spate, deschizându-le până la începutul curbei. Nu călcați surplusurile de material plat de-a lungul curbei.

8 114 Fermoar

Tăiați și neteziți garniturile de acoperire la marginile deschiderii și călcați-le spre interior. Coaseți pe partea stângă de-a lungul centrului din față, coaseți pe partea dreaptă la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față. Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii drepte a deschiderii (suprapunere inferioară), cusând aproape de dinții fermoarului. Fixați cu ace deschiderea, potrivit centrele. Coaseți banda liberă a fermoarului pe garnitura din stânga, fără a prinde piesa pantalonului. Fixați cu bățuri garnitura. Coaseți cu cusătură decorativă deschiderea de la marginile superioare până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, conform marcajelor. Îndoiti piesa de suprapunere pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul capătului de jos. Întoarceți suprapunerea și îngrijii marginile pe lungime. Așezați suprapunerea sub marginea dreaptă a fantei, fixați-o cu ace de siguranță la garnitură. Coaseți garnitura de suprapunere aproape de cusătura fermoarului. Așezați din nou deschiderea închisă și coaseți cu cusătură decorativă până la capăt, prindând și sub-suprapunerea.

9 114 Suporturi pentru curea

Finisați o margine longitudinală a benzii pentru suporturile de curea. Acum, călcați mai întâi marginea nefinisată, apoi marginea finisată pe o lățime de 1 cm (3/8 in) spre partea din spate a țesăturii. Coaseți cu cusătură decorativă aproape de marginile longitudinale. Tăiați banda în 5 bucăți egale. Fixați cu ace de basting suporturile de curea pe marginea superioară a pantalonilor, pe piesa din față a pantalonilor înainte de marginea deschiderii buzunarului, pe piesa din spate a pantalonilor în fața cusăturii laterale și centrat peste cusătura centrală din spate.

10 114 Banda de talie

Tăiați și finisați marginea inferioară a benzii de talie. Coaseți banda de talie de marginea superioară a pantalonilor, aliniind centrul din spate al benzii de talie cu cusătura centrală din spate. Capătul stâng al benzii de talie depășește marginea stângă a deschiderii, iar suporturile pentru curea sunt prinse între ele. Îndoiti banda de talie în jumătate pe linia FOLD, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul capetelor (stânga la centrul din față). Tăiați surplusurile de cusătură, întoarceți banda de talie și călcați-o. Îndoiti marginea inferioară a benzii de talie în jos cu aproximativ 2 cm (3/4 in) și apoi fixați-o cu ace de bățură peste cusătura de îmbinare, fără a o întoarce. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase cu cusătură decorativă banda de talie strâns în jurul marginilor, prindând marginea inferioară a benzii de talie. Așezați șliturile pentru curea spre marginea superioară a benzii de talie, întoarceți capetele spre interior și coaseți.

11 114 Nasture / Butonieră

Realizați o butonieră transversal la capătul stâng al benzii de talie, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la nasturii dvs. Atașați nasturele la capătul drept al benzii de talie, astfel încât să se potrivească.

12 114 Tiv


Presăți surplusul de material pentru tiv spre interior, pliați-l pe jumătate și coaseți.

PANTALONI MODELUL 115

la pag. 53



Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea piciorului pe exterior: aproximativ 93 cm (37 ins) Pantalonii se poartă sub talie.



Prezentare generală a tiparului

Model verde, foaia B Piese de tipar 21-24



ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături groase și fluide pentru pantalonii, cu sau fără elastan
Țesătură originală: crep de poliester (370 g/m)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	34 - 44
Lățime a țesăturii	cm ins
Țesătură	2,40
ă	55
	2%

Accesorii: Interfață termofuzibilă,
1 fermoar pentru pantaloni de 16 cm (7 ins)
lungime, 1 nasture

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Fixați piesele de tipar pe material cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Linile de cusătură pentru fermoar de pe piesa 21 sunt marcate pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, remarcați aceste linii în conformitate cu liniile de mărime. Săgețile de plisare de pe piesele 21 și 24 sunt marcate pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, remarcați săgețile în conformitate cu liniile de mărime și marcați piesele a și b direct pe material.


Margini de cusătură și de tiv

Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesele a și b includ surplusurile.

Disponerea tiparului

Țesătură

115
140 cm 55" 34 - 44



Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Tăiați piesele a și b la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Piese tăiate la măsură

Mărime	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	76 29%	80 31%	84 33	11 4%
b	19,5 7%			8 3%

Dime nsiu ne	40	42	44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	88 34%	92 36%	96 37%	11 4%
b	19,5 7%			8 3%

Decupare

Țesătură

21 piesa față pantaloni	2x
Piesă cu 22 de buzunare	2x
23 piesă pentru șa	2x
24 piesă spate pantaloni	2x
o bandă pentru talie	1x
b suprapunere inferioară	1x

Interfață Aplicați cu fierul de călcat piesele a și b (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Buzunare în zona șoldurilor
- 3 Pliuri
- 4 Cusături laterale
- 5 Cusături interioare ale piciorului
- 6 Cusătură centrală
- 7 Fermoar
- 8 Banda de talie
- 9 Nasture
- 10 Tiv (= marginea cu fanta)

CONSTRUCȚIE

1 115 Pliuri

Coaseți pense pe piesele din spate ale pantalonilor și călcați-le spre centru.

2 115 Buzunare pe inserția de la șold

Coaseți piesele buzunarului cu fața spre față, cu marginile deschiderii buzunarului aliniate la piesele din față ale pantalonilor. Tăiați surplusurile de cusătură. Așezați piesele buzunarului cu fața în sus și coaseți-le la surplusurile de cusătură, aproape de cusătură. Consultați „Sfatul util” – Cusătura de fixare a unei borduri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți piesele buzunarului spre interior, călcați marginile deschiderii buzunarului. Fixați cu ace marginile deschiderii buzunarului pe piesele de pe șa de șold, la liniile de îmbinare. Coaseți piesele de buzunar între ele pe interior. Îngrijiți surplusurile de cusătură împreună. Fixați cu ace de siguranță marginile buzunarului pe partea inferioară a țesăturii.

3 115 Așezați pliurile

Așezați pliurile pe piesele din față și din spate ale pantalonilor în direcția săgeților și fixați-le cu ace de bast pe surplusurile de cusătură.

4 115 Cusături laterale

Așezați piesele din față ale pantalonilor cu fața spre față, una lângă cealaltă, cu piesele din spate ale pantalonilor. Coaseți cusăturile laterale până la marcajul de fantă. Tăiați surplusul de material de la cusături și de la marginile deschiderii, totul dintr-o singură mișcare. Călcați surplusul de material de-a lungul cusăturii și îndoiți marginile fantei spre interior.

5 115 Cusăturile interioare ale piciorului

Coaseți cusăturile interioare ale piciorului, potrivit exact pliurile de pe piesele din față și din spate ale pantalonilor. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

6 115 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați picioarele pantalonului unul în interiorul celuilalt, cu fețele drepte una lângă cealaltă și aliniind cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală din față sub marcajul de fantă și continuați să coaseți cusătura centrală din spate, totul într-o singură operațiune. Tăiați surplusul de material. Călcați surplusul de material al cusăturii centrale din spate, deschizând-o până la începutul curbei. Nu călcați marginile de cusătură plat de-a lungul curbei.

7 115 Fermoar

Îngrijiți garniturile din același material la marginile deschiderii și călcați-le spre interior. Coaseți pe partea dreaptă de-a lungul centrului din față, coaseți pe partea stângă la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față. Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii stângi a deschiderii (suprapunere), cusând aproape de dinții fermoarului. Fixați cu ace deschiderea, potrivit centrelor. Coaseți banda liberă a fermoarului pe garnitura din dreapta, fără a prinde piesa pantalonului. Bateți garnitura. Cusătură decorativă pe deschidere conform marcat. Îndoiți piesa de suprapunere pe jumătate pe lungime, cu fața dreaptă spre interior, coaseți de-a lungul capătului de jos și întoarceți. Îngrijiți marginile deschise împreună. Așezați suprapunerea sub marginea stângă a deschiderii și fixați-o cu ace la garnitură. Coaseți garnitura de suprapunere aproape de cusătura fermoarului. Coaseți partea de jos a suprapunerii de fața fantei.

8 115 Banda de talie

Îndoiți banda de talie pe jumătate pe lungime și călcați marginea superioară a acesteia, cu partea greșită spre interior. Tăiați și aliniați marginea interioară a benzii de talie. Realizați o butonieră centrată pe capătul din dreapta al benzii de talie și la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) de marginea din față (linia de cusătură). Alegeți dimensiunea butonierii astfel încât să se potrivească cu nasturele tău. Coase marginea exterioră a benzii de talie de marginea superioară a pantalonilor, lăsând capătul din dreapta al benzii de talie să depășească marginea de deschidere din dreapta. Coaseți suprapunerea benzii de talie de suprapunerea deschiderii. Călcați surplusurile de cusătură pe centură. Îndoiți centura pe pliul călcat, cu fața spre interior, și coaseți. Coaseți de-a lungul capetelor centurii. Tăiați surplusurile de cusătură. Întoarceți centura și călcați marginile. Fixați cu ace de bățură marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii, prindând marginea interioară a centurii.

9 115 Nasture

Coaseți nasturele pe capătul stâng al beteliei, astfel încât să se potrivească cu butoniera.

10 115 Tiv (= marginea fantei)


Coaseți marginea tăieturii fără a strânge prea tare, cu mână.

ROCHIE MODEL 116

la p. 40

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46


Lungime spate 126 cm (49 3/4 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linie neagră a tiparului, foaia B
Piese tiparului de la 1 la 7

36	
38	
40	
42	
44	
46	



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru rochii

Țesătură originală: viscoză (95 g/m²)

Canitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 46	
Lățime a țesăturii	cm	ins
Țesătură	140	3,25
ă	55	3½

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 2 nasturi mici, plat.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în

schema tiparului. Săgețile de plisare de pe piesele 6 și 7 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați din nou săgețile conform liniilor de mărime. Marcajele pentru fante de pe piesa 6 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajele pentru fante conform liniilor de mărime. Marcați piesa a direct pe material.

Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri ale mânecilor 4 cm (1 5/8 in). Măsurile pentru piesa a includ marjele.


Disponerea tiparului

Țesătur

116

140 cm 55 "

36 - 46



Tăiați dintr-un singur strat de țesătură, cu fața spre sus. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Realizați piesele 2, 3 și 7 în oglindă.

Piese tăiate la măsură

Mărime	36 - 46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)	
a	6 2 3/8	4 1 1/2

Decuparea

Țesătură

1 față	2x
2 spate pe o pliu	1x
3 corsaj pe o pliu	2x
4 mânecă	2x
5 față	2x
6 panou față fustă	2x
7 panou spate al fustei pe o pliu	1x
o bandă de fixare pentru buclă	1x

Piesă de întărire termoadesivă 5 (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Bucălă
- 2 Strângeți partea din față / din spate
- 3 Coaseți partea din față la cusătura de umăr
- 4 Marginile din față și decolteul
- 5 Piesa din spate la cusătura de umăr
- 6 Cusături laterale partea superioară a rochiei
- 7 Mâneci
- 8 Fixarea mânecilor
- 9 Tivurile mânecilor
- 10 Cusături laterale ale fustei
- 11 Pliseuri / Garnitură
- 12 Îmbinarea fustei cu partea superioară a rochiei
- 13 Butonieră / Nasture
- 14 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 116 Bucălă

Îndoiti banda tăiată în biais pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți aproximativ 0,5 cm (3/16 in) lângă marginea pliului. Tăiați surplusul de material și întoarceți banda. Formați o buclă adaptată la dimensiunea nasturelui. Fixați bucla cu partea dreaptă la partea dreaptă, cu partea din față dreaptă între marcaje, astfel încât capetele deschise ale buclei să se afle pe surplusul de material al cusăturii.

2 116 Frunțe față / spate

Strângeți marginea superioară a pieselor din față și din spate, fiecare pentru a se potrivească cu lățimea marginii respective a jugului. Pentru a face acest lucru, coaseți linia de bățură la mașină (setarea cea mai mare a cusăturii) paralele cu marginea, la intervale de 1,2 cm și 1,7 cm (1/2 și puțin sub 3/4 in). Lăsați capetele lungi ale firului să atârne. Trageți de firele de la bobină pentru a potrivești piesele din față cu marginile din față ale jugului și piesa din spate cu marginea din spate a jugului. Faceți noduri la fire. Distribuți strângerile uniforme.

3 116 Coaseți partea din față la jug

Fixați cu ace partea exterioară a yoke-ului cu fața spre fața pieselor din față și coaseți (cusătura numărul 2). Curățați marginea exterioară a garniturilor din față. Coaseți fiecare garnitură din față de partea interioară a yoke-ului cu fața spre față, începând de la decolteu (cusătura numărul 2). Presați surplusurile de cusătură pe yoke și continuați să presați toate surplusurile de pe yoke spre interior.

4 116 Marginile părții din față și decolteul

Coaseți yoke-ul interior cu garniturile, cu fețele drepte una lângă alta, la marginea decolteului, prindând bucla de pe partea dreaptă a pieptului. Tăiați surplusurile de cusătură, creștați curbale. Călcați surplusurile de cusătură spre garnitură sau spre interiorul jugului și coaseți garnitura la surplusurile de cusătură, aproape de cusătură. Consultați „Sfatul util” – Cusătura de fixare a unei garnituri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura și yoke-ul spre interior, călcați marginea.

5 116 Piesa din spate la jug

Bateți cu ace temporare marginile deschise ale jugului și tratați-le ca pe un singur strat de acum înainte. Fixați cu ace piesa din spate cu fața spre fața jugului și coaseți (cusătura numărul 1). Îndreptați marginile de cusătură împreună și călcați-le pe jug. Îndepărtați orice fire de strângere vizibile.

116 Cusăturile laterale ale părții superioare a rochiei

Așezați piesele din față și din spate cu fața spre față, fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile laterale (cusătura nr. 3). Tăiați surplusurile de material și călcați-le deschise.

7 116 Mâneci

Îndoiti mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 4). Tăiați surplusul de material de la cusături și călcați-le deschise. Pentru a strânge capul mânecii între *, coaseți două linii de bastina la mașină, la distanță mică una de alta (setarea cea mai mare a cusăturii). Lăsați capete lungi de ață să atârne. Nu trageți încă firele de la bobină.

8 116 Montarea mânecilor

Fixați mânecile cu ace de siguranță în găurile pentru brațe, cu părțile drepte una lângă alta. Potriviti marcajele 5 de pe mânecă și de pe față. Potriviti cusăturile mânecilor cu cusăturile laterale. Aliniați marcajul de la vârful mânecii cu marcajul de pe cusătura de umăr. Trageți de firele de la bobină pentru a strânge vârful mânecii astfel încât să se potrivească în gaura de mânecă. Faceți un nod la capetele firului. Distribuți strângerile uniforme. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați-l spre mâneci la vârful mânecii.

9 116 Tivurile mânecilor

Tăiați surplusul de material de la tiv, călcați-l spre interior și coaseți-l lejer cu mâna.

10 116 Cusăturile laterale ale fustei

Așezați panourile din față ale fustei cu fața spre față, împreună cu panoul din spate al fustei. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale (cusătura nr. 6) și coaseți. Tăiați surplusul de material de la cusături și călcați-le deschise.

11 116 Așezarea pliurilor / Garnitura

Așezați pliurile la marginea taliei în direcția săgeții și fixați-le cu ace de siguranță la marginea de cusătură. Tăiați și neteziți marginile de cusătură de pe panourile din față ale fustei, fiecare la marginea din față. Călcați spre interior, pe linia de PLIERE A GARNITURII.

12 116 Fusta la partea superioară a rochiei

Fixați fusta de partea superioară a rochiei cu fețele drepte una lângă alta (cusătura nr. 7). Întindeți din nou garniturile. Pliati marginea panourilor din față ale fustei astfel încât să se întâlnească cu marginea din față a pieselor din față (cusătura de îmbinare a garniturii) și cu să se întâlnească. Coaseți fusta de la cusătura de îmbinare a garniturii de pe piesa din față dreaptă până la cusătura de îmbinare a garniturilor de pe piesa din față stângă (notă: nu prindeți bucla). Tăiați surplusul de material al fustei aproape de linia de cusătură a îmbinării garniturilor. Fixați cu ace marginile garniturilor cu fața spre față și coaseți până la linia de cusătură, întrerupând cusătura între marcajele de fantă (= butonieră) de pe partea din față stângă. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusul de material din colțuri în unghi. Neteziți surplusul de material și călcați-l deschis. Întoarceți garniturile spre interior.

13 116 Butonieră / Nasture

Coaseți manual fante pentru butonieră pe piesa din față stângă și pe față, cu cusături mici și invizibile. Fixați cu ace piesa din față dreaptă de piesa din față stângă, cu partea din spate

cu fața spre fața și aliniind centrele. Coaseți un nasture peste cusătura de talie de pe partea din față stângă, astfel încât să se potrivească cu bucla. Coaseți celălalt nasture în interiorul surplusului de material al părții din față drepte.

14 116 Tiv

Așezați din nou întinse fețele de același material de la tiv. Tăiați surplusul de tiv, călcați spre interior și coaseți lejer cu mâna. Așezați din nou fețele spre interior și coaseți-le pe surplusul de tiv. Continuați să coaseți toate marginile interioare ale fețelor împreună, dintr-o singură mișcare.

PARDESIU MODELUL 117

la pag. 50

Mărime Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 120 cm (47 ins)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII


Țesătură recomandată: Țesături ușoare, hidrofoage
Țesătură originală: Nylon (160 g/m), căptușeală

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime		36 - 40	42 - 46
Lățime a țesături i	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)	
Țesătură	140 55	3,95 4¼	4,00 4⅝
Căptușe ală	140 55	1,25 1⅞	1,35 1½

Prezentare generală a modelelor

Linia roșie a tiparului, foaia A
Piesele tiparului de la 21 la 33



Accesorii: Interfață termofuzibilă. 9 nasturi. 2 nasturi plat pentru interior. 2 inele în formă de D, lățimea barei 4 cm (1 5/8 in). 4 inele în formă de D, lățimea barei 2,5 cm (1 inch) (lambou de mânecă). 1 set de umărări

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 21A și 21B, 22A și 22B, 23A și 23B, 24A și 24B, precum și 29A și 29B, pe liniile de îmbinare. Fixați piesele de tipar pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Marcați piesele de la a la d direct pe țesătură.

Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri ale mânecilor 4 cm (1 5/8 in). Măsurile pentru piesele de la a la d includ marjele. Taiati piesele de căptușeală cu marje de cusătură și de tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Decuparea


Țesătură

21 centrul din față

22 partea laterală față

Dispoziții ale modelului

Țesătură



23 centru spate

24 lateral spate


25 mânecă față

26 partea centrală a mânecii

Căptușeală

117

140 cm 55"



Decupați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Taiati piesele b și c la final dintr-un singur strat de material rămas.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	25 9%	25 9%	25 9%	15 6
b	71 28	71 28	71 28	4 1½
c	156 61%	160 63	164 64½	12 4¾
d	49 19%	49,5 19½	50 19¾	9 3½
Mărimi	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	25 9%	25 9%	25 9%	15 6
b	71 28	71 28	71 28	4 1½
c	168 66%	172 67%	176 69%	12 4¾
d	50,5 19¾	51 20	51,5 20½	9 3½

27 coperta din spate

28 guler ridicat, pliat

29 față

30 față spate pe o pliu

31 bucată de buzunar

o bandă pentru buzunar

b bandă pentru bucle

c curea

d, bandă pentru mânecă

Căptușeală

32 față

33 spate

precum și piesele 25-27 și 31

Aplicați căptușeală termocolantă pe piesele 28, 29, 30, a, c și d (pe partea din spate).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Benzi pentru buzunar
- 2 Cusături de panou
- 3 Buzunare în cusături
- 4 Cusătura centrală din spate / Fanta
- 5 Cusături laterale
- 6 Cusături la umeri
- 7 Guler în picioare
- 8 Căptușeală
- 9 Mâneci
- 10 Bucle
- 11 Mâneci cusute
- 12 Tiv
- 13 Margini cu cusături decorative
- 14 Butoniere și nasturi
- 15 Căptușeală
- 16 Curea
- 17 Limbile mânecilor

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru indicații privind lucrul cu țesăturilor acoperite, consultați secțiunea „Ștaturi”
” - Țesături acoperite - de la sfârșitul suplimentului

1 117 Bandă pentru buzunar

Călcați marginile de cusătură de la capete și de pe una dintre laturile lungi ale benzii de buzunar spre interior. Fixați cu ace de siguranță benzile, cu partea din spate orientată spre partea din față, la liniile de îmbinare de pe piesele centrale din față. Coaseți benzile aproape de margini, la o lățime de 7 mm (1/4 in).

Bateți cu ace de basting marginea deschisă de pe partea din față centrală.

117 Cusăturile panourilor

2 Coaseți părțile laterale ale față dreapta cu părțile laterale împreună cu piesele centrale din față, întrerupând cusătura pentru deschiderile buzunarelor între marjae. Cosiți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Coaseți piesele laterale din spate, cu fața spre față, cu piesele centrale din spate. Taiati surplusul de material de pe piesele laterale din față la capetele cusăturilor. Călcați surplusul de material spre piesele centrale. Coaseți o cusătură decorativă strâns pe centrul din față și din spate și din nou 7 mm (1/4 in) lățime. Nu coaseți cu cusătură decorativă benzile de buzunar de pe față.

3 117 Buzunare în cusături

Fixați cu ace piesele de buzunar cu fața spre față, cu surplusurile de cusătură ale deschiderilor buzunarelor - piesele de căptușeală ale buzunarului în față, piesele de buzunar din țesătură în spate. Coaseți piesele de buzunar direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Călcați piesele de buzunar spre față, coaseți-le împreună și finisați toate marginile.

4 117 Cusătura centrală din spate / Fanta

Taiati față fantei de pe piesa din spate stângă la 1,5 cm (5/8 in) lângă linia marcată „MARGINE STÂNGĂ”. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile superioare până la marcajul fantei. Călcați față spre interior. Așezați suprapunerea dreaptă a fantei sub partea din spate stângă, călcați surplusul de cusătură central pe partea din spate stângă și coaseți o cusătură decorativă strâns de la vârf până la 5 mm (3/16 in) sub marcajul fantei.

Cusătură decorativă din nou cu lățimea de 7 mm (1/4 in). Presați fața spre interior la suprapunere. Cusătură decorativă pe partea din spate stângă în unghi, așa cum este marcat, prindând suprapunerea.

117 Cusăturile laterale

Coaseți cusăturile laterale, potrivit marcăjele la nivelul taliei. Presați surplusurile de material spre spate și coaseți cu cusătură decorativă.

117 Cusăturile de umăr

Coaseți cusăturile de la umeri, inclusiv pe garnituri. Călcați surplusurile de material deschise.

117 Guler în picioare

Așezați piesele gulerului cu fața spre față și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor exterioare. Taiati surplusurile de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Cusătură decorativă pe guler. Fixați gulerul cu ace de siguranță pe marginea decolteului hainei (cusătura nr. 6).

117 Garnitură

Coaseți garnitura cu fața spre față, aliniind marginile din față cu marginea decolteului, prinzând gulerul între ele. Taiati surplusul de material de la cusături și creștați curbule. Întoarceți garnitura spre interior. Călcați marginile.

117 Mânci

Coaseți cusăturile mâncilor. Călcați surplusurile de material într-o parte și coaseți o cusătură decorativă. Călcați surplusul de material al tivului mâncii spre interior și coaseți o cusătură decorativă lată de 3 cm (1 1/4 in).

117 Buclele

Îndoți fâșia pentru bucle pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți la 1 cm (3/8 in) de marginea pliiului. Taiati surplusul de material. Întoarceți fâșia, călcați-o. Coaseți o cusătură decorativă aproape de marginile laterale. Taiati 6 bucăți de câte 6 cm (2 3/8 in) lungime pentru buclele mâncilor și 4 bucăți de câte 8 cm (3 1/4 in) lungime pentru suporturile centurii. Fixați cu ace buclele mâncilor pe mâneci la liniile de imbinare. Fixați cu ace suporturile centurii pe palton la liniile de imbinare. Îndoți capetele fiecăruia și coaseți-le în poziție aproape de capete.

117 Montarea mâncilor

Fixați mâncile cu ace de siguranță în găurile pentru brațe, cu fețele drepte una lângă alta. Aliniați marcăjele 10 de pe mâneci cu cele de pe față. Aliniați marcăjul de la capul mâncii cu cusătura de umăr. Aliniați cusăturile laterale și cusăturile de sub mâneci. Coaseți mâncile. Călcați surplusurile de material spre mâneci la capul mâncii. Coaseți umerășele.

117 Tiv

Așezați din nou fațetele pe piesele din față la tiv (de asemenea și pe spate), întinse pe o suprafață plană. Călcați surplusul de cusătură al tivului spre interior. Așezați din nou fațetele spre interior. Coaseți surplusul de cusătură al tivului.

117 Cusătură decorativă pe margini

Cusătură decorativă aproape de marginile din față, până la cusătura de imbinare a gulerului și marginile fantei din spate. Cusătură decorativă din nou cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

117 Butoniere și nasturi

Realizați butonierele transversal pe partea dreaptă a pieptului, la marcăjele din față și

pe capătul drept al gulerului, conform marcăjelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la nasturii dvs. Realizați o butonieră transversală pentru nasturele interior din colțul superior al părții din față stângi. De asemenea, realizați o butonieră transversală pe partea din față, la nivelul taliei. Coaseți nasturii astfel încât să se potrivească cu butonierele și conform marcăjelor.

117 Căptușeală

Coaseți pense pe căptușeală și călcați-le spre centru. Coaseți cusăturile laterale. Taiati surplusul de material de-a lungul cusăturilor și călcați-l într-o parte. Călcați surplusul de material de la marginile inferioare din față și din spate spre interior, pliați-l pe jumătate și coaseți-l. Așezați piesa din spate dreaptă peste piesa din spate stângă, cu fața interioară orientată spre fața exterioară și cu centrele alinate, apoi fixați marginile cu ace de bățură. Coaseți cusăturile de la umeri. Coaseți cusăturile de pe căptușelile mâncilor, călcați surplusul de material într-o parte.

Așezați căptușelile mâncilor. Coaseți căptușeala deasupra marcăjului (cusătura nr. 13) la marginea interioară a garniturii, cu fețele drepte una lângă alta. Taiati surplusul de material și călcați-le spre căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul hainei, cu părțile greșite una față de cealaltă, așezați mâncile una în interiorul celeilalte. Îndoți marginile inferioare ale căptușelilor mâncilor și coaseți-le la marginea de tiv. Călcați lungimea în exces în jos. Fixați cu ace marginea de cusătură a căptușelii pe interior, la marginea marginii de cusătură a cusăturilor laterale și fixați-le la cusăturile de inserție ale mâncilor cu câteva cusături realizate manual.

117 Centură

Îndoți banda pentru centură pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor longitudinale și transversal pe fiecare capăt. Taiati surplusul de material de la cusături și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți centura, călcați-o. Coaseți o cusătură decorativă aproape de margini, fără a coase peste marginea deschisă. Coaseți inelele în formă de D la marginea deschisă, pliați acest capăt al centurii în jurul inelelor în formă de D și apoi 3 cm (1 1/4 in) în lățime spre partea inferioară. Coaseți capătul pliat.

117 Limbile mâncilor

Realizați benzile pentru mâneci în același mod ca și centura și treceți-le prin buclele de pe mâneci.

JAChetă MODELUL 118

la p. 11


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungime spate: aproximativ 63 cm (25 in)



Prezentare generală a tiparului

Linia roșie a tiparului, foia C
Piese tiparului de la 21 la 32



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături rezistente pentru jachete
Țesătura originală: Denim de bumbac (280 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 40	42 - 46
Lățime a țesăturii	cm	ins
Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)		
Țesătură	140 55	2,20 2 2/5

Accesorii: Interfață termofuzibilă, 7 nasturi de blugi cu fixare prin ciocănire (butoane tip „bachelor”), ață de cusut pentru denim

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foia de tipar. Fixați piesele de tipar pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Săgeata care indică pliu de pe piesa 22 este marcată pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarcați săgeata în funcție de liniile de mărime. X-ul pentru închidere de pe piesa 23 este marcat pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcăjul de sus în sus, în funcție de liniile de mărime. Marcăjul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marcăje uniform între ele. X-ul pentru închidere de pe piesa 30 este marcat pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, re poziționați marcăjele conform liniilor de mărime.


Marje de cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in).

Dispunerea tiparului

Țesătură

118
140 cm 55 " 36 - 46



Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu conturul întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Țesătură

21	față	2x
22	cărlig față	2x
23	bandă față	2x
24	spate pe o pliu	1x
25	cărlig spate pe o pliu	2x
26	bandă de tiv față	2x
27	bandă de tiv spate pe o pliu	1x
28	partea superioară a mâncii	2
29	partea inferioară a mâncii	2x
30	manșetă	2x
31	guler pliat	2x
32	buzunar	2x

Piese de întărire termoadezive 23, 26, 27, 30 și 31 (pe partea din spate).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Buzunare
- 2 Crosete față
- 3 Bandă față
- 4 Pli
- 5 Cusătura spate și cusăturile de la umeri
- 6 Guler
- 7 Cusături laterale / Bandă de tiv
- 8 Cusături spate ale mânecii / Fanta mânecii
- 9 Cusăturile mânecii
- 10 Manșete
- 11 Mâneci inserate
- 12 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

1 118 Buzunare
Îngrijii buzunarele pe toate marginile. Presați marginea superioară spre interior pe linia de pli și coaseți. Apoi presați marginile laterale și pe marginea inferioară spre interior cu 1,5 cm (5/8 in). Fixați buzunarele pe părțile din față cu ace de siguranță la liniile de îmbinare și coaseți aproape de margini. Coaseți din nou pe o lățime de 7 mm (1/4 in) lângă marginile laterale și inferioare. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii.

2 118 Cărligul din față
Coaseți piesele de cară față, cu fața spre față, de piesele din față. Taiți surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați-l pe cară. Lucrați dinspre exteriorul pieselor de îmbrăcăminte pentru a coase o cusătură decorativă aproape de cusături și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusături.

3 118 Banda din față
Coaseți benzile din față cu fața spre față, alături de marginile din față. Presați surplusurile de cusătură pe benzi, iar surplusul de la celelalte margini lungi ale benzilor spre interior. Îndoiiți benzile pe linia de pli, cu fața spre interior. Coaseți în partea de sus, de la marginea plierii până la centrul din față. Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Taiți surplusul de cusătură în centrul din față. Întoarceți benzile, presați marginile. Coaseți benzile aproape de margini, prindând marginea inferioară.

4 118 Pli
Pentru pliurile de pe jugul din față, fixați cu ace liniile de pli marcate, cu fața spre față, și coaseți de-a lungul liniei de pli de la marginile superioare până la săgeată. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Călcați pliurile spre gaura de mănecă.

5 118 Cărligul din spate și cusăturile de umăr
Îndoiiți pliurile de pe piesa din spate în direcția săgeții și fixați-le cu ace de basting pe marginea de cusătură. Fixați cu ace și coaseți partea exterioară a jugului din spate, cu fețele drepte una lângă alta, de marginea superioară a spatelui. Fixați cu ace și coaseți celălalt jug de marginea superioară a spatelui din interior, cu fața dreaptă orientată spre fața greșită. Așezați piesele jugului cu fețele greșite una lângă alta. Coaseți cusătura de umăr a jugului exterior din spate de cusătura de umăr a jugului din față, întoarceți marginea jugului interior și coaseți-o la cusăturile de îmbinare. Lucrați

din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a realiza o cusătură decorativă aproape de cusătura jugului din spate. Apoi, realizați din nou o cusătură decorativă cu lățimea de 7 mm (1/4 in).

6 118 Guler
Călcați surplusul de material de la marginea inferioară a uneia dintre piesele gulerului spre interior. Fixați cu ace de siguranță piesele gulerului cu fețele drepte una lângă alta și coaseți marginile exterioare împreună. Taiți surplusul de material de la cusături și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, călcați-l. Coaseți gulerul la jachetă cu fețele drepte una lângă alta. Călcați surplusul de material de la cusătură pe guler. Fixați cu ace de siguranță marginea interioară a gulerului peste cusătura de îmbinare. Lucrați de pe fața hainei pentru a coase de-a lungul liniei cusăturii de îmbinare. Coaseți cu cusătură decorativă marginile apropiate ale gulerului.

7 118 Cusături laterale / Bandă de tiv
Coaseți cusăturile laterale. Taiți surplusul de material și călcați-l deschis. Coaseți, de asemenea, cusăturile laterale ale benzii de tiv. Coaseți banda de tiv cu fața spre față cu marginea de jos a jachetei. Călcați surplusurile de material pe banda de tiv. Călcați surplusul de material de la cealaltă margine lungă spre interior. Îndoiiți capetele benzii de tiv pe linia de pli, cu fața spre interior. Coaseți capetele. Întoarceți banda de tiv și călcați-o. Fixați cu ace de basting marginea interioară a benzii de tiv peste cusătura de îmbinare. Coaseți banda de tiv strâns în jurul marginilor, prindând marginea interioară.

8 118 Cusăturile din spate ale mânecii / Fanta mânecii
Călcați surplusul de material de pe suprapunerea mânecii inferioare spre interior și coaseți. Coaseți cusăturile mânecii din spate de la marginile superioare până la marajul fantei. Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Îngrijii marginile de cusătură de la vârf până la fanta și călcați-le pe măneca superioară. Călcați marginea de cusătură de la fanta mânecii superioare spre interior și fixați-o cu cusături provizorii. Lucrați din exteriorul mânecii pentru a coase o cusătură decorativă aproape de marginea din față a fantei și de cusătura mânecii. Coaseți din nou o cusătură decorativă cu lățimea de 7 mm (1/4 in), întrerupând cusătura la capătul fantei. Coaseți de-a lungul părții superioare a fantei.

9 118 Cusăturile mânecii
Îndoiiți mânecile pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor. Taiți surplusul de material și călcați-l deschis.

10 118 Manșetă
Coaseți manșeta cu fața spre față de marginea inferioară a mânecii. Presați surplusurile de cusătură pe manșetă, presați surplusul de cusătură de la cealaltă margine lungă spre interior. Îndoiiți capetele pe linia de pli, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul capetelor. Întoarceți manșeta și presați-o. Bateți cu ace de bast pe marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul mânecii pentru a coase manșeta aproape de margini, prindând marginea interioară.

11 118 Montarea mânecilor
Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fețele drepte una lângă alta. Când introduceți mânecile, vă rugăm să țineți cont de următoarele aspecte: Potrivii marajele 12 de pe mănecă și de pe față. Potrivii marajul de la vârful mânecii cu cusătura de umăr. Aliniați cusătura de sub mănecă

cu cusătura laterală. Taiți surplusul de material de-a lungul marginilor de cusătură și călcați-l spre măneci la vârful mânecii.


12 118 Butoniere / Nasturi
Realizați butonierele transversal pe banda de închidere din dreapta, pe capătul din dreapta al benzii de tiv și pe manșete, conform marajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor în funcție de nasturii dvs. Atașați nasturii astfel încât să se potrivească cu butonierele.

PULLOVER MODELUL 119

la pag. 15



Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungime spate aproximativ 76 cm (30 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linie neagră a tiparului, foaia A
Piese tiparului de la 1 la 6



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături tricotate.

Țesătură originală: Tricot din amestec de viscoză (320 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	46 - 56
Lățime a țesăturii	cm
Țesătură	140
ă	55
	2,95
	3¼

Accesorii: Un ac dublu pentru mașina de cusut.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Fixați tiparul cu ace de siguranță


Disponerea tiparului

Țesătură

119

140 cm 55 "

46 - 56




Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu o linie întreruptă pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.



Schema de croială 121

Țesătură



Îndoți Țesătura așa cum se arată în schema de croială, cu fața spre interior. Decupați piesele 6 și 7, precum și piesele 6A și 7A la final, dintr-un singur strat de Țesătură rămasă.

Decupare

Veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 17 pentru rochia 120. Veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 3, 6A, 7A, 18 și 19 pentru bluza 121.

Piesele de tipar 120, 121

120, 121 1	față	2x
120, 121 2	cusătură de umăr pe pliu	2x
120, 121 3	spate	2x
120	4 partea inferioară față	2x
120	5 spate inferior pe o pliu 1x	
120, 121 6	bandă de prindere dreaptă	1x
120, 121 7	bandă de prindere stângă	1x
120	8 bandă de guler pe o pliu	2x
120	9 guler pe o pliu	2x
120	10 partea superioară a mânecii	2x

120	11 partea inferioară a mânecii	2x
120	12 manșetă	2x
120	12 benzi	4x
120	14 buzunare	2x
120	15 cu clapă	4x
120	16 curea	2x
120	17 suport curea	2x
121 18	manșon	2x
121 19	guler de cravată pe o pliu	2x


Piese de întărire termoadesive 6, 7, 8, 9, 12 și 15 (pe partea din spate a Țesăturii).

120, 121 Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 120, 121 Pliuri
- 2 120, 121 Cusătura centrală din spate
- 3 120, 121 Cârliche spate / Spate
- 4 120, 121 Îmbinarea inserției din față cusături
- 5 120 Partea inferioară față / Partea inferioară spate
- 6 120, 121 Bandă de fixare dreaptă
- 7 120, 121 Bandă stângă
- 8 120 Tiv
- 9 121 Tiv
- 10 120, 121 Cusături laterale
- 11 120 Guler
- 12 121 Guler cu cravată
- 13 120 Mâneci / Cusătură panou
- 14 120, 121 Cusături mâneci
- 15 120 Fante la mâneci
- 16 120 Bande / Manșete
- 17 120 Manșete
- 18 121 Tivul mânecii / Elastic
- 19 120, 121 Mâneci cusute
- 20 120 Buzunare
- 21 120 Buclele pentru curea
- 22 120 Curea
- 23 120 Bandă de guler / Butonieră / Nasture
- 24 120, 121 Cusutul nasturilor


CONSTRUCȚIE

- 1 120, 121 Pliuri
Coaseți pensele pe piesele din față și călcați-le în jos.
- 2 120, 121 Cusătura din spate, pe mijloc
Așezați piesele din spate cu fața spre față, fixați cu ace de siguranță și coaseți cusătura centrală din spate. Taiati surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați-l într-o parte.
120: Coaseți o cusătură decorativă aproape de cusătură, din exterior, îngustă și apoi cu o lățime de 7 mm (1/4 in).
- 3 120, 121 Cârliche spate / Spate
Coaseți partea exterioară a inserției din spate, cu fețele drepte una lângă alta, de marginea superioară a piesei din spate. Coaseți partea interioară a inserției din spate de marginea superioară a piesei din spate, cu fața dreaptă orientată spre fața stângă (cusătura nr. 1). Călcați marginile de cusătură spre inserție. 120: Realizați o cusătură decorativă aproape de cusătura de îmbinare a inserției și, din nou, cu lățimea de 7 mm (1/4 in).



4 120, 121 Cusăturile de îmbinare ale inserției din față

Coaseți jugul exterior la marginile superioare ale pieselor din față, cu fețele drepte una lângă alta (cusătura nr. 2), ajustând marginile jugului de la *. Presați surplusurile de material pe jug. Îndoți marginile interioare ale jugului și coaseți-le la cusăturile de îmbinare. Fixați cu ace de basting marginile deschise ale jugului. 120: Coaseți o cusătură decorativă aproape de cusăturile de îmbinare ale jugului din față, din exterior, cu o lățime de 7 mm (1/4 in).





5 120 Partea din față de jos / Partea din spate de jos



Fixați cu ace și coaseți piesele din partea inferioară a față și cea din partea inferioară a spate, cu fața spre față, respectiv cu fața spre spate (cusăturile nr. 3 și 4). Taiati și neteziți surplusurile de material, apoi călcați-le în jos. Lucrați de la exteriorul pieselor de îmbrăcăminte pentru a coase cu cusătură decorativă aproape de cusături și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusături.

6 120, 121 Banda de închidere dreaptă

Fixați cu ace banda de închidere dreaptă, cu fețele drepte una lângă alta, de marginea din față a părții din față drepte și coaseți (cusătura nr. 6) (6). Taiati surplusul de material de la cusătură și călcați-l pe bandă. Acum, mai întâi pliați banda spre interior pe linia de PLIERE A FACEI și călcați-o. Realizați butoniere pe lungime, conform marcajelor (6a). Ajustați


dimensiunea butonierelor astfel încât să se potrivească cu nasturii. Apoi călcați banda spre interior de-a lungul liniei de PLIERE, fixați cu ace peste cusătura de îmbinare și coaseți din exterior pentru a coase de-a lungul liniei cusăturii de îmbinare a benzii (6b). Călcați banda cu butoniere în față peste cusătură. Fixați cu cusături provizorii în partea de sus și de jos (6c).






7 120, 121 Banda stângă

Fixați cu ace și coaseți banda stângă cu fața spre fața stângă a părții din față (cusătura nr. 6). Taiți surplusul de material și călcați-l pe bandă. Călcați surplusul de material de la cealaltă margine lungă spre interior (7). Călcați banda spre interior pe linia de pliuri și fixați cu ace marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Coaseți din exterior pe linia cusăturii de îmbinare a benzii (7a).



8 120 Tiv

Tăiați surplusul de material de la tiv și călcați-l spre interior. Coaseți tivul cu o lățime de 1 cm (3/8 in) până la marcatele de fantă laterală.




9 121 Tiv

Tăiați surplusul de material de la tiv și călcați-l spre interior. Coaseți tivul cu o lățime de 1 cm (3/8 in).




10 120, 121 Cusături laterale

Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu piesa din spate. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale (cusătura numărul 5) și coaseți, pentru modelul 120, de la marginile superioare până la marcatele de fantă laterală. Taiți surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați-l spre spate.



împreună, prindând gulerul între ele (cusătura 7). Coaseți de-a lungul marginilor din față și marginea superioară a benzii gulerului, începând și terminând exact în față, pe linia de cusătură a marginii de îmbinare (11a). Taiți surplusurile de material.

Întoarceți banda gulerului și călcați-o. Coaseți piesa exterioară a benzii gulerului pe marginea decolteului (cusătura nr. 8), potrivit marcatele de pe banda gulerului cu marcatele de la umăr de pe pieptar. Taiți surplusurile de material și călcați-le pe banda gulerului. Îndoți marginea benzii gulerului interioare și coaseți-o la cusătura de îmbinare (11b).




12 121 Guler cu cravată


Coaseți cusătura din spate centrală a pieselor gulerului cu legătură. Presați surplusurile de material deschise. Fixați cu ace liniile de pli marcate cu o săgeată spre dreapta cu fața una către cealaltă și coaseți între săgeți. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Îndoți pliurile în direcția săgeții și fixați cu cusături provizorii (12). Fixați cu ace o margine longitudinală a gulerului cu legătură (= jumătatea exterioră a gulerului) cu fața spre față de marginea decolteului și coaseți (cusătura nr. 8), potrivit marcatele de pe guler cu marcatul de umăr de pe pieptar. Taiți surplusul de material, crestați marginea din față și călcați pe guler (12a). Îndoți benzile de legătură care depășesc, fiecare în jumătate, cu fața spre interior. Coaseți marginile exterioare ale benzilor de legătură împreună de la cusătura nr. 8 până la pliul țesăturii. Taiți surplusurile de material la colțuri în unghi (12b). Întoarceți benzile de legătură, călcați marginile. Așezați surplusurile de cusătură de pe jumătatea interioară a gulerului spre interior, fixați cu ace peste cusătura de îmbinare și coaseți din exterior pe linia cusăturii (12c).

11 120 Guler


Fixați cu ace bucățile gulerului cu fețele drepte una lângă alta și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor exterioare. Taiți surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (11). Întoarceți gulerul, călcați-l. Cusătură decorativă pe guler aproape de margini și din nou cu lățimea de 7 mm (1/4 in). Îmbinați marginile deschise cu cusături provizorii. Așezați piesele benzii de guler cu fețele drepte



12a




12b



12c

13 120 Cusătura mânecii / panoului


Fixați cu ace mâneca superioară de mâneca inferioară, cu fețele drepte una lângă alta (cusătura nr. 9), și coaseți. Taiati surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați-l spre mâneca inferioară. Coaseți o cusătură decorativă aproape de cusătură și încă una la 7 mm (1/4 in) lângă cusătură.



13

14 120, 121 Cusături la mâneci


Îndoți mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță cusăturile mânecilor, 120: cusătura nr. 10, 121: cusătura nr. 13. Pentru modelul 120, coaseți de la marginile superioare până la marcatul de decupaj / cusătura panoului (vezi săgeata). Coaseți înapoi pentru a fixa capătul cusăturii. Taiati surplusul de material la 1 cm (3/8 in) (inclusiv la marginile decupajului), neteziți și călcați cu fața deschisă.



14

15 120 Fante la mâneci


Presați surplusurile de material spre interior, pliați la jumătate din lățime și coaseți.



15

16 120 de benzi / manșete

Presați o margine îngustă a fiecărei benzi spre partea greșită a țesăturii cu 1 cm (3/8 in). Îndoți aceste piese pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți la 7 mm (1/4 in) lângă marginea pliului (16). Taiati surplusul de material. Folosiți un ac mic de siguranță ca ac de cusut (16a) pentru a întoarce banda, apoi călcați-o. Coaseți capetele întoarse la margini cu mașina sau manual (16b).



16



16a


16b




17 120 Manșete

Strângeți marginea inferioară a mânecii prin bătătură la mașină (setarea cea mai mare a cusăturii) de fiecare parte a liniei de cusătură marcate. Trageți firele de la bobină pentru a ajusta marginea la lățimea manșetei (17). Îndoți manșeta pe jumătate pe lungime și călcați marginea pliului. Desfaceți din nou manșeta. Fixați cu ace manșeta cu fața spre față de marginea inferioară a mânecii (cusătura nr. 11) și coaseți (17a). Călcați surplusurile de material ale cusăturii de îmbinare pe manșetă, călcați surplusul de material de la cealaltă margine lungă a manșetei spre interior. Fixați cu ace câte 2 bucăți de bandă pe fiecare dintre marginile înguste ale manșetei exterioare, cu capetele deschise ale benzilor așezate direct sub cusătura de îmbinare. Marginile de cusătură trebuie să se suprapună una peste cealaltă (17b). Îndoți din nou manșeta cu fețele drepte una lângă alta pe pli și coaseți de-a lungul marginilor înguste, prindând benzile. Taiati surplusurile (17c). Întoarceți manșeta și călcați-o. Fixați cu ace de bătătură marginea inferioară peste cusătura de îmbinare. Coaseți de la exteriorul manșetei pentru a realiza o cusătură decorativă aproape de margini și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margini, cuprinzând jumătatea interioară (17d).


17




17a




17b



17c




17d




18 121 Tivul mânecii / Elastic

Călcați marginea inferioară a mânecii spre interior pe linia de pliere, întoarceți-o spre interior și coaseți conform marcajelor pentru canalul elasticului. Lăsați o deschidere lângă cusătura mânecii pentru a introduce elasticul (18). Împărțiți elasticul în două bucăți egale. Introduceți elasticul în canal, coaseți capetele între ele (18a). Coaseți deschiderea.



18




18a



19 120, 121 Montarea mânecilor


Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu părțile drepte una lângă alta. Potrivii marcasele 12 de pe mânecă și de pe față. Potrivii cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Potrivii marcatul de la capul mânecii cu marcatul de la umăr de pe jug. Coaseți mânecile. Taiati surplusul de material la 7 mm (1/4 in), neteziți și călcați spre mânecă la capul mânecii.

19



20 120 Buzunare


Călcați marginea de cusătură de la marginea superioară a buzunarelor spre interior, întoarceți și coaseți (20). Tăiați surplusul de material de la marginile laterale și inferioare, apoi călcați spre interior (20a). Coaseți împreună câte o bucată de clapă cu întăritură și una fără întăritură, cu fețele drepte una lângă cealaltă, lăsând deschisă marginea superioară de îmbinare. Tăiați surplusul de material de la cusături și tăiați colțurile în unghi (20b). Întoarceți clapa și călcați-o. Cosiți o cusătură decorativă aproape de marginile clapetei și încă o dată la 7 mm (1/4 in) lângă margini. Fixați buzunarele pe părțile din față cu ace de siguranță pe liniile de îmbinare. Coaseți aproape de marginile laterale și inferioare și încă o dată la 7 mm (1/4 in) lângă margini (20c). Coaseți pe clapetă la 1,5 cm (5/8 in) deasupra buzunarului (20d), astfel încât clapeta să fie orientată în sus. Tăiați surplusul de material de la cusătura de îmbinare a clapetei la 5 mm (3/16 in). Presați clapeta în jos și coaseți din nou la 7 mm (1/4 in) lângă cusătura de îmbinare (20e).



20e


21 120 Suporturi pentru curele

Tăiați și îndreptați o margine lungă a fiecărei benzi pentru a forma un suport de curea. Mai întâi călcați marginea netăiată, apoi marginea tăiată și îndreptată, cu o lățime de 8 mm (aproximativ 1/4 in), spre partea inferioară a benzii (21). Coaseți cu cusătură de suprafață aproape de marginile longitudinale (21a) și pliați banda în jumătate. Întoarceți capetele suporturilor pentru curea. Fixați cu ace câte un suport pentru curea deasupra fiecărei cusături laterale, la nivelul taliei, și coaseți aproape de margini (21b).




22 120 Centură

Coaseți bucățile de curea cu fața spre interior, pentru a forma o bandă lungă (22). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Îndoiiți cureaua pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți marginile, lăsând un capăt îngust deschis. Tăiați surplusurile de material și tăiați colțurile în unghi (22a). Întoarceți cureaua și călcați-o (22b). Coaseți cureaua aproape de margini și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margini. Îngrijiți capătul deschis al curelei, așezați-l peste ambele inele D spre partea inferioară a curelei și coaseți-l la mașină sau manual (22c).



22b



22c

23 120 Guler / Butonieră / Nasture

Realizați o butonieră transversal pe capătul drept al benzii de guler. Coaseți un nasture pe capătul stâng al benzii de guler, astfel încât să se potrivească.

24 120, 121 Coaseți nasturii

Coaseți nasturii pe banda de închidere din stânga, astfel încât să se potrivească cu butonierele.

PANTALONI MODELUL 122

la pag. 19

Mărimile Burda 46, 48, 50, 52, 54



Lungimea piciorului la exterior: aproximativ 115 cm (45 ins)

Tiv: aproximativ 54 cm (21 ins)

Pantalonii se poartă la talie



Linie roșie a tiparului, foaia D Piese de tipar de la 21 la 26



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru pantaloni cu elastan. Folosiți numai țesături elastice

Țesătura originală: Jacquard din poliester-bumbac cu elastan (300 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	46 - 56
Lățimea țesăturii	cm ins
Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)	
Țesătură	140 55
Țesătură	2,70 3

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar pentru pantaloni, lungime 18 cm

(7 ins) lungime. 1 nasture

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 21A și 21B, precum și 25A și 25B, una de cealaltă pe liniile de îmbinare. Liniile de cusătură pentru fermoar de pe piesa din față a pantalonilor sunt marcate pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, remarcați aceste linii în funcție de liniile de mărime. Fixați cu ace de tipar piesele tiparului pe țesătură așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele de la a la d direct pe țesătură.

Marje de cusătură și de tiv Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in) Măsurile pentru piesele de la a la d includ marjele.

Dispunerea tiparului

Țesătură



Decupați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupați piesele 23, 24, 26, a, b și c dintr-un singur strat de material rămas.

Piese decupate la dimensiune

Mări me	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	105 41⅓%	111 43⅓%	117 46	13 5⅓%
b		20,5 8		9 3½
c		13 5⅓%		12 4¾
d		3 1⅓%		50 19¾
Mări me	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	123 48⅔%	129 50¾%	135 53¾%	13 5⅓%
b		20,5 8		9 3½
c		13 5⅓%		12 4¾
d		3 1⅓%		50 19¾

Decupare

Țesătură

21	piesa față pantaloni	2x
22	bucată de buzunar	2x
23	piesă pentru șa	2x
24	cară	2x
25	piesă spate pantaloni	2x
26	buzunar	2x
	o bandă pentru talie	1x
	b suprapunere inferioară	1x
	c buzunar pentru monede	1x
	d bandă pentru suporturi de cureauă	1x

Interfață: aplicați cu fierul de călcat piesele a și b (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Corset
- 2 Buzunar pentru monede
- 3 Buzunar pe cusătura de sold
- 4 Buzunar
- 5 Cusături laterale
- 6 Cusături interioare ale piciorului
- 7 Cusătură centrală
- 8 Fermoar
- 9 Buclele pentru cureauă
- 10 Bandă de talie
- 11 Nasture / Butonieră
- 12 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 122 Cară

Coaseți piesele de cară, cu fețele drepte una lângă alta, de piesele din spate ale pantalonilor (cusătura nr. 1), ajustând ușor piesa pantalonilor. Taiati marginile de cusătură și călcați-le spre piesa pantalonilor. Lucrați dinspre exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a realiza o cusătură decorativă aproape de cusătura de îmbinare a cară și, din nou, la 7 mm (1/4 in) lângă cusătură.

2 122 Buzunar pentru monede

Taiati surplusul de material de pe toate marginile piesei de buzunar. Călcați surplusul de material de la marginea superioară a buzunarului spre interior, coaseți aproape de margine și din nou la o lățime de 7 mm (1/4 in). Călcați surplusurile de material de la marginile laterale și inferioare ale buzunarului spre interior. Fixați buzunarul cu ace de siguranță pe piesa de eșarfă a șoldului drept, pe linia de îmbinare. Coaseți aproape de marginile laterale și inferioare. Apoi

coaseți din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margini.

3 122 Buzunarul de pe cusătura de sold

Coaseți piesele buzunarului cu fața spre față, aliniind marginile deschiderii buzunarului. Taiati surplusurile de material. Întoarceți piesele buzunarului spre interior, călcați marginea deschiderii buzunarului. Coaseți aproape de margine și din nou la 7 mm (1/4 in) de margine. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la liniile de îmbinare de pe piesa laterală a inserției de sold. Coaseți piesele buzunarului între ele pe interior. Taiati surplusurile de cusătură și continuați să taiati marginea inferioară a inserției laterale de sold până la marginea din față. Fixați cu ace marginile buzunarelor pe partea inferioară a țesăturii.

4 122 Buzunar

Taiati surplusul de material de pe toate marginile pieselor buzunarului. Călcați surplusul de material de la marginea superioară a buzunarului spre interior. Coaseți aproape de margine și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margine. Călcați surplusul de material de la marginile laterale și inferioare ale buzunarelor spre interior. Fixați buzunarele pe linia de îmbinare a pieselor din spate ale pantalonilor, coaseți aproape de marginile laterale și inferioare și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă margini.

5 122 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta, potrivit marcasele la înălțimea genunchiului. Taiati surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați-l spre partea din spate a pantalonilor.

6 122 Cusăturile interioare ale piciorului

Coaseți cusăturile interioare ale piciorului cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta, aliniind marcasele la nivelul genunchiului și întinzând marginile interioare ale piciorului deasupra marcajului pe măsură ce coaseți. Îngrijiți surplusurile de material și călcați-le pe partea din spate a pantalonilor.

7 122 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonilor. Așezați un picior al pantalonilor în interiorul celui alt, cu fețele drepte una lângă alta și aliniind cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală din față sub marcajul de fantă și continuați să coaseți cusătura centrală din spate, totul într-o singură operațiune. Taiati surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați-l într-o parte. Coaseți o cusătură decorativă aproape de cusătura centrală și încă una la 7 mm (1/4 in) lângă cusătură.

8 122 Fermoar

Taiati și neteziți margini de finisare la marginile deschiderii și călcați-le spre interior. Coaseți pe partea dreaptă de-a lungul centrului din față, coaseți pe partea stângă la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față. Coaseți fermoarul pe partea inferioară a marginii stângi a deschiderii (suprapunere), cusând aproape de dinții fermoarului. Fixați cu ace deschiderea, potrivit centrelor. Coaseți banda liberă a fermoarului pe fața dreaptă, fără a prinde piesa pantalonului. Bateți fața. Cusătură decorativă pe deschidere de la marginile superioare până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, conform marcajelor. Îndoțiți piesa de suprapunere pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul capătului de jos. Întoarceți suprapunerea și îngrijiți marginile pe lungime împreună. Așezați suprapunerea sub marginea stângă a deschiderii și fixați-o cu ace de siguranță la garnitură. Coaseți garnitura de suprapunere

aproape de cusătura fermoarului. Așezați din nou deschiderea închisă și coaseți cu cusătură decorativă până la capăt, prindând suprapunerea.

9 Îndoțiți în jumătate banda pentru suporturile de cureauă

pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți la 1,2 cm (1/2 in) lângă marginea pliului. Taiati surplusul de material. Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a întoarceți banda. Călcați și coaseți cu cusătură deasupra aproape de ambele margini lungi. Taiati banda în 5 bucăți egale. Fixați cu ace de bățură suporturile pentru cureauă pe marginea superioară a pantalonilor: pe piesa din față a pantalonilor, la deschiderea buzunarului; pe piesa din spate a pantalonilor, la o distanță de 5 cm (2 ins) lângă cusătura laterală și la cusătura centrală. De asemenea, coaseți de-a lungul suporturilor pentru cureauă la 2,5 cm (1 inch) de margine.

10 122 Banda de talie

Îndoțiți banda de talie în jumătate și călcați-o, cu partea din spate spre interior. Apoi desfășurați-o din nou. Coaseți banda de talie de marginea superioară a pantalonilor. Capătul din dreapta al benzii de talie depășește marginea dreaptă a deschiderii, iar benzile de fixare a curelelor sunt prinse între ele. Călcați surplusurile de cusătură pe banda de talie. Îndoțiți capetele benzii de talie cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul capetelor (în partea dreaptă, în centrul din față). Taiati surplusurile de cusătură, întoarceți banda de talie și călcați-o. Îndoțiți marginea interioară a benzii de talie în jos cu aproximativ 2 cm (3/4 in), apoi fixați-o cu cusături provizorii peste cusătura de îmbinare, fără a o întoarce spre interior. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase cu cusătură decorativă banda de talie strâns în jurul marginilor, prindând marginea interioară a benzii de talie. Așezați buclele pentru cureauă spre marginea superioară a benzii de talie, întoarceți capetele spre interior și coaseți.

11 Realizați o butonieră transversală 122 Buton / Butonieră

pe capătul din dreapta al benzii de talie, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Coaseți butonul pe capătul din stânga al benzii de talie, astfel încât să se potrivească.

12 122 Tiv


Călcați surplusul de tiv spre interior și coaseți.

JACETĂ •••••
MODELUL 123

la pag. 18


Mărimile Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungimea spatelui este de aproximativ 80 cm (31 in).



Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia B
Piese tiparului 21-29



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături cu efect de țesătură și texturate Țesătură originală: Jacquard din bumbac și polyester (300 g/mp). Rest de căptușeală

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	46 - 56
Lățime a țesăturii	cm ins
Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)	
Țesătură	140 55
	3,30 3⅓

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 4 nasturi

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele de la a la c direct pe țesătură.

Margini de cusătură și de tiv: Cusături, margini și tivuri de 1,5 cm (5/8 in). Decupați piesele de căptușeală cu margini de cusătură de 1,5 cm (5/8 in). Măsurile pentru piesele de la a la c includ marginile de cusătură.

Piese tăiate la măsură

Mări me	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	37 14½	38 15	39 15½	21 8⅓
b	115 45¾	118 46½	121 47⅔	15 6
c		20 7⅞		3 1⅓
Mări me	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	40 15¾	41 16⅓	42 16½	21 8⅓
b	124 48¾	127 50	130 51⅓	15 6
c		20 7⅞		3 1⅓


Disponerea modelului

Tesătură

123

140 cm 55 "

46 - 56



Se decupează dintr-un strat dublu de
tesătură, cu fața spre interior.

Decupare

Tesătură

21 bandă față (inclusiv 2x interior)

22 față

23 lateral față

24 spate

25 lateral spate

26 bandă spate pe o pliu

4x

2x

2x

2x

2x

2x

(inclusiv 1x interior)

27 partea superioară a mânecii

28 partea inferioară a mânecii

29 piesă de buzunar

o manșetă

b curea

c bandă pentru suporturi de curea

Rest de câptușeală pentru piesa 29

Câptușeală termocolantă pentru piesele
21, 26 și a (pe partea din spate).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Cusăturile panoului frontal
- 2 Buzunare în cusături
- 3 Cusătura din spate
- 4 Cusăturile panoului din spate
- 5 Cusături laterale
- 6 Tiv
- 7 Cusături la umeri
- 8 Bandă
- 9 Bandă de cusut
- 10 Cusături spate ale mânecii /
Fanta mânecii
- 11 Cusături față mănecă
- 12 Măneci inserate
- 13 Manșete
- 14 Suporturi pentru curea
- 15 Curea

CONSTRUCȚIE

1 123 Cusături pe panoul frontal
Fixați cu ace părțile laterale din față, cu
fața spre față, cu părțile din față (cusătura nr.
1) și coaseți, fără a coase peste deschiderile
buzunarelor între marcaje. Taiati surplusul
de material al părților laterale din față la
capetele cusăturii. Presați surplusul de
material de deasupra și de dedesubtul
marginilor deschiderilor buzunarelor spre
centrul din față, coaseți aproape de margini
și din nou pe o lățime de 7 mm (1/4 in).

2 123 Buzunare în cusături
Fixați cu ace piesele de buzunar cu fața
spre interior, cu surplusurile de cusătură la
marginile deschiderii buzunarului, și
coaseți direct de-a lungul liniilor de
cusătură marcate: piesele de buzunar din
tesătură la părțile laterale din față, piesele
de câptușeală ale buzunarului la piesele din
centrul din față. Așezați piesa de câptușeală
a buzunarului spre interior, călcați
marginea deschiderii buzunarului. Coaseți
o cusătură decorativă aproape de margine
și încă una cu lățimea de 7 mm (1/4 in).
Călcați piesa
în față. Coaseți piesele buzunarului între ele
și tăiați și finisați toate marginile.

3 123 Cusătura din spate
Așezați piesele din spate cu fața una
lângă alta și coaseți cusătura din centrul
spatelui. Taiati surplusurile de material și
călcați-le într-o parte. Coaseți o cusătură
decorativă aproape de cusătură și încă una
de 7 mm (1/4 in) lângă cusătură.

4 123 Cusăturile panoului din spate
Fixați cu ace părțile laterale din spate, cu
fața spre interior, împreună cu piesa din
spate și coaseți (cusătura numărul 2). Taiati
surplusul de material și călcați-l

2x

2x

2x

2x

2x

2x

1x

spre centru. Coaseți o cusătură decorativă
aproape de cusătură și încă o dată la 7 mm
(1/4 in) lângă cusătură.

5 123 Cusături laterale
Așezați piesele din față cu fața spre față
împreună cu spatele. Coaseți cusăturile
laterale de la marginile superioare până la
marcajul de tăietură (cusătura numărul 4).
Taiati surplusul de material și călcați-l
deschis.

6 123 Tiv
Taiati surplusul de material de la tiv și
călcați-l spre interior. Coaseți tivul cu o
lățime de 1 cm (3/8 in), coaseți peste
partea superioară a fantei.

7 123 Cusăturile de umăr
Fixați cu ace de siguranță și coaseți
cusăturile de umăr (cusătura nr. 3), ajustând
marginile cusăturii de umăr din spate.
Coaseți cusăturile de umăr pe benzile
exterioare și interioare (cusătura nr. 5).
Taiati surplusul de material și călcați-l
deschis.

8 123 Bandă
Așezați benzile exterioare și interioare cu
fața spre față. Coaseți-le împreună de-a
lungul marginii decolteului, a marginii din
față și a marginii de jos. Taiati surplusurile de
material, tăiați curbile. Întoarceți banda și
călcați-o. Coaseți o cusătură decorativă
aproape de marginea din față și încă una cu
lățimea de 7 mm (1/4 in).

9 123 Coaseți banda
Fixați cu ace banda exterioară de
marginea din față a jachetei, cu fețele drepte
una lângă alta, și coaseți (cusătura nr. 6).
Taiati surplusul de material. Călcați surplusul
de material al cusăturii de îmbinare a benzii
și de la cealaltă margine lungă a benzii pe
bandă.

Bateți cu ace de basting marginea
interioară peste cusătura de îmbinare.
Lucrați dinspre exterior pentru a coase
strâns de-a lungul cusăturii de îmbinare a
benzii și din nou la 7 mm (1/4 in) lângă
cusătură, prindând marginea interioară a
benzii.

**10 123 Cusăturile din spate ale
mânecii / Fanta mânecii**
Așezați partea superioară a mânecii cu fața
spre față cu partea inferioară a mânecii. Fixați
cu ace cusătura din spate a mânecii și coaseți
de la marginile superioare până la marcajul
de tăietură (cusătura numărul
7). Coaseți înapoi pentru a fixa capetele
cusăturii. Taiati surplusul de material de la
marginile fantei, tăiați surplusul de
material al cusăturii și călcați-l pe măneca
superioară. Călcați surplusul de material al
fantei din față spre interior. Coaseți cu
cusătură decorativă măneca superioară și
marginea fantei din față. Îndoțiți surplusul
de material al fantei din spate (= suprapunere)
pe jumătate sub și coaseți.

11 123 Cusăturile mânecii din față
Îndoțiți mănecile pe jumătate pe
lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace
de siguranță cusăturile mânecii din față și
coaseți (cusătura nr. 8). Taiati surplusul de
material
la 7 mm (1/4 in), îngrijiți-le împreună și
călcați-le într-o parte.

12 123 Montarea mânecilor
Fixați mănecile cu ace de siguranță
în gurile pentru brațe, cu părțile drepte
una lângă alta. Aliniați marcajul 9 de pe
mănecă cu cel de pe partea din față. Aliniați
marcajul de la capul mânecii cu cusătura de
umăr. Aliniați marcajul de pe partea
inferioară a mânecii cu cusătura laterală.
Coaseți mănecile. Taiati surplusul de
material la

7 mm (1/4 in), îngrijiți marginile și
călcați spre mănecă la vârful mânecii.

13 123 de manșete
Îndoțiți manșeta pe jumătate pe
lungime și călcați marginea îndoită. Așezați
din nou manșeta
din nou pe o suprafață plană și fixați-l cu
ace de siguranță, cu fața spre față, de
marginea inferioară a mânecii. Coaseți.
Taiati surplusul de material de la cusătura
de îmbinare și de la cealaltă margine lungă
a manșetei la 7 mm (1/4 in) și călcați-l pe
manșetă. Îndoțiți manșetele pe jumătate, cu
fața spre interior, și coaseți capetele. Taiati
surplusul de material. Întoarceți manșeta și
călcați-o. Fixați cu ace de siguranță
marginea interioară peste cusătură de
îmbinare. Lucrați din exteriorul
hainei pentru a coase manșeta aproape
de cusătura de îmbinare și la 7 mm (1/4
in) lângă aceasta, prindând marginea
interioară.

Realizați două butoniere pe capătul din față
al manșetei, transversal și la o distanță de
1,2 cm (1/2 in) de margine. Alegeți
dimensiunea
butonierelor astfel încât să se potrivească
cu nasturii dumneavoastră. Coaseți
nasturii pe capetele din spate ale
manșetelor, astfel încât să se potrivească.

14 123 Suporturi pentru curea
Finisați o margine lungă a benzii c.
Mai întâi călcați marginea nefinisată, apoi
marginea finisată pe o lățime de 1 cm (3/8
in) spre partea interioară a benzii. Coaseți
o cusătură decorativă pe bandă, aproape
de marginile longitudinale. Taiati banda în
2 bucăți egale pentru suporturile de curea.
Îndoțiți capetele suporturilor de curea și
fixați-le cu ace de siguranță pe jachetă,
peste cusăturile laterale, la nivelul taliei.
Coaseți suporturile de curea aproape de
capetele îndoite.

15 123 Centura
Coaseți marginile înguste ale
pieselor centurii cu fața spre interior,
pentru a forma o bandă lungă. Presați
marginile de cusătură deschise. Îndoțiți
centura pe lungime, cu fața spre interior,
și coaseți marginile împreună, lăsând o
deschidere în mijloc pentru întoarcere.
Taiati marginile de cusătură, tăiați
colțurile în unghi. Întoarceți centura și
presați-o. Coaseți centura aproape de
marginii și din nou la 7 mm (1/4 in)
lângă margini, închizând deschiderea.

COSTUM •••• MODELUL 124


la p. 31

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

124 Vestă Lungime spate: 68 cm
(27 in)





124 Pantaloni Lungimea piciorului pe exterior: 97 cm (37 ins) Pantaloni se poartă sub talie Lățimea tivului: 71-78 cm (28-31 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia A
Piesele tiparului de la 1 la 27



TESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături pentru jachete și pantaloni cu o anumită consistență. Țesături pentru costume

Țesătura originală: 124 vestă, pantaloni: țesătură din lână virgină (320 g/m). Căptușeală

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	34 - 38	40 - 46
Lățime a Țesături	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	4,10 4½ 4,25 4¾
Căptușeală	140 55	1,00 1 1,10 1¼

Accesorii: 124 vestă, pantaloni: căptușeală termofuzibilă. 124 Vestă: 4 nasturi și 1 nasture plat interior.

Pantaloni 124: 1 fermoar pentru pantaloni

, mărimile 34 - 38: 16 cm
(6 1/2 ins), mărimile 40 - 46: 18 cm (7 ins)
lungime. 1 cârlig de pantaloni de cusut

DECUPARE

Piese de tipar de hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Capătul din față al buzunarului de pe piesa 1 este marcat pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, marcați capătul din față al buzunarului conform liniilor de mărime. Liniile de cusătură pentru fermoar de pe piesa din față a pantalonilor sunt marcate pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, marcați linia conform liniilor de mărime. Rețineți lungimile diferite ale deschiderilor. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului.

Marje de cusătură și de tiv:

cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri 4 cm (1 5/8 ins).
margini de cusătură pentru piesele 9 și 26 sunt incluse în măsurători. Decupați piesele de căptușeală cu margini de cusătură de 1,5 cm (5/8 in).

Decuparea

Veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 20 pentru vestă și de piesele de tipar de la 21 la 27 pentru pantaloni.

Vestă 124

Țesătură

- 1 centrul din față 2x
- 2 partea laterală față 2x
- 3 centru spate 2x
- 4 lateral spate 2x
- 5 bandă de guler pe o pliu 2x
- 6 subguler pe o pliu 1x
- 7 partea superioară a gulerului pe o pliu 1x
- 8 buză / buzunar cu bordură 4x
- 9 bordură 4
- 10 buză / buzunar la piept 1x
- 11 față 2x
- 12 căptușeală spate pe o pliu 1x
- 13 orientat spre față / sub braț 2x
- 14 spate / gaură pentru mânecă 2x
- 15 piesă de buzunar / buzunar cu bordură 2x
- 16 piesă de buzunar / buzunar la piept 1x

Căptușeală

- 17 centru față 2x
- 18 centru spate 2x
- 19 bucată de buzunar / buzunar cu bordură 2x
- 20 piesă de buzunar / buzunar la piept și piesele 2 și 4 1x


Pantaloni 124

Țesătură

- 21 piesă față pantaloni 2x
- 22 piesa de buzunar 2x
- 23 cârlig lateral la șold 2x
- 24 piesă spate pantaloni 2x
- 25 banda de talie 2x
- 26 benzi pentru suporturile de curea 1x
- 27 suprapunere inferioară 1x

Interfață Căliți piesele 5-14, 25 și 27 (pe partea din spate a țesăturii). De asemenea, căliți o bandă de interfață de aproximativ 4 cm (1 5/8 ins) lățime peste liniile buzunarelor și întăriți marginile de tiv ale vestei cu interfață (pe partea din spate a țesăturii).


Disponerea tiparului Căptușeală



Țesătură 124

140 cm 55 "

34 - 46



Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupați piesele 10, 16, 20, 26 și 27 dintr-un singur strat de țesătură rămasă, cu fața spre sus.

Ghid rapid pentru profesioniști

Vestă 124

- 1 Buzunar la piept
- 2 Fixați părțile din față / Pliuri
- 3 Cusături longitudinale ale panourilor
- 4 Buzunare cu bordură și clapă inserată
- 5 Cusătură centrală la spate
- 6 Cusături la umeri
- 7 Guler cu creștături
- 8 Cusături laterale
- 9 Tiv
- 10 Realizarea căptușelii
- 11 Cusut căptușeală / Marginile găurilor pentru brațe
- 12 Cusătură decorativă pe margine
- 13 Butoniere / Nasturi

Pantaloni 124

- 14 Piese față ale pantalonilor / Cârlig presate / Pliseuri
- 15 Buzunare pe cusătura de șold
- 16 Pincuturi spate
- 17 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului
- 18 Cusătură centrală
- 19 Fermoar
- 20 Buclele pentru curea
- 21 Bandă de talie
- 22 Tiv
- 23 Pliul din spate







CONSTRUCȚIE

Vestă 124

1 124 Buzunar la piept



Îndoți banda de bordură pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor laterale (1), întoarceți banda de bordură și călcați-o. Fixați cu ace banda de bordură pe partea stângă a pieptului, astfel încât linia de îmbinare să coincidă cu linia buzunarului. Fixați cu ace bucată de căptușeală a buzunarului peste banda de bordură. Coaseți banda de bordură și bucată de căptușeală a buzunarului (1a). Îndoți cusătura

marjele de cusătură și fixați cu ace de siguranță (1b). Așezați bucata de material pentru buzunar cu fețele drepte una lângă cealaltă, cu partea din față opusă nervurii și coaseți la 1 cm (3/8 in) lângă cusătura de îmbinare a bordurii. Această cusătură trebuie să fie cu aproximativ 5 mm (3/16 in) mai scurtă la capete decât cusătura de îmbinare a bordurii (1c). Taiți între liniile de cusătură, decupând în unghi spre fiecare ultimă cusătură. Nu tăiați în piesele buzunarului (1d). Trageți piesa buzunarului spre interior, călcați bordura peste deschiderea buzunarului (1e). Trageți triunghiurile mici de la capetele deschiderii buzunarului spre interior și coaseți-le de piesa buzunarului (1f). Coaseți piesele buzunarului între ele (1g). Coaseți pe marginea îngustă a bordurilor, manual, în mod invizibil (1h).



2 124 Taiți piesele din față / Pliurile

Prindeți cu cleme piesele din față centrate în inferoară transversală la 1 cm (3/8 in) înainte de capătul marcat al buzunarului, tăiați surplusul de material de la cusătura panoului din față până la linia buzunarului. Coaseți pensele din față. Taiți pensele la 1 cm (3/8 in) și călcați-le deschise, netezind vârful penseselor. Așezați marginile transversale ale pieselor din față una lângă alta și fixați-le cu cusături în zig-zag (2a).




3 124 Cusături longitudinale ale panourilor

Coaseți piesele laterale din față de piesele centrale din față, iar piesele laterale din spate de piesele centrale din spate (cusăturile nr. 1 și 2). Aliniați marcajele la nivelul taliei. Desfaceți marginile de cusătură cu fierul de călcat.


4 124 Buzunar cu clapă inserată

Prelungiți linia buzunarului de pe piesele laterale din față până la o lungime totală de 14 cm (5 1/2 ins) (4). Călcați o bandă de de întărire de aproximativ 4 cm (1 5/8 ins) lățime pe pieșele laterale din față, peste adiacente 1 cm (3/8 in) deasupra și dedesubtul liniei buzunarului. Îndoțiți benzile de bordură pe lungime și călcați-le, cu fața spre exterior. Fixați cu ace de siguranță benzile plate pentru bordură, astfel încât marginile pliului să coincidă cu linia de aliniere. Marcați capetele buzunarelor pe borduri. Coaseți la 5 mm (3/16 in) (= lățimea finală a bordurii) lângă marginea pliului (4a). Faceți o tăietură între cusături, tăiați în unghi spre fiecare ultimă cusătură


(4b). Așezați deschiderea buzunarului cu bordură, călcați (4c). Coaseți căptușeala buzunarului pe interior până la surplusul de cusătură al bordurii de jos, călcați în jos (4d). Trageți triunghiurile mici de la capetele deschiderii buzunarului spre interior și coaseți-le de borduri (4e). Așezați cele două piese ale clapetei cu fața spre interior una față de cealaltă și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor exterioare. Taiți surplusurile de cusătură și tăiați colțurile în unghi (4f). Întoarceți clapetele și călcați-le. Introduceți clapa între borduri în deschiderea buzunarului și fixați-o cu ace de siguranță (4g). Fixați cu ace de siguranță piesa de buzunar din țesătură în interior, la cusătura de îmbinare a bordurii superioare, și coaseți aproape de cusătură, prindând clapa (4h). Coaseți piesele buzunarului între ele.




4a







4b



4c











5 124 Cusătură centrală spate
Coaseți cusătura din spate centrală. Desfaceți marginile de cusătură cu ajutorul fierului de călcat.

6 124 Cusăturile de la umeri
Coaseți cusăturile de la umeri (cusătura nr. 3), ajustând marginile posterioare ale umerilor. Coaseți cusăturile de la umeri pe față (cusătura nr. 4). Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

7 124 Guler cu creștături
Coaseți piesele de bandă de guler la piesele de guler (cusătura nr. 7) (7). Taiati surplusurile de material la 5 mm (3/16 in), călcați-le deschise și coaseți o cusătură decorativă aproape de fiecare parte a cusăturii. Coaseți subgulerul la marginea decolteului vestei de la marcat (cusătura nr. 8) până la colț. Coaseți gulerul superior la marginea decolteului fațetei de la marcat (cusătura nr. 9) până la colț (7a). Taiati marginile de cusătură în colțuri (săgeată) (7b). Coaseți gulerul inferior și gulerul superior la marginea rămasă a decolteului, potrivit marcasele de pe guler cu cusăturile de umăr. Taiati marginile de cusătură,

taiati curbele și călcați pentru a deschide (7c). Fixați cu ace asamblați partea superioară a gulerului cu fețele drepte una lângă alta cu gulerul interior, împingând în sus surplusul de la marginea exterioară. Coaseți piesele gulerului împreună, începând de la cusătura de îmbinare. Taiati surplusul de material de la cusătură la marcat, aproape de ultima cusătură (săgeată, 7d). Fixați cu ace de siguranță fațetele pe piesele din față de la marcat, împingând în sus surplusul de material. Coaseți marginile din față și cele inferioare împreună până la capătul fațetei (linia de cusătură). Taiati surplusul de material de la cusătură și taiati colțurile în unghi (7f).



Întoarceți gulerul, întoarceți garniturile spre interior și călcați marginile. Fixați cu ace de siguranță cusăturile de îmbinare ale gulerului. Lucrați din interior pentru a coase împreună surplusurile de material ale cusăturilor de îmbinare.




8 124 Cusături laterale
Coaseți cusăturile laterale (cusătura nr. 10), potrivit marcasele la nivelul taliei. Călcați surplusurile de material pentru a le deschide.

9 124 Hem
Presăți surplusul de material pentru tiv spre interior și coaseți-l ușor cu mâna.

10 124 Realizați căptușeala
Coaseți cusătura din spate centrală a pieselor de căptușeală, coaseți conform marcajelor pentru pliul de lejeritate și fixați cu ace între ele (10). Presăți pliul într-o parte. Coaseți pensele și cusăturile panourilor longitudinale din față și din spate, așa cum se arată pe piesele din țesătura principală (cusăturile nr. 1 și 2). Călcați. Curățați marginea interioară margini interioare ale garniturilor pentru găurile de mână. Fixați cu ace garniturile cu părțile greșite una lângă alta, aliniate cu marginile corespunzătoare ale găurilor de mână de pe piesele din față și din spate, astfel încât surplusurile de la marginile umerilor și ale găurilor de mână, precum și de la marginile laterale, să se suprapună. Bateți cu ace de bătătură surplusurile de material ale garniturii și căptușelii, apoi coaseți cusătura interioară a garniturii de căptușeală pe o lățime de aproximativ 3–4 mm (aproximativ 1/8 in) (10a). Coaseți cusăturile de umăr și cele laterale la fel ca la piesele din țesătura principală (cusăturile nr. 10 și 11) și călcați. Călcați căptușeala spre interior de-a lungul marginii tivului cu 1 cm (3/8 in).



11 124 Coaserea căptușelii / Găurile pentru brațe
Coaseți căptușeala cu fața spre față de marginea interioară a garniturii (cusătura nr. 12), începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului (11). Călcați surplusurile de material pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul articolului de îmbrăcăminte, cu fața spre dos. La marginile găurilor pentru brațe, pliați surplusurile de material ale vestei exterioare și ale garniturii la fiecare cusătură laterală spre interior, cu fața spre interior, și fixați cu ace de siguranță. Trageți găurile pentru mâneci una după alta spre exterior și coaseți marginile împreună, începând de la cusătura laterală unde se întâlnesc cusăturile laterale și cele de umăr (11a). Taiati surplusurile de material, taiati curbele. Presăți marginile găurilor pentru mâneci. Fixați cu ace de siguranță căptușeala la surplusul de material al tivului, astfel încât marginile surplusului de material al tivului și ale căptușelii să se suprapună. Coaseți tivul căptușelii manual. Așezați lungimea în plus a căptușelii ca o mică pli și călcați-o ușor. Coaseți căptușeala la garniturile din față (11b).



12 124 Cusătură decorativă pe margine

Cusătură decorativă aproape de marginile din față și de marginea gulerului, toate într-o singură operațiune. **SFAT:** Alternativ, puteți folosi o cusătură manuală (cusătură în zig-zag).







13 124 Butoniere / Nasturi

Marcați două butoniere pe marginea din față dreaptă, așa cum este marcat transversal la ambele marcaje din față. Realizați o altă butonieră pentru nasturele interior pe partea din față stângă, la marcajul superior din față, transversal. Adaptați dimensiunea butonierelor pentru a se potrivi cu nasturii dvs. Coaseți câte doi nasturi pe partea din față stângă și dreaptă, la ambele marcaje laterale, astfel încât să se potrivească cu butonierele. Coaseți nasturele interior pe partea interioară a părții din față dreaptă.

Pantaloni 124


14 124 Piese față pantaloni / Cârlige presate / Pliseuri

Călcați pliul pe piesele din față ale pantalonilor (14). Așezați pliurile în direcția săgeții și fixați-le cu ace de bătătură pe margini de cusătură (14a).



15 124 Buzunare pe inserția de șold

Coaseți pense pe piesele laterale ale inserției de șold și călcați-le spre față (15). Coaseți piesele buzunarului cu fața spre față, cu marginile deschiderii buzunarului pe piesele din față ale pantalonilor (cusătura nr. 13) (15a). Tăiați surplusurile de material. Întoarceți piesele buzunarului spre interior și călcați marginile deschiderii buzunarului. Coaseți o cusătură decorativă aproape de marginile deschiderii buzunarului. Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la linia de îmbinare de pe panoul lateral al șoldului (15b). Coaseți piesele buzunarului între ele pe interior. Tăiați surplusurile de cusătură împreună și continuați să tăiați marginea inferioară a panoului lateral al șoldului până la marginea din față, totul într-o singură mișcare. Tăiați surplusul de material de pe inserția de șold dreaptă de-a lungul liniei centrale din față (săgeată). Fixați cu ace de bătătură marginile buzunarului pe partea inferioară (15c).



16 124 Pliuri la spate




Cosiți pensele pe piesele din spate ale pantalonilor și călcați-le pe fiecare spre centru.

17 124 Cusături laterale / Cusături interioare ale piciorului

Coaseți cusăturile laterale și cele interioare ale piciorului (cusăturile nr. 14 și 15), potrivit marcajele la nivelul genunchilor și întinzând marginile interioare ale piciorului deasupra marcajului pe măsură ce avansați. Tăiați surplusul de material și călcați cu fața deschisă.

18 124 Cusătura centrală

Întoarce un picior al pantalonului. Așezați picioarele pantalonilor unul în interiorul celuilalt, cu fețele drepte una lângă cealaltă și aliniind cusăturile interioare ale picioarelor (18). Coaseți cusătura centrală din față sub marcajul de tăietură și continuați într-o singură mișcare pentru a coase cusătura centrală din spate (18a). Tăiați surplusul de material de la cusăturile centrale din spate, deschizându-l până la începutul curbei. Nu călțiți surplusul de material deschis de-a lungul curbei (18b).




19 124 Fermoar

Îngrijiiți marginile de acoperire la marginile deschiderii și călcați-le spre interior. Coaseți pe partea dreaptă de-a lungul centrului din față, coaseți pe partea stângă la 5 mm (3/16 in) înainte de centrul din față (19).


Coaseți fermoarul sub marginea fantei din stânga (suprapunere), cusând aproape de dinții fermoarului (19a). Fixați cu ace fanta închisă, potrivit centrele (19b). Coaseți banda liberă a fermoarului pe garnitura din dreapta, fără a prinde piesa pantalonului (19c). Bateți garnitura. Cusătură decorativă pe deschiderea din față de la marginile superioare până la 2 cm (3/4 in) înainte de capăt, conform marcajelor (19d). Îndoți piesa de suprapunere pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior, și coaseți de-a lungul capătului de jos. Întoarceți și călcați. Îngrijiiți marginile pe lungime.

Așezați piesa de acoperire sub marginea stângă a deschiderii și fixați-o cu ace de siguranță la garnitură. Coaseți garnitura de piesa de acoperire aproape de cusătura fermoarului (19e). Așezați din nou deschiderea închisă și coaseți cu cusătură decorativă până la capăt, prindând piesa de acoperire (19f).


19




19a




19b




19c




19d



19e




19f



20 124 Suporturi pentru cureaua

Îndoii fâșia pentru curele pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți la 1,5 cm (5/8 in) de marginea pliului. Tăiați surplusul de material. Folosiți un ac de siguranță mic ca ajutor pentru a întoarce banda cu fața spre exterior (20). Călcați. Tăiați banda în 4 bucăți egale. Fixați cu ace de basting suporturile pentru cureaua pe marginea superioară a pantalonilor, în față lângă pliul exterior și în spate lângă pensă. De asemenea, coaseți de-a lungul fiecărui suport pentru cureaua la 2,5 cm (1 inch) sub margine (20a)



21 124 Banda de talie

Așezați piesele centurii cu fața spre interior una lângă alta și coaseți cusătura din spate centrală a centurii. Presați marginile de cusătură deschise. Îndoii centura pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior, și presați marginea pliată (= marginea superioară a centurii). Coaseți marginea exterioară a centurii cu fața spre interior, aliniind-o cu marginea superioară a pantalonilor (cusătura nr. 16), potrivit cusăturile din spate centrale. Presați marginile de cusătură pe centură (21). Finisați cealaltă margine lungă a benzii de talie. Îndoii banda de talie pe pliul călcat, cu fața spre interior. Coaseți capetele benzii de talie (în dreapta, în centrul din față). Tăiați surplusurile de cusătură (21a). Întoarceți banda de talie și călcați-o. Îndoii marginea interioară a benzii de talie și fixați cu ace de basting peste cusătura de îmbinare pe o lungime de aproximativ 2 cm (3/4 in). Apoi continuați să fixați cu ace de basting plat peste cusătura de îmbinare, fără a o întoarce spre interior. Lucrați dinspre exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii, prindând marginea interioară a benzii de talie (21b). Așezați suporturile pentru cureaua spre marginea superioară a



21



21a




21b



21c

de margine a pantalonilor.



22 Tiv

Îndreptați surplusurile de material de la tiv, călcați-le spre interior și coaseți-le ușor cu mâna.

23 124 Pliul din spate

Fixați cu ace cusăturile laterale și cele interioare ale piciorului, cu fețele greșite ale țesăturii orientate una spre cealaltă. Călcați pliurile din spate de la marginile inferioare până la aproximativ înălțimea dintre picioare. Călcați din nou pliurile din față la tiv.

SALOPETĂ MODELUL 125

la pag. 63



Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea piciorului exterior 43 cm (17 ins)



Prezentare generală a tiparului

Model verde, foaia D Piese de tipar 21-25



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături ușoare și fluide
Țesătura originală: crep de viscoză

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	34	36	38
Țesătură lățime	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)	
Țesătură I	140 55	2,60 2 ⁵ / ₈	2,65 2 ⁵ / ₈
Țesătură II	140 55	2,30 2 ¹ / ₂	2,35 2 ³ / ₈
Mărime	40	42	44
Material lățime	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)	
Țesătură I	140 55	2,65 2 ⁵ / ₈	2,70 3
Țesătură II	140 55	2,40 2 ¹ / ₂	2,45 2 ⁵ / ₈

Accesorii: Elastic cu lățimea de 1,3 cm

(aproximativ 1/2 in), după cum urmează:
 pentru mărimile 34, 36: 1,50 m (1 3/4 yds),
 pentru mărimile 38, 40:
 1,70 m (1 3/4 yarzi), pentru mărimile 42, 44:
 1,90 m (2 1/8 yarzi). O bucată rămasă de
 întăritură termofuzibilă. 18 măreje.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar.
 Linii de cusătură de pe piesele 21–24 sunt
 marcate pentru mărimea 34. Pentru
 celelalte mărimi, marcați liniile în mod
 similar, conform liniilor de mărime. Fixați cu
 ace de siguranță piesele de tipar pe
 țesătură conform schemei de tipar;
 desenați piesele a–f direct pe țesătură.
Marje de cusătură și tiv: 1,5 cm (5/8 in).
 Măsurile pentru piesele de la a la f includ
 marjele.

Piese tăiate la măsură


Mări me	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	92 36 ³ / ₄	94 37	96 38 ³ / ₈	3 1 ¹ / ₈
b	115 45 ¹ / ₄	118 46 ¹ / ₂	121 47 ⁵ / ₈	8 3 ³ / ₈
c	21 8 ³ / ₄	22 8 ⁵ / ₈	3 1 ¹ / ₈	
d	27 10 ⁵ / ₈	28 11	3 1 ¹ / ₈	
e	24 9 ¹ / ₂	25 9 ³ / ₈	27 10 ⁵ / ₈	3 1 ¹ / ₈
f	120 47 ¹ / ₄			3 1 ¹ / ₈
Mări me	40	42	44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
Lungime (cm / ins)				
a	98 38 ³ / ₂	100 39 ³ / ₈	102 40 ³ / ₄	3 1 ¹ / ₈
b	124 48 ³ / ₄	127 50	130 51 ¹ / ₄	8 3 ³ / ₈
c	22 8 ⁵ / ₈	23 9	3 1 ¹ / ₈	
d	28 11	29 11 ¹ / ₈	3 1 ¹ / ₈	
e	27 10 ⁵ / ₈	28 11	3 1 ¹ / ₈	
f	120 47 ¹ / ₄			3 1 ¹ / ₈

Decupare

Țesătură	
21 față	2x
22 spate	2x
23 piesă față pantaloni	2x
24 bucată spate pantaloni	2x
25 bucată buzunar	4x
un șnur pentru talie tăiat în biais	

în sensul fibrei	2x
b volan pentru tiv	2x
c bandă de finisare în biais pentru decolteul din față	2x
d bandă de finisare în biais pentru decolteu	2x
e bandă de finisare în biais pentru gura mânecii	4x
f cureaua	2x

Disponerea tiparului



Decupați dintr-un strat dublu de țesătură, cu față spre interior. Decupați piesele a și f, care se află peste pliul țesăturii, la final, dintr-un singur strat de țesătură rămasă. Pentru piesa b, marcați jumătate din

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Marginile decolteului / Banda de întărire
- 2 Cusătura centrală din față și din spate
- 3 Marginile găurii mânecii
- 4 Cusăturile laterale
- 5 Marginile umerilor / Canalul pentru șnur
- 6 Pantaloni: Cusături laterale / Buzunare în cusături
- 7 Coaseți împreună piesele buzunarelor
- 8 Cusăturile interioare ale piciorului
- 9 Cusătura centrală
- 10 Volane
- 11 Volane cusute
- 12 Atașați partea superioară a veșmântului
- 13 Tub elastic
- 14 Șnur pentru talie
- 15 Bretele

CONSTRUCȚIE

1 125 Marginile decolteului / Benzi de captușeală

Îndoți benzile în biais pentru marginile decolteului din față (c) pe jumătate pe lungime, cu partea greșită spre interior. Presați. Fixați benzile cu ace de siguranță, cu părțile drepte una lângă alta, de marginile decolteului pieselor din față, astfel încât marginile deschise să se așeze pe surplusurile de cusătură cu 7 mm (1/4 in). Coaseți benzile de-a lungul marginii decolteului. Tăiați surplusurile la 7 mm (1/4 in). Întoarceți benzile de garnitură spre interior și fixați-le cu ace de bast. Călcați marginile și coaseți o cusătură decorativă la 5 mm (3/16 in) de margini. Folosiți benzile în biais pentru a finisa în același mod marginile decolteului pieselor din spate (d).

2 125 Cusătura centrală din față și din spate

Așezați piesele din față cu față una lângă alta. Fixați cu ace cusătura centrală din față și coaseți. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îngrijiiți marginile și călcați-le într-o parte. Coaseți cusătura centrală din spate în același mod, îngrijiiți marginile și călcați-le.

3 125 Marginile găurilor pentru brațe

Coaseți două benzi în biais (e) pe marginile găurii pentru mână a piesei din față, conform instrucțiunilor de la pasul 2. Tăiați surplusul de material. Întoarceți benzile în biais spre interior, fixați-le cu ace de bățatură. Călcați marginile. Coaseți o cusătură decorativă la 5 mm (3/16 in) de marginile găurii pentru mână. Coaseți celelalte două benzi pe marginile găurii pentru mână a părții din spate în același mod, întoarceți-le spre interior și coaseți-le.

4 125 Cusăturile laterale

Așezați piesa din față cu față spre față piesei din spate, fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale (cusătura nr. 1). Coaseți cusăturile. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați spre spate.

5 125 Marginile umerilor / Canalul pentru șnur

Călcați surplusul de material de la marginile umerilor spre interior. Întoarceți față spre interior pe linia de pliere, fixați cu ace de siguranță și coaseți.

6 125 Pantaloni: Cusături laterale / Buzunare în cusături

Fixați cu ace piesele de buzunar cu față spre față, alături de piesele din față și din spate ale pantalonilor, potrivind marcasele. Coaseți. Călcați piesele de buzunar peste cusăturile de îmbinare. Așezați piesele din față ale pantalonilor cu față spre față cu piesele din spate ale pantalonilor, fixați cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 2). Coaseți, fără a coase peste deschiderile buzunarelor între marcase. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusul de material și călcați deschis.

7 125 Coaseți împreună piesele buzunarului

Călcați piesele buzunarului pe piesele din față ale pantalonilor. Fixați cu ace de siguranță și coaseți împreună. Tăiați surplusul de material. Fixați cu cusături provizorii marginea superioară a pieselor buzunarului pe piesele din față ale pantalonilor.

8 125 Cusăturile interioare ale piciorului

Îndoți picioarele pantalonilor pe lungime, cu față spre interior. Fixați cu ace de siguranță cusăturile interioare ale picioarelor (cusătura numărul 3) și coaseți. Tăiați surplusurile de material, îngrijiiți marginile și călcați-le pe piesele din spate ale pantalonilor.

9 125 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celuiălalt, cu părțile drepte una lângă alta. Fixați cu ace cusătura centrală, aliniind cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală, terminând de cusut pe piesa din spate a pantalonului la linia de pliere. Elasticul va fi introdus aici mai târziu. Tăiați surplusul de material și călcați deschis de la marginile superioare până la începutul curbei, apoi continuați să călcați spre interior, totul dintr-o singură mișcare.

10 125 Volane

Coaseți capetele fiecărei piese de volan împreună pentru a forma cercuri. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis. Tăiați marginea inferioară și îndoți-o spre interior cu 1,5 cm (5/8 in). Cusătură decorativă pe margine cu lățimea de 1 cm (3/8 in), cuprinzând surplusul de material. Pentru a strânge marginea superioară, coaseți linii de bățatură la mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii) la 12 mm (1/2 in) de margine și din nou la intervale de 5 mm (3/16 in). Trageți firele de la bobină pentru a ajusta marginea la lățimea piciorului pantalonului. Faceți noduri la fire. Distribuți strângerile uniform.

11 125 Coaserea volanelor

Fixați volanele cu ace, cu față spre față, de marginea inferioară a picioarelor pantalonilor, aliniind cusătura cu cusătura interioară a piciorului. Coaseți volanul între liniile de strângere. Tăiați surplusurile de material și neteziți marginile. Așezați volanul în jos. Călcați surplusurile de material în sus. Coaseți picioarele pantalonilor aproape de cusătura de îmbinare a volanului. Îndepărtați orice fire de strângere vizibile.

12 125 Atașați partea superioară a hainei

Realizați câte o butonieră pentru șnur pe piesele din față ale pantalonilor, de fiecare parte a cusăturii centrale, transversal față de marcaj. Pentru a preveni rupea, călcați mai întâi bucăți mici de întăritură pe interior. Așezați partea superioară a hainei peste pantaloni cu fețele drepte una lângă alta, aliniind cusăturile laterale și cele centrale. Aliniați linia de cusătură a piesei superioare cu linia de pli a fațetei de la pantaloni. Fixați piesele cu ace de siguranță și coaseți.

13 125 Canal pentru elastic

Așezați partea superioară a hainei cu față în sus. Călcați surplusul de material al părții superioare a hainei în sus. Călcați fața în jos, în interiorul pantalonilor, și fixați-o cu ace de siguranță. Coaseți pantalonii pentru canalul elastic și canalul șnurului de 3 ori, la intervale de 1,6 cm (aproximativ 5/8 in), prindând și fața. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusătură pentru a introduce câte o bucată de elastic în canalul superior și în cel inferior, după cum urmează, pentru mărimile 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44, fiecare de aproximativ 70 - 74 - 78 - 82 - 86 - 90 cm (28 - 29 - 31 - 33 - 34 - 36 ins) lungime. Verificați potrivirea în prealabil. Suprapuneți capetele elasticului cu 1 cm (3/8 in) și coaseți-le împreună manual.

14 125 Șnur pentru talie

Îndoți fâșiile pentru șnur (a) pe jumătate pe lungime, cu față spre interior. Coaseți la 7 mm (1/4 in) de marginea pliului. Treceți capetele firului printr-un ac de cusut și faceți un nod strâns. Introduceți mai întâi ochiul acului prin fiecare tub de țesătură pentru a întoarce față spre exterior. Coaseți cele două piese împreună pentru a forma

o singură bandă, suprapunând capetele cu 1 cm (3/8 in) pentru a le coase împreună. Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a a trece șnurul prin orificiile de butonieră din mijlocul tubului.

15 125 Curele
Realizați benzile pentru bretele (f) conform pasului 14. Treceți benzile prin canalele de la umeri din față și din spate și legați-le într-o fundă laterală. Înfilăți câte 3 mărgelile pe fiecare capăt al benzilor și legați capetele cu un nod.



ROCHIE ●●●● MODEL 126

la p. 61
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42
Lungime de la talie 45 cm (17 3/4 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia B
Piese tiparului de la 1 la 6



ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături ușoare pentru rochii, cu sau fără elastan
Țesătură originală: bumbac imprimat elastic (elasticitate transversală).

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	34 - 36	38 - 42
Lățimea a țesăturii cm ins		
Țesătură	140 55	1,75 17% 1,80 2

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar metalic, lung de 60 cm (24 ins). Garnitură, lată de 1,5 cm (5/8 in), după cum urmează: pentru mărimea 34: 0,75 m (30 ins), mărimea 36: 0,80 m (32 ins), mărimea 38: 0,85 m (34 ins), mărimea 40: 0,90 m (36 ins), mărimea 42: 0,95 m (38 ins), mărimea 44: 0,95 m (38 in). Panglică Petersham, cu lățimea de 0,7 cm (1/4 in): 45 cm (18 in) pentru toate mărimile.

DECUPARE

Piese tiparului de hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.

Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 3 cm (1 1/4 ins).

Disponerea tiparului



Tăiați dintr-un singur strat de țesătură, cu fața spre sus. Tăiați piesele din spate dreapta și stânga ca piese opuse.

Decupare

Țesătură
1 față pe pliu 1x
2 partea superioară a spatelui (inclusiv 2x interior) 4x
3 partea inferioară a spatelui 2x
4 panoul frontal al fustei pe o pliu 1x
4 panou spate al fustei 2
5 căptușeală față pe o pliu 1x
6 căptușeală spate 2x
Interfață: piesele 2 (2x = piese interioare), 5 și 6 (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Pliuri
- 2 Marginile decolteului din față și ale gâtului mănecii / Față
- 3 Piese duble pentru partea superioară a spatelui
- 4 Cusătură pe piesele superioare ale spatelui / Garnitură spate
- 5 Cusături la umeri

- 6 Cusături laterale
- 7 Fustă / Cusături laterale
- 8 Cusătură pe fustă / Finisaj
- 9 Cusătura din spate centrală / Fanta
- 10 Fermoar
- 11 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 126 de săgeți
Coaseți pensele de la bust pe partea din față, cusând spre vârful penselor. Presăți pensele în sus.

2 126 Marginile decolteului din față și ale gâtului mănecii / Față de față
Călcați surplusul de cusătură de la marginile umerilor de pe fața față pe partea greșită a țesăturii. Curățați marginea de jos a feței. Așezați fața cu fața dreaptă împreună cu partea din față, fixați cu ace și coaseți marginile decolteului și ale gâtului pentru brațe. Tăiați surplusurile de cusătură, tăiați curbile. Întoarceți fața spre interior, călcați marginile.

3 126 Piese duble ale spatelui superior Călcați surplusul de cusătură de la marginile umerilor ale pieselor superioare ale spatelui cu întăritură (= piesele interioare) spre interior. Așezați piesele cu întăritură cu fața spre față împreună cu piesele fără întăritură. Fixați cu ace de siguranță la marginile decolteului și ale marginilor laterale înclinate, apoi coaseți împreună. Tăiați surplusul de material, creștați curbile. Întoarceți piesele superioare ale spatelui, călcați marginile. Bateți cu ace de siguranță marginile din spate și cele de jos împreună.

4 126 Cusătură pe piesele superioare ale spatelui / Garnitura spatelui Fixați cu ace piesele superioare ale spatelui cu fața spre față, împreună cu piesele inferioare ale spatelui, începând din colț (cusătura numărul 4). Îngrijii marginea de jos a garniturii. Fixați cu ace de siguranță garniturile cu fața spre față, alături de piesele din spate inferioare. Coaseți marginile superioare împreună, cuprinzând piesele din spate superioare. Tăiați surplusul de material. Întoarceți garniturile spre interior, așezați piesele superioare ale spatelui cu fața sus și călcați marginile.

5 126 Cusăturile de umăr
Așezați piesele spatelui cu fața spre față împreună cu piesele din față și coaseți cusăturile de umăr, fără a include piesele interioare. Desfaceți marginile de cusătură deschise și introduceți-le sub piesele interioare. Coaseți manual marginile de finisare de la cusăturile de umăr.

6 126 Cusăturile laterale
Așezați garnitura cu cusăturile laterale în sus. Așezați piesele din spate cu fața spre față cu cele ale părții din față. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale și coaseți până la marginea interioară a garniturii. Aliniați cusăturile de îmbinare ale garniturii. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide. Întoarceți din nou garnitura spre interior și coaseți manual la surplusul de material al cusăturii laterale. Fixați cu ace de siguranță marginile garniturii din spate.

7 126 Fustă / Cusături laterale
Așezați panourile din spate ale fustei cu fața spre față.

cu panoul din față al fustei, fixați cu ace cusăturile laterale și coaseți. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

8 126 Coaserea fustei / Finisarea
Fixați cu ace fusta cu fața spre față împreună cu partea superioară a veșmântului, potrivit cusăturile laterale. Coaseți fusta. Tăiați surplusurile de material, curățați-le și călcați-le spre partea superioară a veșmântului. Fixați cu ace garnitura pe cusătura de îmbinare a fustei pe exterior (centrată peste cusătură), coaseți garnitura de-a lungul centrului.

9 126 Cusătura centrală din spate / Fanta
Așezați panourile fustei din spate cu fața spre interior, una lângă cealaltă, și coaseți cusătura centrală de la marginile inferioare până la marajul fantei. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusurile de material la marajul fantei aproape de ultima cusătură. Îngrijii surplusurile de material de la marginile inferioare până la incizie și călcați-le deschise. Tăiați surplusurile de material de la fanta la 1 cm (3/8 in) și călcați-le spre exterior.

10 126 Fermoar
Fixați cu ace de bățură fermoarul pe marginile fantei din spate, astfel încât marginile să se întâlnească sub dinții fermoarului. Îndoii capetele benzii fermoarului peste surplusul de material în partea de sus și îndoiți-le spre interior în partea de jos. Coaseți fermoarul aproape de dinții acestuia. Folosiți piciorul pentru fermoar al mașinii de cusut. Coaseți benzile fermoarului aproape de margini. Legați panglica petersham de tirantul fermoarului.

11 126 Tiv
Tăiați surplusul de material de la tiv, călcați-l spre interior și coaseți-l lejer cu mâna.

FUSTĂ ●●●● MODELUL 127

la pag. 62
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungime de la talie 73 cm (29 ins)





ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru fuste din bumbac, în sau amestecuri
Țesătură originală: bumbac elastic

Prezentare generală a tiparului

Linie de model neagră, foaia D
Piese de tipar 1-3



Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 40	42 - 44
Lățime a țesăturii	cm ins	cm ins
Țesătură	140 55	2,65 2%
		2,70 3

Accesorii: Interfață termofuzibilă.

1 fermoar metalic, lungime 20 cm (8 ins). Garnitură, lățime 3,5 cm (1 1/2 ins): mărimea 36: 0,75 m (30 ins), mărimea 38: 0,80 m (32 ins), mărimea 40: 0,85 m (34 ins), mărimea 42: 0,90 m (36 ins), mărimea 44: 0,95 m (38 ins). Panglică Petersham, cu lățimea de 2 cm (3/4 in) pentru mărimea 36: 3,10 m (3 1/2 yds), mărimea 38, 40:

3,15 m (3 1/2 yds), mărimea 42: 3,20 m (3 1/2 yds), mărimea 44: 3,25 m (3 5/8 yds). Panglică Petersham, lățime 7 mm (1/4 in): mărimea 36: 3,00 m (3 3/8 yds), mărimea 38, 40: 3,05 m (3 1/2 yds), mărimea 42: 3,10 m (3 1/2 yds), mărimea 44: 3,15 m (3 1/2 yds).

DECUPAREA

Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 1A și 1B, precum și 2A și 2B, una de cealaltă pe liniile de îmbinare. Fixați cu ace pe țesătură conform schemei de asamblare a tiparului. Marcați piesele de la a la c direct pe țesătură.

Marje de cusătură și tiv


Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Măsurile pentru piesele de la a la c includ marjele.

Piese tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	25 9%			7 2%
b	72 28%	76 29%	80 31%	6,5 2%
c	111 43%	115 45%	119 46%	5 2

Disponerea tiparului

Țesătură



Mărime	36 - 40	42 - 44
Lățime a țesăturii	cm ins	cm ins
Țesătură	140 55	2,65 2%
		2,70 3

Decupare

Țesătură

- 1 panoul din față al fustei pe o pliuri 1x
- 2 panoul din spate al fustei pe o pliuri 1x
- 3 piesă de buzunar 4x
- o bandă de finisare / fermoar 1x
- b bandă pentru talie 2x
- c volan / bandă pentru talie 1x

Interfață: Aplicați cu fierul de călcat pe piesele a și b (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

- 1 Fascia pentru fermoar
- 2 Cusături laterale
- 3 Piese pentru buzunar
- 4 Volan
- 5 Pliuri
- 6 Curea de talie
- 7 Fermoar
- 8 Atașați banda de talie
- 9 Ornament
- 10 Tiv
- 11 Cusut panglică petersham

CONSTRUCȚIE

- 1 127 Față de fermoar
Atașați banda de garnitură (a) cu fața spre față

împreună cu marcajul pentru fanta de pe panoul din spate al fustei. Lucrați pe partea din spate pentru a coase de-a lungul liniilor marcate. Tăiați între liniile de cusătură, tăiați în unghi colțurile de jos. Întoarceți garnitura spre interior, călcați marginile și fixați cu ace de bățură la marginea superioară.

2 127 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale, cusătura numărul 1, fără a coase peste deschiderile buzunarelor. Tăiați surplusul de material și călcați cusătura deschisă.

3 127 Piese pentru buzunar

Fixați cu ace piesele de buzunar pe interior, cu fețele drepte una lângă alta, aliniind marginile deschiderilor buzunarelor, și coaseți de-a lungul liniilor deschiderilor buzunarelor. Călcați piesele de buzunar spre față și coaseți-le între ele.

4 127 Volan

Îndoii marginile înguste ale benzii pentru volan în jumătate, cu fața spre interior, și coaseți capetele. Întoarceți benzile, călcați-le. Fixați cu ace de basting marginile deschise ale volanului și strângeți-l până la lungimea benzii de talie minus 3 cm (1 1/4 ins). Fixați volanul cu ace de basting pe marginea superioară a uneia dintre piesele benzii de talie, astfel încât capetele benzii de talie să depășească cu 1,5 cm (5/8 in). Așezați piesele centurii cu fața spre interior una lângă cealaltă. Coaseți-le împreună de-a lungul marginii superioare, prindând volanul.

5 127 Pliseuri

Așezați pliurile pe panoul din față al fustei în direcția săgeții și fixați-le cu ace de bățură pe marginea de cusătură. Strângeți marginea superioară a fustei.

6 127 Bandă de talie

Coaseți partea exterioară a benzii de talie, cu fețele drepte una lângă alta, de marginea superioară a fustei, lăsând surplus de material la capetele banda de talie care depășesc marginile deschiderii din spate. Presați surplusurile de cusătură pe banda de talie și presați capetele benzii de talie spre interior.

7 127 Fermoar

Fixați cu ace de bățură fermoarul pe partea interioară, pornind de la marginea superioară a benzii de talie (cusătură), astfel încât dinții fermoarului să rămână vizibili. Coaseți fermoarul aproape de margini.

8 127 Coaseți banda de talie

Întoarceți partea interioară a benzii de talie spre interior. Călcați marginea superioară a benzii de talie, cu volanele care depășesc. Îndoii marginea benzii de talie spre interior și coaseți-o la cusătura de îmbinare și la benzile fermoarului.

9 127 Tăiați

Fixați cu ace de siguranță garnitura de centură, îndoii capetele garniturii la capetele centurii. Coaseți garnitura la 5 mm (3/16 in) de fiecare margine lungă.

10 127 Tiv

Tăiați surplusul de material de la tiv, călcați-l spre interior și coaseți-l manual

11 127 Coaseți panglica petersham


Coaseți panglicile pe panourile fustei, paralel cu marginea tivului. Așezați panglica îngustă la 13 cm (5 1/4 ins)

de margine, iar panglica mai lată la 17 cm (6 3/4 ins) de margine. Îndoii capetele fiecărei panglici sub o cusătură laterală.

PARTEA DE SUS • • • MODELUL 128



la pag. 60

Mărimile Burda 36, 38, 40, 42, 44



Prezentare generală a tiparului

Tipar verde, foaia B Piese de tipar 1-4



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături ușoare, elastice. Țesătura originală: crep de viscoză cu elasticitate bidirecțională

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 40	42 - 44
Lățime a țesăturii	cm ins	cm ins
Țesătură	140 55	1,65 1%
		1,70 1%

Accesorii: Bandă flexibilă de modelare Vlene. Elastic, cu lățimea de 7 mm (1/4 in), după cum urmează pentru mărimea 36: 0,95 m (1 1/8

yds), mărimea 38, 40: 1,00 m (1 1/8 yds), mărimea 42: 1,15 m (1 3/8 yds), mărimea 44: 1,20 m (1 3/8 yds). Un ac dublu pentru mașina de cusut.

DECUPAREA

Piese de tiparului de hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele de la a la e direct pe țesătură.

Marje de cusătură și tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 2 cm (3/4 in). Măsurile pentru piesele de la a la e includ marjele.


Disponerea tiparului

Țesătură

128

140 cm 55 "

36 - 44



Decupați dintr-un singur strat de țesătură. Fixați cu ace de siguranță piesele asimetrice ale tiparului pe partea dreaptă a țesăturii, cu partea imprimată orientată în sus.

Piese tăiate la măsură

Mări me	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	29,5 11 ⁵ / ₈	30 11 ³ / ₄		6 2 ³ / ₈
b	27,5 10 ⁷ / ₈	28 11		6 2 ³ / ₈
c	120 47 ¹ / ₄	121 47 ⁵ / ₈	122 48	3 1 ¹ / ₈
d	43 17	43,5 17 ¹ / ₈	44 17 ³ / ₈	8 3 ¹ / ₈
e	80 31 ¹ / ₂			3 1 ¹ / ₈
Mări me	42	44		Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	30,5 12			6 2 ³ / ₈
b	28,5 11 ¹ / ₄			6 2 ³ / ₈
c	123 48 ³ / ₈	124 48 ³ / ₄		3 1 ¹ / ₈
d	44,5 17 ¹ / ₂	45 17 ³ / ₄		8 3 ¹ / ₈
e	80 31 ¹ / ₂			3 1 ¹ / ₈

Decupare

Țesătură

- 1 față 1x
- 2 spate 1x
- 3 mânecă dreaptă față 1x
- 4 mânecă dreaptă din spate 1x
- un canal pentru șnur în față 1x
- b canal pentru șnur în spate 1x
- c șnur 1x
- d bandă pentru mânecă 1x
- e șnur / mânecă 1x

Bandă de modelare Vilene Se aplică cu fierul de călcat pe marginile înclinate ale decolteului din față și din spate.

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusătura laterală stângă
- 2 Marginea decolteului
- 3 Cusătura laterală dreaptă
- 4 Mânecă
- 5 Banda mânecii
- 6 Mânecă încrustată
- 7 Strângere
- 8 Canal pentru șnur
- 9 Benzi de strângere
- 10 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Cusăturile pe țesăturile elastice cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau la o setare îngustă de zigzag.

Cosiți tivurile cu un pentru a menține elasticitatea acestor margini.

1 128 Cusătura laterală stângă

Coaseți cusătura laterală stângă (cusătura nr. 2). Aranjați marginile de cusătură și călcați-le într-o parte.

2 128 Marginea decolteului

Călcați surplusurile de material de la marginea înclinată a decolteului spre interior. Folosiți un ac dublu de mașină de cusut pentru a coase o cusătură decorativă pe margine, din exteriorul piesei de îmbrăcăminte, la o lățime de 1 cm (3/8 in).

3 128 Cusătura laterală dreaptă

Coaseți cusătura laterală dreaptă (cusătura nr. 1).

4 128 Mânecă

Așezați piesele mânecii cu fețele drepte una lângă alta și coaseți cusătura superioară a mânecii sub marcajul de decupaj. Călcați marginile de cusătură deschise. Călcați marginile de la decupaj spre interior și coaseți margini cu o lățime de 1 cm (3/8 in). Coaseți sub cusătura mânecii (cusătura numărul 4).

5 128 Banda mânecii

Îndoțiți piesa de bandă pentru mânecă pe lungime, cu partea greșită spre interior, și călcați-o. Apoi întindeți-o din nou pe o suprafață plană. Coaseți capetele benzii de mânecă cu fețele drepte una lângă alta, lăsând 1,5 cm (5/8 in) deschis pe jumătatea exterioară pentru a introduce șnurul. Călcați marginile de cusătură deschise. Strângeți marginea inferioară a mânecii pentru a se potrivi cu marginea benzii de mânecă. Fixați cu ace de basting marginile deschise ale benzii de mânecă și coaseți-o de marginea inferioară a mânecii, potrivit de cusătură cu cusătura superioară a mânecii.

6 128 Montarea mânecii

Coaseți mâneca dreaptă la marginea gâtului drept (cusătura numărul 5). Călcați surplusurile de cusătură pe mânecă

de la marginile superioare până la începutul curbei axilei.

7 128 Fruncare

Strângeți partea din față și mâneca din față la marginea superioară până la o lățime finisată după cum urmează: pentru mărimea 36: 26,5 cm (10 1/2 ins), mărimea 38, 40: 27 cm (10 3/4 ins), mărimea 42, 44: 27,5 cm (11 ins). Strângeți spatele și

măneții la marginea superioară la o lățime finisată după cum urmează: pentru mărimea 36: 24,5 cm (9 3/4 in), mărimea 38, 40: 25 cm (10 ins), mărimea 42, 44: 25,5 cm (10 1/4 ins).

8 128 Canalele pentru șnur

Surplusurile de material de la marginile înguste ale pieselor a și b spre interior și coaseți. Îndoțiți piesele de canal pe lungime și călcați-le, cu partea greșită spre interior. Bateți cu ace de basting marginile deschise ale pieselor de canal și coaseți-le la marginile de îmbinare. Tăiați surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați-l pe îmbrăcăminte, cu canalul ieșind în afară. Coaseți manual surplusul de material de-a lungul marginii înclinate a decolteului și a marginilor fantei mânecii.

CÂȚIVA TERMENI IMPORTANȚI

Pincuturile sunt ...

pliuri cusute în formă de pană sau de romb. Sunt folosite pentru a adapta haina la forma corpului. Se află adesea în zone curbate, precum bustul, talia sau șoldurile. Coaseți întotdeauna dartsurile în așa fel încât să se îngusteze spre vârf și legați capetele firului la vârf.

O bandă este ...

spre deosebire de căptușeală, o bucată care este cusută sau atașată în alt mod la o piesă vestimentară. Benzile sunt adesea atașate la decolteu, la margini ca element de închidere sau pentru a finisa tivul sau tivul mânecii.

O pliuri cu ac este ...

o pliuri cusut îngust. Este atât de îngust încât nu este nevoie să fie călcat într-o parte. Puteți coase o cută cu un pliuri cu ac sau le puteți folosi pentru a decora o piesă de tipar.

O bordură este ...

o bandă decorativă care este prinsă într-o cusătură între două straturi de țesătură. Ea constă dintr-o fașie de țesătură pliată pe lungime, în pliul căreia este introdus un cordon. Șnurul decorativ este adesea folosit pentru a decora marginile și cusăturile.

9 128 Benzi de strângere

Îndoțiți benzile c și e pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți la 7 mm (1/4 in) de marginea pliului. Întoarceți benzile de strângere. Introduceți banda c din fanta mânecii în ambele tuburi, introduceți banda e la banda mânecii. Legați capetele fiecărei benzi într-o fundă.

10 128 Tiv

Călcați surplusul de material pentru tiv spre interior, îndoțiți-l pe jumătate și coaseți o bandă lățită de 1 cm (3/8 in) pentru elastic, lăsând aproximativ 5 cm (2 in) deschis la o cusătură laterală pentru a introduce elasticul. Introduceți elasticul și coaseți capetele împreună după ce ați probat. Coaseți deschiderea.

Volanele sunt ...

fășii de țesătură strânse în pliuri de-a lungul unei margini. Adesea decorează marginile tivurilor sau ale decolteurilor, dar pot fi folosite pentru decorare în multe alte moduri.

Un **volan** este... o piesă de tipar decupată în formă circulară. Se atașează la fel ca un volan, dar datorită formei sale, cade într-o formă frumoasă și moale.

Tivul este ...

marginea inferioară a unei piese vestimentare. De obicei, surplusul de material de la tiv sau de la mânecă este presat spre interiorul piesei vestimentare și apoi cusut pentru a crea un finisaj îngrijit.

Un ac dublu pentru mașina de cusut este...

un ac de mașină de cusut care realizează două linii paralele de cusătură într-o singură mișcare. Pentru aceasta, se folosesc două bobine de ață pentru firul superior. Firul de la bobina va forma cusături în zigzag pe partea inferioară. O cusătură realizată cu un ac dublu va fi elastică.


Un picior special pentru fermoar este ...

un picior de presare pentru cusutul fermoarelor invizibile. Dinții unui fermoar invizibil se răsucesc spre interior și sunt ținuti plat de piciorul special de presare, pentru a permite cusutul fermoarului direct lângă spirala acestuia.

FINISAȚI CU O CUSĂTURĂ ZIGZAG STRÂNSĂ

Călcați marginea țesăturii spre partea din spate. Folosiți o setare de zigzag scurt și îngust pentru a coase de-a lungul marginii pe partea din față a țesăturii.

Tăiați cu grijă surplusul de material din interior, cât mai aproape de cusătură.



CUM SE SCURTEAZĂ SAU SE LUNGESC UN PATRON?


Uneori e ca o vrajă: dintre toate modelele, tocmai stilul tău preferat nu este disponibil în mărimea potrivită pe foaia de tipar!

Nicio problemă – folosind exemple, îți arătăm aici cum poți lungi modelele de talie mică/petite pentru a se potrivi cu cele de talie normală sau cum poți lungi modelele de talie normală pentru a se potrivi cu cele de talie înaltă. Sau invers, cum poți modifica modelele de talie înaltă la cele de talie normală sau cele de talie normală la cele de talie mică/petite.

Condiția prealabilă pentru o potrivire perfectă: tiparul corespunde măsurătorilor bustului și șoldurilor.

Bine de știut...


Pentru o înălțime de 160 cm, 168 cm sau 176 cm (5 ft 3 ins, 5 ft 6 ins sau 5 ft 9 ins) și dacă măsurătorile individuale corespund cu cele din tabelul nostru de mărimi Burda, piesele tiparului se modifică de-a lungul liniilor de modificare cu numărul de centimetri indicat în desene (mai sus). Dacă sunteți mai scundă sau mai înaltă sau dacă măsurile individuale diferă de cele din tabelul nostru, trebuie să determinați singuri diferența de lungime. Regula generală pentru bluză este: scurtați sau adăugați 1/4 din diferența dintre gura mânecii și talie și 3/4 din diferența dintre gura mânecii și talie. Pantaloni se scurtează sau se lungesc cu 1 cm (3/8 in) de-a lungul liniei orizontale superioare, iar lungimea piciorului se scurtează sau se lungesc cu jumătate deasupra și sub genunchi. Desenele de mai sus arată unde trebuie trasate liniile de modificare (liniile întrerupte). Important: Trasați întotdeauna liniile de modificare perpendicular pe direcția fibrei, altfel piesele tiparului vor fi dezechilibrate. Pentru ca mâneca să se potrivească din nou în gaura de mânecă, și capul mânecii trebuie modificat în consecință. Mănecele cu cap plat sunt îngustate sau lărgite la cusături, până la marginea de jos.



Marcați liniile de modificare pe piesele tiparului

Cum se adaugă lungime suplimentară... Tăiați piesa de tipar de-a lungul unei linii de modificare. Lipiți o fâșie de hârtie sub una dintre margini. Paralel cu această margine, pe fâșia de hârtie, marcați linia de imbinare la distanța cu care piesa de tipar trebuie prelungită față de această linie de modificare. Lipiți restul piesei de tipar de fâșia de hârtie de-a lungul liniei de imbinare. Adăugați lungime în același mod și la celelalte linii de modificare.

Important: Pentru a preveni deplasarea laterală a pieselor, transferați linia de fir pe fâșia de hârtie. La lipire, linia de fir trebuie să formeze din nou o linie dreaptă (vezi mai jos).




... cum se scurtează cu precizie

Trasați o a doua linie deasupra liniei de modificare, la distanța cu care trebuie scurată piesa de tipar la această linie. Apoi pliați piesa de tipar astfel încât aceste două linii să se întâlnească (mai jos).

Câteva staturi suplimentare înainte de a începe ...

Țineți piesele de tipar din hârtie lângă corp, în fața oglinzii. Astfel, puteți vedea imediat unde trebuie făcute modificările. Pentru a trasa liniile de modificare, așezați piesele tiparului așa cum se potrivesc între ele. Pentru a împiedica deplasarea laterală a pieselor în timpul alungirii, trasați o linie verticală de-a lungul fiecărei linii de modificare. Pentru modelele cu o pensă verticală la bust, pliați pensă înainte de a marca liniile de modificare. Pentru a face acest lucru, tăiați piesa de tipar din hârtie de la cusătura laterală până la vârful pensei (a). Așezați penseta închisă (b). După ce tiparul a fost scurtați sau prelungit, lipiți din nou aceste margini tăiate.



Mărimile standard corespund cu	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Care este care – comparați-vă cu măsurătorile									
mărimile mici/petite	17	18	19	20	21	22	23	24	25
mărimile mari	68	72	76	80	84	88	92	96	100

Diferența dintre aceste categorii de mărimi constă doar în înălțime. Celelalte măsuri ale corpului sunt identice. Mărimile standard sunt adaptate pentru o înălțime de 168 cm (5 ft. 6 ins). Mărimile scurte/petite se bazează pe o înălțime de 160 cm (5 ft. 3 ins). Mărimile înalte se bazează pe o înălțime de 176 cm (5 ft. 9 ins).

SFATURI UTILE

CĂLCAREA

„O țesătură bine călcată este pe jumătate cusută.” Acest vechi proverb al croitorilor este valabil și astăzi. Căci călcatul corespunzător este la fel de important ca și cusutul corect. Cu cât țesătura este mai delicată, cu atât trebuie călcată mai cu grijă. Pentru a asigura succes, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni.

- Dacă este posibil, călcați întotdeauna pe partea din spate a țesăturii. Dacă este necesar să călcați pe partea din față a țesăturii, acoperiți-o cu o cârpă de călcat.
- Temperatura de călcare depinde de țesătură. Bumbacul și inul pot fi călcați la temperaturi foarte ridicate. Călcați lână și mătasea la temperatură medie. Fibrele sintetice, de exemplu nailonul, sunt foarte sensibile la căldură; acestea trebuie călcați doar cu un fier de călcat moderat de cald. Când călcați țesături din amestecuri, adaptați temperatura la fibra cea mai sensibilă.

- Înainte de decupare, călcați întreaga țesătură (pe partea din spate!). Este recomandat să spălați țesăturile din bumbac înainte de decupare.

- Pentru siguranță, călcați mai întâi o bucată mică de țesătură sau un colț al acesteia. Observați cum reacționează țesătura la umezeală.

- Inul, bumbacul, lână și unele amestecuri au nevoie de umiditate pentru a deveni netede. Călcați aceste țesături cu abur sub o cârpă umedă sau cu fierul de călcat cu abur. Cârpă de călcat trebuie să fie doar umedă, în niciun caz udă. Continuați să călcați până când cârpă de călcat și țesătura sunt din nou uscate, deoarece unele țesături pot prezenta denivelări și bule inestetice din cauza umidității reziduale.

- Călcați velurul și catifeaua pe partea din spate, cu abur și cu o presiune redusă. Cel mai bine este să folosiți o cârpă de călcat umedă și un fier de călcat obișnuit. Aveți grijă la firele de călcat cu abur! Datorită duzelor de abur, presiunea de călcare și ieșirea aburului nu sunt uniforme în toate punctele, astfel încât duzele pot lăsa un „model” vizibil pe fața țesăturii. Când călcați, așezați un prosop moale din bumbac buclat sau o bucată de catifea sau velur (cu partea cu firele orientată în sus) pe suprafața de călcat. Când călcați peste întăritură, lăsați bucățile de țesătură tăiate dublu, cu fețele una lângă alta.

- De asemenea, aplicați o presiune redusă atunci când călcați țesături cu suprafață texturată și pe o suprafață moale, astfel încât țesătura să nu fie aplatizată.

- Mătasea, viscoza-rayonul și acetatul se calcă la uscat sau cu puțin abur. În niciun caz nu se calcă sub o cârpă umedă, deoarece acest lucru ar putea provoca apariția unor pete de apă.

- Călcați șifonul numai la uscat – acesta se va

se șifonează la contactul cu apa.




Călcați după fiecare etapă de confecționare. De exemplu, călcați pensele înainte de a coase cusăturile laterale. Călcați cusăturile înainte de a coase tivul.

Călcați decolteul înainte de a-l coase.

- Cusăturile arată cel mai bine atunci când cusătura coasă este mai întâi călcată (1), apoi surplusurile de material sunt călcate deschise (2) sau într-o parte.

- Dacă marginile cusăturii se văd pe fața țesăturii, călcați din nou sub surplusurile de material. Dacă acest lucru nu este suficient, călcați mai întâi din nou cusătura, apoi călcați cu grijă surplusurile de material deschise, cu fâșii de hârtie sub ele (3).

- Curățați regulat talpa fierului de călcat. Când călcați țesături foarte fine, asigurați-vă, de asemenea, că talpa nu prezintă zgârieturi.



ACCESORII DE CUSUT

1. Hârtie de mătase

Hârtia de calc originală Burda pentru copierea pieselor de tipar de pe foaie de tipar, pentru trasarea și brodarea motifelor și pentru suprapunere și subpunere la cusutul țesăturilor delicate, de exemplu piele sau imitație de piele.

2./3. Hârtie carbon pentru croitorie și o roțiță de trasat

Două foi mari de hârtie carbon Burda pentru transferarea pieselor de tipar de pe foaie de tipar pe hârtie neutră și pentru copierea pieselor de tipar pe țesătură cu ajutorul roțiței de trasat. Hârtia este disponibilă pentru țesături deschise la culoare și închise.

4. Cretă de croitorie

Creta originală de croitorie Burda ajută la marcarea pieselor de tipar și a țesăturilor.



VENTILARE CU CĂPTUȘEALĂ

Tăiați fața fantei de pe piesa din spate stângă la 1,5 cm (5/8 in) înainte de linia marcată „marginea stângă”. Întăriți fețele fantei (pe ambele panouri ale fustei) cu material de întărire.

Coaseți cusătura de la marginile superioare până la marcajul fantei. Desfaceți cu fierul de călcat surplusurile de material, apoi călcați fața fantei stângi spre interior pe linia marcată „pliu stâng”.

Așezați suprapunerea fantei din dreapta peste




panoul din spate al fustei și călcați surplusul de cusătură al panoului din spate drept sub fanta de sus, îngustându-l pe măsură ce avansați pentru a evita tăierea acestuia. Călcați fața suprapunerii spre interior pe linia de pliure.

Cusăți decorativ panoul din spate stâng al fustei în partea de sus a fantei, în unghi, așa cum este marcat, prindând și suprapunerea.

Coaseți căptușeala:

Așezați din nou fațetele la tiv în poziție plată. Presați surplusul de tiv spre interior și coaseți-l lejer cu mâna. Așezați din nou fațetele fantei spre interior și coaseți-le la marginea de tiv. Tiviti căptușeala astfel încât să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât fusta. Fixați cu ace de siguranță căptușeala în partea de sus a fantei. Coaseți căptușeala la marginea interioară a fațetelor de suprapunere. Tăiați cealaltă margine a căptușelii la 1 cm (3/8 in) înainte de marginea presată a fațetelor de suprapunere, tăind în partea de sus la 1 cm (3/8 in) sub marcajul fantei.

Tăiați aproximativ 1 cm (3/8 in) în unghi în surplusul de material din colț. Îndoiiți marginea căptușelii spre interior și coaseți-o pe marginea interioară a fațetelor fantei și de-a lungul părții superioare a suprapunerii.




SFATURI UTILE

GARNITURĂ / BANDĂ DE TALIE / CĂPTUȘEALĂ LA UN FERMOAR INVIZIBIL

Fixați cu ace de siguranță banda interioară a taliei/fața/căptușeala de-a lungul marginii, cu fețele drepte una lângă alta. Îndoți capetele benzii interioare a taliei/faței/căptușelii înapoi la deschiderea fermoarului cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginea deschiderii și fixați-le cu ace de siguranță la margine (ilus. 1). Așezați

marginile de cusătură de la deschiderile piesei de îmbrăcăminte (bluză, rochie, fustă, pantaloni) spre exterior și fixați-le cu ace de siguranță la margine, peste față / banda interioară a taliei / căptușeală. Coaseți de-a lungul marginii (ilus. 2).



FERMOARE INVISIBLE

Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 lungimi: 22 cm, 40 cm, 60 cm (9 ins, 16 ins, 24 ins). Fermoarul trebuie să depășească cu cel puțin 2 cm (3/4 in) mai lung decât deschiderea. Se coase înainte de a se coase cusătura de sub fanta. Pentru a coase fermoarul, veți avea nevoie de un picior de presare special.

Cusutul fermoarului:

Deschideți fermoarul și împingeți spirala cu unghia degetului mare, astfel încât cusătura dintre bandă și spirală să fie vizibilă. Așezați fermoarul deschis cu față în jos pe partea dreaptă a țesăturii, la una dintre marginile deschiderii.

Pentru a coase fermoarul exact de-a lungul liniei de cusătură marcate, calculați distanța dintre bandă și marginea țesăturii după cum urmează: minus 1 cm (3/8 in) lățimea benzii = distanța până la marginea țesăturii. Cu o marjă de cusătură de 1,5 cm (5/8 in), distanța până la bandă este de 5 mm (3/16 in).



Fixați cu ace capătul superior al fermoarului la distanța calculată față de creștătura

din material. Capătul inferior al fermoarului depășește capătul marcat al deschiderii. Așezați piciorul presor pe fermoar astfel încât spirala să se afle în încreșturii, la dreapta acului (1). Coaseți fermoarul de sus până la capătul marcat al deschiderii. Închideți fermoarul. Fixați cu ace cealaltă jumătate a fermoarului cu față în jos pe partea dreaptă a țesăturii de la celălalt capăt al deschiderii și țineți-o în partea de sus cu un singur ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Așezați piciorul presor pe capătul superior al fermoarului, astfel încât spirala să se afle în creștătura din stânga acului (2). Coaseți

fermoar de sus până la capătul deschiderii. Închideți fermoarul.


Acum coaseți cusătura de sub fermoar, de jos în sus. Așezați capătul liber de jos al fermoarului spre surplusul de material pentru cusătură. Coaseți cusătura cât mai aproape posibil de ultima cusătură a fermoarului.

Tăiați orice lungime în plus a fermoarului și legați capătul cu o bucată de material.



CUSUTUL SUB FASCIE

Pentru marginile care sunt acoperite cu o față, o bandă de față, o căptușeală sau o bucată de buzunar și care nu urmează să fie surfilate ulterior, este o idee bună să surfilăm fața, banda de față sau căptușeala la locul lor. Acest lucru asigură că aceste margini vor rămâne îngrijite și vor sta întinse după spălare. De asemenea, împiedică fața, banda de față sau căptușeala să nu se vadă pe exteriorul articolului vestimentar. Pentru a coase pe dedesubt, călcați garnitura etc. peste surplusurile de material după ce acestea au fost tăiate. Lucrați dinspre exteriorul articolului vestimentar pentru a coase garnitura, banda de garnitură sau căptușeala la surplusurile de material, aproape de cusătura de îmbinare. Această cusătură va fi vizibilă ulterior doar pe interiorul articolului vestimentar.




CUM SE SCURTEAZĂ UN FERMOAR

Fermoarele separabile sunt disponibile la lungimi de la 30 la 80 cm (12 până la 32 ins), întotdeauna în trepte de 5 cm (2 ins). Dacă aveți nevoie de o lungime diferită, cumpărați fermoarul imediat mai mare și scurtați-l corespunzător. Pentru a face acest lucru, măsurați marginea a articolului de îmbrăcăminte de la începutul fermoarului până la capătul acestuia. Măsurați această distanță de la capătul inferior al fermoarului în sus și marcați-o pe benzile fermoarului.

Pentru **fermoarele metalice** Îndoțiți cu grijă opritoarele superioare pentru a le despărți, îndepărtați-le și


puneți-le deoparte. Folosiți un clește pentru a îndepărta dinții în plus până la 5 mm (3/16 in) sub marcaj. În final, reatașați opritoarele la benzile fermoarului și apăsați ferm pentru a le fixa.

fermoarele din plastic, folosiți un clește pentru a muta opritoarele din partea de sus și lungimea inutilă a dinților. Pentru a împiedica alunecarea glisorului, coaseți fire groase de-a lungul capetelor superioare ale fermoarului. Fermoarele din plastic foarte fine nu au dinți, ci o spirală. Aceste fermoare se taie pur și simplu în partea de sus – cu 2 cm (3/4 in) mai lungi decât este necesar. Fie prindeți capetele superioare ale benzilor fermoarului la cusătură, fie le pliați în jos la un unghi.



SFAT:

Dacă ace de cusut sunt introduse perpendicular pe linia de cusătură marcată, puteți coase cu grijă chiar peste ele. Vă rugăm să coaseți încet, pentru a nu rupe acul mașinii de cusut.



SFATURI UTILE

VELUR

Există diverse tipuri de țesături din velur, cum ar fi velurul cu nervuri largi, velurul fin, velurul catifelat sau velurul elastic cu elastan, care diferă foarte mult în ceea ce privește îngrijirea și prelucrarea.

Cel mai bine este să întrebați despre compoziția țesăturii și proprietățile de îngrijire atunci când cumpărați țesătura.

Iată cele mai importante informații despre velur:

- Nu depozitați niciodată velurul culcat pe o suprafață plană, ci agățați-l. Pentru aceasta, agățați velurul de umeraș, ținând cont de margini.

- În cazul tipurilor delicate de velur de cord, cusăturile finisate nu trebuie descusute, deoarece găurile lăuate de ac va rămâne vizibil. Vă recomandăm să coaseți mai întâi o mostră model din calico sau altă țesătură ieftină. Transferați orice modificări pe care le faceți în timpul probării pe tiparul de hârtie și apoi decupați țesătura.

- Culoarea velurului par mai intense și mai strălucitoare dacă este tăiat în sens contrar firului. Puteți determina direcția firului trecând ușor cu mâna peste suprafața țesăturii. În sensul firului, firele stau întinse, iar în sens contrar firului, acestea se ridică. Direcția firului este indicată pe schița tiparului. Așezați toate piesele tiparului unei piese vestimentare în aceeași direcție pe țesătură.

- Dacă firele de velur se desprind la marginile tăiate, neteziți marginile țesăturii imediat după tăiere.

- Testați în prealabil liniile de tăiere pe o bucată de țesătură de probă, folosind

roțiței de trasat și a hârtiei de trasat a croitorului. Dacă contururile se văd pe fața țesăturii, ar trebui să evitați trasarea și, în schimb, să marcați liniile cu ață de cusut și un ac fin.

- Folosiți ață de cusut și ace fine pentru bătăuri. De asemenea, folosiți un ac fin cu vârful perfect în mașina de cusut.

- Pentru a preveni deplasarea velurului în timpul cusutului, fixați cu ace de siguranță de-a lungul liniei de cusătură și coaseți încet peste aceasta. În cazul velurului cu fir lung, fixați cu ace de siguranță și pe ambele părți ale liniei de cusătură. Este important ca toate cusăturile să fie realizate în aceeași direcție.

- Temperatura de călcat

depinde de țesătură. Regula de bază este: călcați pe partea din spate

și testați mai întâi pe o bucată de material! Velurul de bumbac poate fi călcat folosind setarea pentru lână și abur. Călcați mătasea, viscoza sau țesăturile sintetice la temperatură scăzută (setarea pentru mătase chimică/mătase) și în regim uscat. Lăsați fierul de călcat să alunece peste material fără a aplica presiune, astfel încât firele de velur să nu fie aplatizate. O suprafață moale de călcat este foarte importantă, de preferință o bucată de catifea cu nervuri (cu firele orientate în sus) sau un prosop moale din bumbac cu buclă. Sunt potrivite și suporturile speciale de călcat pentru catifea, disponibile în magazinele de cusut.

- Folosiți numai întărituri care pot fi aplicate la călcat cu presiune redusă, de exemplu Vilene G 785 sau H 180. Vilene G 405 sau G 700 sunt, de asemenea, potrivite. Testați întotdeauna mai întâi pe o bucată de material! Pentru țesăturile delicate din catifea cu nervuri, fixați cu ace de baston organza pe dedesubt.

ȚESĂTURI ACOPERITE

Utilizați o setare medie a lungimii cusăturii – cusăturile prea mici pot perfora țesătura. Evitați să desfaceți cusăturile, deoarece găurile făcute de cusături pot rămâne vizibile.

Folosiți un picior de presare acoperit cu teflon pentru a vă asigura că țesătura va fi transportată fără probleme și că cusătura va fi uniformă. Folosiți cleme de țesătură în loc de ace de siguranță.

Călcați țesăturile acoperite cu un strat protector pe partea din spate, sub o cârpă de călcat, la o temperatură moderată și fără abur. Testați întotdeauna mai întâi călcarea pe o bucată de țesătură.

Important: Nu orice strat protector rezistă la curățare. Când cumpărați țesături, întrebați despre proprietățile de întreținere.

PIELE NATURALĂ / PIELÉ SINTETICĂ

Puteți coase orice articol vestimentar din piele naturală sau imitație de piele, dacă materialul recomandat este unul neelastic. Informațiile următoare se referă la pielea naturală. Imitația de piele poate fi prelucrată în același mod.

Evitați să desfaceți cusăturile, deoarece găurile lăuate de ac sunt permanente. De aceea, vă recomandăm să realizați mai întâi un prototip al articolului de îmbrăcăminte ales din muselină sau dintr-o țesătură similară, ieftină. Probați prototipul și efectuați modificările necesare asupra pieselor tiparului de hârtie. Apoi decupați piesele de piele folosind piesele tiparului personalizate.

Folosiți bandă adezivă pentru a fixa piesele tiparului de hârtie pe piele. Folosiți un creion cu mină moale sau un pix pentru a marca

contururile pieselor de tipar și alte marcaje. Marcați surplusurile de cusătură de lățime uniformă și surplusurile pentru tiv. Decupați piesele. Folosiți o lungime medie a cusăturii; o cusătură prea mică poate perfora pielea. Folosiți un ac obișnuit de mașină de cusut, de mărimea 80 sau 90. Călcați pielea naturală și imitația de piele pe partea interioară, dacă este posibil, la o temperatură moderată și fără abur. Acoperiți întotdeauna pielea cu o cârpă uscată de călcat. Deoarece fiecare tip de piele reacționează diferit la căldură din cauza proceselor diferite de tăbăcire și vopsire, asigurați-vă că faceți un test de călcare înainte de a aplica întărirea. Vă recomandăm să folosiți întărituri precum Vilene LE 420 sau Vilene G 785 de la Freudenberg. Aceste întărituri se aplică la o temperatură moderată și fără abur.

CUSĂTURĂ DUBLĂ SAU „CUSĂTURĂ FRANCEZĂ”



Cusătura dublă sau „cusătura franceză” este o combinație între o cusătură plată și finisarea cusăturii. Se folosește în principal pentru țesături transparente sau pentru articole de lenjerie intimă.

Așezați bucățile de țesătură cu partea greșită

împreună (1). Coaseți surplusurile de 5 mm (3/16 in) lângă linia de cusătură marcată (2). Tăiați surplusurile de cusătură

la aproximativ 3 mm (1/8 in) de linia de cusătură (3).

Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide. (4) Apoi pliați materialul astfel încât cusătura să se afle exact de-a lungul pliului, cu fețele drepte ale materialului una lângă cealaltă. Călcați marginea pliului (5) și coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate (6). Astfel, veți încadra surplusurile primei cusături.



CUSĂTURĂ ÎN ȚESĂTURĂ SPRE MARGINEA MARGINII DE CUSĂTURĂ

Pentru a evita tăierea surplusurilor de cusătură margini de cusătură la capetele cusăturilor, uneori este util să coaseți chiar până la marginea surplusului de material.

Pentru a face acest lucru, nu fixați și nu finalizați cusătura la capătul acestora (de exemplu, la un marcat), ci reduceți treptat numărul de cusături spre margine.

